

데비안 GNU/리눅스 설치 안내서

2025년 4월 30일

데비안 GNU/리눅스 설치 안내서

저작권 © 2004 – 2025 데비안 설치 프로그램 팀

이 설명서는 자유소프트웨어입니다. GNU General Public License에 따라 이 문서를 재배포할 수 있고
문서 내용을 바꿀 수 있습니다. 부록 F의 라이선스를 참고하십시오.

이 설명서의 빌드 버전: 20250429.

차 례

1 데비안에 오신 것을 환영합니다	1
1.1 데비안이란?	1
1.2 GNU/리눅스란?	2
1.3 데비안 GNU/리눅스란?	3
1.4 데비안 설치 프로그램이란?	3
1.5 데비안 받기	4
1.6 이 문서의 최신 버전 구하는 법	4
1.7 이 문서의 구성	4
1.8 저작권 및 소프트웨어 라이선스 정보	5
2 시스템 요구 사항	7
2.1 지원하는 하드웨어	7
2.1.1 지원하는 아키텍처	7
2.1.2 네트워크 연결 하드웨어	8
2.1.3 주변 장치 및 기타 하드웨어	8
2.2 설치 미디어	8
2.2.1 네트워크	8
2.2.2 하드디스크	8
2.2.3 유닉스 계열 혹은 GNU 시스템	8
2.2.4 지원하는 저장 장치	9
2.3 메모리 및 디스크 공간 요구 사항	9
3 데비안 GNU/리눅스를 설치하기 전에	10
3.1 설치 과정 개요	10
3.2 기존 데이터를 백업하십시오!	11
3.3 필요한 정보	11
3.3.1 문서	11
3.3.1.1 설치 안내서	11
3.3.1.2 하드웨어 문서	12
3.3.2 하드웨어 정보가 있는 곳 찾기	12
3.3.3 하드웨어 호환성	12
3.3.3.1 라이브 시스템에서 하드웨어 호환성 검사하기	13
3.3.4 네트워크 설정	13
3.4 최소 하드웨어 요구 사항 맞추기	14
3.5 멀티 부팅 시스템에서 미리 파티션하기	14
3.6 설치하기 전에 할 하드웨어 및 운영 체제 설정	15

4 시스템 설치 미디어 구하기	16
4.1 공식 데비안 GNU/리눅스 설치 이미지	16
4.2 데비안 미러에서 파일 다운로드	16
4.2.1 설치 파일을 찾을 위치	16
4.3 자동 설치	17
4.3.1 데비안 설치 프로그램을 이용한 자동 설치	17
4.4 설치 파일의 무결성 확인하기	17
5 설치 시스템 부팅하기	18
5.1 부팅 파라미터	18
5.1.1 데비안 설치프로그램 파라미터	18
5.1.2 부팅 파라미터로 질문에 답하기	20
5.1.3 커널 모듈에 파라미터 넘기기	21
5.1.4 커널 모듈 블랙리스트	21
5.2 설치 과정의 문제 해결	22
5.2.1 부팅 설정	22
5.2.2 커널 시작 메시지 해석하기	22
5.2.3 설치 문제 보고하기	22
5.2.4 설치 보고 제출	22
6 데비안 설치 프로그램 사용하기	25
6.1 설치 프로그램이 동작하는 방식	25
6.2 컴포넌트 소개	26
6.3 컴포넌트 사용하기	27
6.3.1 데비안 설치 프로그램 준비 및 하드웨어 설정	27
6.3.1.1 사용 가능 메모리 검사 / 저용량 메모리 모드	28
6.3.1.2 지역화 옵션 선택	28
6.3.1.3 키보드 선택하기	29
6.3.1.4 데비안 설치 프로그램 ISO 이미지 찾기	29
6.3.1.5 네트워크 설정하기	30
6.3.1.5.1 네트워크 자동 설정	30
6.3.1.5.2 네트워크 수동 설정	30
6.3.1.5.3 IPv4 및 IPv6	30
6.3.2 사용자 및 암호 설정	31
6.3.2.1 루트 암호 설정	31
6.3.2.2 일반 사용자 만들기	31
6.3.3 시계 및 시간 설정	31
6.3.4 파티션하기 및 마운트 위치 선택	32
6.3.4.1 지원하는 파티션 옵션	32
6.3.4.2 자동 파티션하기	33
6.3.4.3 수동 파티션하기	35
6.3.4.4 멀티디스크 장치 설정하기(소프트웨어 RAID)	35
6.3.4.5 LVM (논리 볼륨 관리자) 설정하기	38

6.3.4.6 암호화 볼륨 설정하기	39
6.3.5 베이스 시스템 설치하기	41
6.3.6 추가 소프트웨어 설치하기	42
6.3.6.1 APT 설정하기	42
6.3.6.1.1 여러 개의 DVD 이미지에서 설치하기	42
6.3.6.1.2 네트워크 미러 사용하기	43
6.3.6.1.3 네트워크 미러 고르기	43
6.3.6.2 소프트웨어 선택 및 설치	44
6.3.7 시스템을 부팅 가능하게 만들기	46
6.3.7.1 다른 운영 체제 검색	46
6.3.7.2 부트로더 없이 계속	46
6.3.8 설치 마치기	46
6.3.8.1 시스템 다시 시작	46
6.3.9 문제해결	46
6.3.9.1 설치 로그 저장	46
6.3.9.2 쉘 사용하기 및 로그 보기	46
6.3.10 네트워크 콘솔을 통해 설치	47
6.4 원하는대로 바꾸기	48
6.4.1 다른 init 시스템 설치하기	49
7 새로운 데비안 시스템으로 부팅하기	50
7.1 진실의 시간	50
7.2 암호화 볼륨 마운트하기	50
7.2.1 문제 해결	51
7.3 로그인	51
8 다음 단계 및 그 다음에 할 일	53
8.1 시스템 끄기	53
8.2 데비안에 익숙해지기	53
8.2.1 데비안 패키지 시스템	53
8.2.2 데비안용 추가 소프트웨어	54
8.2.3 프로그램 버전 관리	54
8.2.4 CRON 작업 관리	54
8.3 그 외의 읽을 거리 및 정보	54
8.4 시스템에 전자메일 준비하기	55
8.4.1 기본 전자메일 설정	55
8.4.2 시스템 외부에 전자메일 보내기	56
8.4.3 Exim4 MTA 설정하기	56
8.5 새 커널 컴파일하기	57
8.6 손상된 시스템 복구하기	57

A 설치 방법	58
A.1 들어가기 전에	58
A.2 설치 프로그램 시작하기	58
A.2.1 광학 디스크	58
A.2.2 네트워크 부팅	58
A.2.3 하드 디스크 부팅	59
A.3 설치	59
A.4 설치 보고서를 보내주십시오	60
A.5 그리고 마지막으로...	60
B 미리 설정을 이용한 설치 자동화	61
B.1 소개	61
B.1.1 미리 설정 방법	61
B.1.2 한계	62
B.2 미리 설정 사용하기	62
B.2.1 미리 설정 파일 읽어들이기	62
B.2.2 부팅 파라미터로 미리 설정하기	63
B.2.3 자동 모드	64
B.2.4 미리 설정할 때 쓸모 있는 줄임말	66
B.2.5 부팅 프롬프트 미리 설정 예제	66
B.2.6 미리 설정 파일을 지정하는 데 DHCP 서버 사용하기	67
B.3 미리 설정 파일 만들기	67
B.4 미리 설정 파일의 내용 (trixie용)	68
B.4.1 지역화	68
B.4.2 음성 합성	69
B.4.3 네트워크 설정	70
B.4.4 네트워크 콘솔	72
B.4.5 미리 사이트 설정	72
B.4.6 계정 설정	73
B.4.7 시계 및 시간대 설정	74
B.4.8 파티션하기	75
B.4.8.1 파티션 예제	75
B.4.8.2 RAID를 사용해 파티션하기	78
B.4.8.3 파티션 마운트 방법 조정하기	79
B.4.9 기본 시스템 설치	80
B.4.10 APT 설정	80
B.4.11 패키지 선택	82
B.4.12 설치 마치기	83
B.4.13 기타 패키지 미리 설정	83
B.5 고급 옵션	84
B.5.1 설치할 때 임의의 명령어 실행하기	84
B.5.2 미리 설정을 이용해 기본값 바꾸기	85
B.5.3 미리 설정 파일을 분리해서 사용하기	85

C 데비안에서 파티션 나누기	87
C.1 데비안 파티션 및 크기 정하기	87
C.2 디렉터리 구조	87
C.3 권장하는 파티션 구조	89
C.4 리눅스의 장치 이름	89
C.5 데비안의 파티션 프로그램	89
D 여러가지 내용	90
D.1 리눅스 장치	90
D.2 태스크마다 필요한 디스크 공간	91
D.3 유닉스/리눅스 시스템에서 데비안 GNU/리눅스 설치하기	91
D.3.1 시작하기	92
D.3.2 debootstrap 설치	93
D.3.3 debootstrap 실행	93
D.3.4 베이스 시스템 설정	93
D.3.4.1 장치 파일 만들기	94
D.3.4.2 파티션 마운트하기	94
D.3.4.3 시간대 설정하기	95
D.3.4.4 네트워크 설정하기	95
D.3.4.5 APT 설정하기	97
D.3.4.6 로캘 및 키보드 설정하기	97
D.3.5 커널 설치	97
D.3.6 부트로더 설정하기	98
D.3.7 원격 접근: SSH 설치 및 접근 설정	98
D.3.8 마지막 처리	98
E 문서 관리 정보	99
E.1 문서 정보	99
E.2 이 문서에 참여하기	99
E.3 중요 기여자들	100
E.4 상표권 안내	100
F GNU 일반 공중 사용 허가서	101
F.1 전문	101
F.2 GNU 일반 공중 사용 허가서 (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)	102
F.3 새로운 프로그램에 GPL을 적용하는 방법	106

표 차례

3 데비안 GNU/리눅스를 설치하기 전에	
3.1 설치에 도움이 되는 하드웨어 정보	12
3.2 추천하는 최소 시스템 요구사항	14

요약

이 문서는 64-bit RISC-V (“riscv64”) 아키텍처 데비안 GNU/리눅스 13 시스템 (코드명 “trixie”) 설치 설명서입니다. 또 이 문서에는 자세한 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내합니다. 또 새로 설치한 데비안 시스템을 잘 활용하는 방법도 들어 있습니다.

주의



이 설치 안내서는 riscv64용으로는 완전한 최신 내용이 아니거나 사실 확인이 되지 않았습니다. 이 설명서의 일부분은 불완전하거나 예전의 내용이 들어 있을 수도 있습니다. 이 설명서의 (이 아키텍처를 더 잘 설명할 수도 있는) 최신 버전은 인터넷의 [debian-installer 홈페이지](#)에 있습니다. 홈페이지에 추가적인 번역판도 있습니다.

이 한국어 번역은 여러 분들이 자발적으로 참여해 완성되었습니다. 이 번역에 대해 데비안 한국어 지역화 메일링 리스트에 (<https://lists.debian.org/debian-l10n-korean/> 참고) 얘기할 수 있습니다. (하지만 무분별하게 단발적인 오타 버그 리포트를 여러 차례에 걸쳐 보내지 마세요. 그러한 방식으로 메일링 리스트를 남용하는 사례가 있었으며 누구에게도 환영받지 못합니다.) 번역에 참여하려면, 작업을 시작하기 전에 메일링 리스트에 어떤 내용을 작업할지 의사를 표시하고, 참여하려는 내용이 의미가 있는지 확인하고 시작하십시오.

riscv64용 데비안 GNU/리눅스 13

설치하기

데비안을 사용해 주셔서 기쁩니다. 데비안을 사용하게 되시면 데비안의 GNU/Linux 배포판이 유일무이하다는 걸 알게 되실 겁니다. 데비안 GNU/리눅스는 전세계의 고품질의 자유 소프트웨어를 모은 배포판으로, 일관적으로 통합되어 있습니다. 저희는 이렇게 모아 놓은 배포판이 개별 자유 소프트웨어 이상의 힘을 발휘한다고 생각합니다.

많은 분들은 이 설명서를 읽지 않고 데비안을 설치하려 할 겁니다. 실제로 데비안 설치 프로그램은 설명서를 보지 않고도 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. 설치 안내서를 모두 읽을 시간이 없으시면, 설치 하우투(Howto)를 읽어 보시는 걸 추천합니다. 설치 하우투에는 기본적인 설치 과정이 설명되어 있고, 고급 정보나 문제가 생겼을 경우에 대한 설명서 링크가 들어 있습니다. 설치 하우투는 부록 A에 있습니다.

그렇긴 하지만 시간을 내서 이 안내서 대부분을 읽어보시기를 바랍니다. 그러면 더 많이 알고 있는 상태에서 아마도 더 성공적으로 설치할 수 있을 겁니다.

제 1 장

데비안에 오신 것을 환영합니다

이 장에서는 데비안 프로젝트와 데비안 GNU/리눅스에 대해 간단히 설명합니다. 데비안 프로젝트의 역사와 데비안 GNU/리눅스 배포판에 대해 이미 알고 있다면 다음 장으로 넘어가셔도 됩니다.

1.1 데비안이란?

데비안은 자유 소프트웨어를 개발하고 자유 소프트웨어 커뮤니티의 이상을 널리 알리는 일을 위해 조직한, 자원자로만 구성된 조직입니다. 데비안 프로젝트는 1993년에 이안 머독이 새로운 (당시에는 비교적 새로운 버전의) 커널을 사용하면서, 완전하고 일관된 소프트웨어 배포판을 만드는 데 참여할 소프트웨어 개발자를 공개적으로 모집하면서부터 시작되었습니다. 처음에는 [자유 소프트웨어 재단\(Free Software Foundation\)](#)의 자금 지원을 받았고, [GNU](#) 철학에 영향을 받은 비교적 작은 규모의 이 열성적인 집단은, 해를 거듭하면서 1000여 명의 데비안 개발자가 참여하는 조직으로 성장했습니다.

데비안 개발자는 [홈페이지](#) 및 [FTP](#) 사이트 관리, 그래픽 디자인, 소프트웨어 라이선스의 법률적 해석, 문서 작성, (말할 필요도 없이) 소프트웨어 패키지 관리 등 다양한 활동에 참여합니다.

데비안의 철학을 전달하고, 또 데비안의 원칙에 동의하는 개발자를 끌어 모으려고 데비안 프로젝트는 여러가지 문서를 발표했습니다. 이러한 문서에서 데비안의 가치를 간략히 설명합니다. 또 데비안 개발자가 되는 게 무엇을 뜻하는지에 대한 지침 역할을 합니다:

- [데비안 우리의 약속\(Debian Social Contract\)](#)은 자유소프트웨어 공동체에 대한 데비안의 선언입니다. 이 선언에 따르기로 동의한 사람은 누구나 [메인테이너](#)가 될 수 있습니다. 모든 메인테이너는 새로운 소프트웨어를 데비안에 추가할 수 있습니다. 단 그 소프트웨어가 우리의 자유소프트웨어 기준에 맞아야 하고, 패키지가 우리의 품질 기준에 맞아야 합니다.
- [데비안 자유 소프트웨어 기준\(Debian Free Software Guidelines\)](#)은 자유소프트웨어에 대한 데비안의 기준을 단순명료하게 설명한 것입니다. DFSG는 자유소프트웨어 운동에 있어서 매우 영향력 있는 문서로, 이 문서를 기초로 [오픈 소스 정의\(Open Source Definition\)](#)가 작성되었습니다.
- [데비안 정책 설명서\(Debian Policy Manual\)](#)는 데비안 프로젝트의 품질 기준을 자세히 적은 명세서입니다.

데비안 개발자는 여러가지 다른 프로젝트에 참가하기도 합니다. 데비안과 관계된 프로젝트도 있고, 리눅스 공동체의 일부 혹은 전부와 관련되어 있는 프로젝트도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

- **Filesystem Hierarchy Standard** (FHS) 프로젝트는 리눅스 파일 시스템의 구성을 표준화하는 프로젝트입니다. FHS의 표준화를 통해 소프트웨어 개발자는 개발한 패키지가 GNU/리눅스 배포판에 어떻게 설치되는지 고민할 필요 없이, 프로그램 설계에만 전념할 수 있습니다.
- **데비안 주니어(Debian Junior)** 프로젝트는 데비안 내부 프로젝트로 어린이 사용자가 사용할 만한 데비안을 만드는 프로젝트입니다.

데비안에 관해 더 일반적인 정보는 [데비안 FAQ](#)를 참고하십시오.

1.2 GNU/리눅스란?

GNU/리눅스는 운영체제입니다. 운영체제는 여러가지 프로그램의 모음으로, 이 프로그램을 이용해 컴퓨터를 사용하고 다른 프로그램을 실행하기도 합니다.

운영체제는 컴퓨터에 필요한 여러 가지 기초적인 프로그램으로 구성되어 있고, 이 프로그램을 이용해 사용자는 컴퓨터와 의사소통을 하고 컴퓨터에 지시를 내립니다. 예를 들어 하드 디스크, 테이프, 프린터로 데이터를 보내거나 여기에서 데이터를 읽어들이며, 메모리 사용을 제어하고, 다른 프로그램을 실행합니다. 운영체제의 가장 중요한 부분이 바로 커널입니다, GNU/리눅스 시스템에서 리눅스는 커널 부분을 말합니다. 시스템의 나머지 부분은 기타 프로그램으로 구성되며, GNU 프로젝트가 많은 부분을 개발했습니다. 리눅스 커널 그 자체만으로는 시스템을 구성할 수 없기 때문에, 우리는 흔히 리눅스라고 호칭하는 시스템을 GNU/리눅스라는 이름으로 사용합니다.

GNU/리눅스는 유닉스(Unix) 운영체제를 모델로 만든 운영체제입니다. 애초부터 GNU/리눅스는 다중 작업, 다중 사용자 시스템으로 설계되었습니다. 다중 작업, 다중 사용자 시스템이라는 것만으로도 리눅스는 여타의 잘 알려진 운영체제와 차별됩니다. 그러나 GNU/리눅스는 여러분이 생각하는 것 이상으로 다른 점이 아주 많습니다. 다른 운영체제와는 달리 어느 누구도 GNU/리눅스를 소유하지 않습니다. 자원자의 힘으로 GNU/리눅스의 상당 부분을 개발했습니다.

후에 GNU/리눅스라고 불리게 된 시스템의 개발은 1984년에 시작되었으며, 이 때 **자유 소프트웨어 재단(FSF)**은 유닉스와 유사한 운영체제의 개발을 시작하면서 그 이름을 GNU라고 했습니다.

GNU 프로젝트는 유닉스(Unix™) 및 GNU/리눅스처럼 유닉스와 유사한 운영체제에서 사용할 수 있는 일련의 자유 소프트웨어 도구를 개발해 왔습니다. 이러한 도구를 이용해 사용자는 파일을 복사하거나 지우는 아주 일상적인 작업부터, 프로그램 작성과 컴파일, 여러가지 종류의 문서 편집에 이르기까지 다양한 작업을 할 수 있습니다.

수많은 단체와 개인이 GNU/리눅스의 개발에 기여했지만, 단독으로 가장 크게 기여한 곳은 자유 소프트웨어 재단(Free Software Foundation)입니다. 자유 소프트웨어 재단은 GNU/리눅스에서 사용하는 도구의 대부분을 개발했을 뿐 아니라, GNU/리눅스가 생겨나게 했던 철학과 공동체를 만들어 냈습니다.

리눅스 커널은 리눅스 토발즈(Linus Torvalds)라는 핀란드의 한 컴퓨터 과학 대학생이 1991년 유즈넷 뉴스그룹 **comp.os.minix**에 미닉스(Minix)를 대체하는 커널의 초기 버전을 발표하면서 처음으로 그 모습을 세상에 드러냈습니다. 자세한 사항은 리눅스 인터네셔널의 [리눅스 역사 페이지\(Linux History Page\)](#)를 참고하십시오.

리눅스 토발즈는 몇 명의 서브시스템 관리자의 도움을 받아 수백명에 달하는 개발자의 작업을 조율하고 있습니다. 리눅스 커널의 [공식 홈페이지](#)가 있습니다. **linux-kernel** 메일링 리스트에 대한 정보는 [linux-kernel 메일링 리스트 FAQ](#)에서 찾아 보십시오.

GNU/리눅스 사용자는 소프트웨어 선택에 많은 자유를 갖고 있습니다. 예를 들어 GNU/리눅스 사용자는 열 개가 넘는 종류의 다른 커맨드 라인 쉘, 여러가지 그래픽 데스크톱 중에서 원하는 소프트웨어를 선택할 수

있습니다. 이와 같이 선택의 폭이 넓어서 쉘이나 데스크톱을 바꿀 수 있다는 걸 전혀 생각치 못했던 사용자가 당황스러워 하기도 합니다.

또한 GNU/리눅스는 여타 운영체제에 비해 시스템이 멈추는 경우가 적고, 동시에 둘 이상의 프로그램을 실행하는 성능이 월등하고, 보안에 강합니다. 리눅스는 서버 시장에서 가장 성장이 빠른 운영체제입니다. 최근에 리눅스는 가정과 업무용 사용자에게도 퍼져 나가고 있습니다.

1.3 데비안 GNU/리눅스란?

데비안의 철학 및 방법론과 GNU 도구, 리눅스 커널, 그리고 기타 중요한 자유소프트웨어가 모여 데비안 GNU/리눅스라는 독특한 배포판을 만듭니다. 이 배포판은 수많은 소프트웨어 패키지로 구성됩니다. 배포판의 각 패키지는 실행파일, 스크립트, 문서, 설정 정보가 들어 있으며 메인테이너가 관리합니다. 메인테이너는 각 패키지를 항상 최신으로 유지하고, 버그 리포트를 추적하고, 패키지로 만든 소프트웨어의 원 개발자와 연락을 하고 있습니다. 데비안의 거대한 사용자 기반이 버그 추적 시스템과 결합해 문제점을 빠르게 찾아내고 수정할 수 있습니다.

데비안이 세세한 신경을 쓰는 덕분에 품질 높고, 안정적이고, 확장성 좋은 배포판을 만들어냅니다. 간단한 설치 설정에 따라 방화벽에서 데스크톱 공학용 워크스테이션, 고성능 네트워크 서버까지 다양한 역할을 할 수 있습니다.

기술적으로 우수하면서 리눅스 공동체의 필요와 기대에 대해 적극적으로 참여하기 때문에, 데비안은 고급 사용자에게 특히 인기가 있습니다. 또한 데비안은 지금은 리눅스에 일반적인 기능이 된 많은 기능을 새로 도입하는 데 앞장 서 왔습니다.

예를 들어보면, 소프트웨어의 설치와 제거를 손쉽게 할 수 있는 패키지 관리 시스템이 들어간 최초의 리눅스 배포판이 데비안입니다. 또 다시 설치하지 않고도 업그레이드할 수 있는 최초의 배포판입니다.

데비안은 리눅스 개발의 리더로서 계속하고 있습니다. 그 개발 과정(전체 운영 체제를 구축하고 유지하는 매우 복잡한 작업하더라도)은 오픈 소스 개발 모델이 얼마나 잘 진행되는지를 보여주는되어 있습니다.

데비안은 다른 GNU/Linux 배포판과 다른 가장 큰 특징은 패키지 관리 시스템입니다. 데비안 시스템 관리자는 시스템에 설치된 패키지에 대해 하나의 패키지 설치에서 운영 체제 전체 자동 업데이트까지 완벽하게 제어할 수 있습니다. 개별 패키지를 업데이트하지 않도록 설정할 수 있습니다. 직접 컴파일한 소프트웨어에 대한 의존성을 설정할 수 있습니다.

“트로이 목마” 및 기타 악의적인 소프트웨어로부터 여러분의 시스템을 보호하려고 데비안 서버에서 업로드한 패키지가 등록된 데비안 개발자가 만든 패키지가 맞는지 여부를 확인합니다. 또한 데비안 각 패키지는 더 안전하게 설정되도록 세심한 주의를 기울입니다. 배포한 패키지에 보안 문제가 발생하면, 수정 버전을 빠르게 사용할 수 있습니다. 데비안의 간단한 업데이트 옵션을 사용해, 보안 패치를 인터넷에서 자동으로 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

여러분의 데비안 GNU / Linux 시스템에 대한 지원을 받거나 데비안 개발자와 연락을 하는 가장 좋은 방법은 데비안 프로젝트에서 운영하는 여러가지 메일링 리스트를 사용하는 것입니다. (이 글이 작성된 시점에서 334개 이상의 메일링 리스트가 있습니다.) 메일링 리스트에 가입하려면, [데비안 메일링리스트 가입 페이지](#)를 방문해 페이지의 양식을 기입하면 됩니다.

1.4 데비안 설치 프로그램이란?

데비안 설치 프로그램은 (Debian Installer, 줄여서 “d-i”라고도 합니다) 기본적인 동작을 하는 데비안 시스템을 설치하는 소프트웨어입니다. 임베디드 장치, 노트북 컴퓨터, 데스크톱 컴퓨터, 서버 컴퓨터 등 여러가지

종류의 하드웨어를 지원하고, 여러가지 목적으로 사용할 수 있는 커다란 자유 소프트웨어 모음을 제공합니다.

설치 과정은 기본적인 질문 모음에 답하는 것으로 진행됩니다. 또 전문가 모드에서는 설치 과정을 모두 제어하고 자동으로 설치할 수 있는 기능이 들어 있습니다. 설치한 시스템을 그대로 사용할 수도 있고 나중에 원하는대로 바꿀 수 있습니다. 설치는 USB, CD/DVD/Blu-Ray, 네트워크 등 여러가지 방식 중 하나를 이용할 수 있습니다. 설치 프로그램은 80개 이상의 언어를 통한 설치를 지원합니다.

설치 프로그램은 과거 boot-floppies 프로젝트에 기원을 두고 있고, 2000년 Joey Hess가 [처음 언급했습니다](#). 그 이후로 자발적인 개발자들이 설치 시스템을 계속 발전시키고 새로운 기능을 추가해 왔습니다.

더 자세한 정보는 [데비안 설치 프로그램 페이지](#), [위키](#), [debian-boot 메일링 리스트](#)에 있습니다.

1.5 데비안 받기

인터넷을 통해 데비안 GNU/리눅스를 다운로드하는 방법이나 데비안 공식 설치 미디어 구입에 대한 정보는 [배포판 홈페이지](#)를 참조하십시오. [데비안 미러 목록](#)에는 데비안 공식 미러 사이트가 모두 정리되어 있기 때문에 가장 가까운 미러 사이트를 쉽게 찾을 수 있습니다.

데비안은 설치 후 아주 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 설치 절차에 따라 일단 시스템 설치를 마치면 필요에 따라 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

1.6 이 문서의 최신 버전 구하는 법

이 문서는 계속해서 개선됩니다. 데비안 GNU/리눅스 시스템의 13 릴리스에 대한 최신 정보는 [데비안 13 페이지](#)를 확인하십시오. 이 설치문서의 최신 버전은 [공식 데비안 설치 안내서 페이지](#)에서도 보실 수 있습니다.

1.7 이 문서의 구성

이 문서는 처음으로 데비안을 사용하는 분을 위해 작성된 문서입니다. 가능한 한 전문적인 지식 없이도 읽을 수 있도록 노력하고 있습니다. 하지만 컴퓨터가 어떻게 동작하는지 일반적인 지식은 있다고 가정합니다.

전문적인 사용자도 이 문서에서 최소 설치에 필요한 공간과 데비안 설치 시스템에서 지원하는 하드웨어 등과 같이 도움이 될만한 정보를 얻을 수 있습니다. 숙련된 사용자는 이 문서에서 필요한 부분만 읽어도 됩니다.

이 안내서는 설치 과정의 처음부터 끝까지, 각 과정의 순서대로 쓰여 있습니다. 아래는 데비안 GNU/리눅스를 설치하는 과정으로, 각 과정에 관련된 문서 부분을 안내해 놓았습니다:

1. 2장에서, 하드웨어가 설치 시스템에 필요한 요구사항을 만족하는지 판단합니다.
2. 3장에서는, 기존 시스템을 백업하고 데비안 설치에 앞서 필요한 계획을 하고 하드웨어 설정을 합니다. 멀티 부팅을 생각하고 계시다면, 하드 디스크에 데비안 파티션을 만들기 위한 공간을 만들어야 할 수도 있습니다.
3. 4장에서, 설치하는 방법에 따라 필요한 설치 파일을 구합니다.
4. 그 다음 5장에서는, 설치 시스템으로 부팅하는 방법을 설명합니다. 이 과정에서 문제가 발생한 경우 문제를 해결하는 방법도 이 장에서 설명합니다.

5. 6장에 따라 실제 설치를 수행하십시오. 여기에서 언어의 선택, 주변 장치 드라이버 모듈 설정, (DVD 설치 이미지 세트에서 설치하지 않은 경우) 나머지 설치 파일을 데비안 서버에서 직접 검색하도록 네트워크 연결 설정, 하드 디스크 파티션 작업 그리고 베이스 시스템 설치를 합니다. 그리고 태스크를 선택하고 설치합니다. (데비안 시스템의 파티션 설정에 대해 부록 C에서 자세히 설명합니다.)

6. 7장에서, 새로 설치한 베이스 시스템으로 부팅합니다.

시스템 설치가 완료되면 8장 부분을 읽으십시오. 이 장에서는 Unix와 데비안에 대해 더 자세한 정보를 볼 수 있는 위치를 설명하고, 커널을 바꾸는 방법을 설명합니다.

마지막으로, 이 문서에 대한 정보와 이 문서에 참여하는 방법은 부록 E에 있습니다.

1.8 저작권 및 소프트웨어 라이선스 정보

이 문서를 읽고 있는 여러분 대부분은 기업의 상용 소프트웨어에 있는 라이선스를 읽어봤을 것입니다. 보통 그 라이선스에는 구입한 소프트웨어의 복사본 하나를 단일 컴퓨터에서 사용할 수 있다고 쓰여 있습니다. 이 시스템의 라이선스는 그런 라이선스와는 다릅니다. 다니는 학교와 회사의 모든 컴퓨터에 데비안 GNU/리눅스를 설치하셔도 좋고 그 길 바랍니다. 친구에게 빌려주고 컴퓨터에 설치하는 것을 도와 주십시오. 또한 수천장을 복사하고 판매할 수도 (몇몇 제한이 있을 수 있지만) 있습니다. 왜냐하면 데비안은 자유 소프트웨어이기 때문입니다.

소프트웨어를 자유(free)라고 부르는 것은 소프트웨어의 저작권이 없다는 뜻은 아니고, 자유 소프트웨어를 배포하는 설치 미디어가 무료라는 뜻도 아닙니다. 자유소프트웨어는, 부분적인 의미로는 프로그램의 라이선스에서 프로그램을 배포하고 사용할 권리에 대해 비용을 지불할 필요가 없다는 의미입니다. 또 자유 소프트웨어는 누구라도 소프트웨어를 확장하고 개작하고 수정할 수 있으면서, 그렇게 바꾼 결과물도 배포할 수 있습니다.

참고



데비안 프로젝트에서는 사용자의 실용적 필요 때문에 우리의 자유 소프트웨어의 기준에 맞지 않는 패키지도 사용할 수 있습니다. 이 패키지는 공식적인 배포판의 일부가 아니지만, 데비안 미러의 **contrib**나 **non-free** 미러 사이트 또는 서드파티 CD/DVD-ROM에서 구할 수 있습니다. [Debian FAQ](#)의 “데비안 FTP 아카이브” 부분을 참조하십시오.

시스템에 들어있는 프로그램의 상당 부분은 “GPL”로 알려진 GNU 일반 공중 안내서(General Public License, GPL)에 따라 이용 허락되고 있습니다. GPL 라이선스의 프로그램의 바이너리를 배포할 때는 반드시 프로그램 소스 코드를 이용 가능하게 해야 합니다. 사용자가 소프트웨어를 수정할 수 있도록 보장하는 것입니다. 이 규정에 따라 그러한 패키지의 모든 소스 코드가¹ 데비안 시스템에 들어 있습니다.

데비안에 수록된 프로그램의 저작권과 소프트웨어 라이선스의 형식은 그 밖에도 여러 가지가 있습니다. 각 프로그램의 저작권과 라이선스는 패키지를 설치한 다음 /usr/share/doc/패키지-이름/copyright 파일을 보면 찾을 수 있습니다.

라이선스에 대한 더 자세히 알고 싶으시면, 또 어떤 소프트웨어가 main 배포판에 포함될 정도로 충분히 자유 소프트웨어인지 판별하는 데비안의 기준에 대해서 알아 보시려면 [데비안 자유 소프트웨어 기준](#)을 참조

¹데비안 소스 패키지를 찾고 및 배포 방법과 바이너리를 빌드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Debian FAQ](#)의 “Debian 패키지 관리 시스템의 기본”을 참조하십시오.

하십시오.

가장 중요한 법적인 고지는, 이 소프트웨어는 어떠한 보증도 하지 않는다는 것입니다. 이 소프트웨어를 만든 프로그래머는 공동체의 이익을 위해 소프트웨어를 만든 것입니다. 어떤 목적에 대해서도 소프트웨어의 적합성을 보장하지 않습니다. 하지만 소프트웨어가 자유소프트웨어이므로, 여러분에 목적에 맞게 소프트웨어를 수정하는 권리는 여러분에 있습니다. 또한 이런 방법으로 다른 사람이 소프트웨어를 확장하여 생긴 변화로 얻은 이익을 누릴 권리도 여러분에게 있습니다.

제 2 장

시스템 요구 사항

이 절에서는 데비안을 시작하는데 필요한 하드웨어 정보를 다루고 있습니다. 또 GNU 및 Linux에서 지원되는 하드웨어에 관한 더 자세한 정보에 대한 링크도 제공했습니다.

2.1 지원하는 하드웨어

데비안은 Linux 커널과 GNU 툴셋을 쓰는데 필요한 것 외에는 특별한 하드웨어를 요구하지 않습니다. 그러므로 Linux 커널, libc, gcc 등이 포팅되어 있고, 데비안 포팅이 존재하면 아키텍처나 플랫폼에서 데비안을 작동시킬 수 있습니다. 이미 데비안 GNU/리눅스에서 테스트되는 64-bit RISC-V 아키텍처 시스템의 자세한 내용은 <https://www.debian.org/ports/riscv64/>에 있는 포팅 페이지를 참조하십시오.

여기서는 64-bit RISC-V 아키텍처에서 지원하는 여러가지 하드웨어를 모두 설명하지는 않고, 일반적인 정보만 설명한 다음 추가 정보가 들어 있는 웹사이트를 안내해 놓았습니다.

2.1.1 지원하는 아키텍처

데비안 GNU/리눅스 13 릴리스는 7개의 주요 아키텍처와 “기종”이라는 각 아키텍처 변형을 지원합니다.

아키텍처	데비안의 명칭	서브 아키텍처	기종
AMD64 및 인텔 64	amd64		
ARM, 하드웨어 FPU 포함	armhf	멀티플랫폼	armmp
64비트 ARM	arm64		
64비트 MIPS (리틀 엔디안)	mips64el	MIPS Malta	5kc-malta
		Cavium Octeon	octeon
		Loongson 3	loongson-3
Power Systems	ppc64el	IBM POWER8 또는 그 이후 시스템	
64비트 RISC-V (리틀 엔디안)	riscv64		
64비트 IBM S/390	s390x	VM-reader 및 DASD에서 IPL	generic

이 문서는 Linux 커널을 이용한 64-bit RISC-V 아키텍처에서의 설치를 다루고 있습니다. 데비안이 지원하는 다른 아키텍처에 관한 정보를 찾고 있다면, [데비안 포팅](#) 페이지를 참조하십시오.

이것은 64-bit RISC-V 아키텍처 데비안 GNU/리눅스 첫 공식 릴리스입니다. 릴리스 하려면 이미 충분히 안정되어 있다고 우리는 생각하고 있습니다. 하지만 아직 다른 아키텍처 버전만큼 널리 사용되지 않아(즉 사용자가 테스트도 많지 않다) 몇 가지 버그를 우연히 만날 가능성도 있습니다. 어떤 문제가 발생하면 [버그 추적 시스템](#)을 사용하여 보고하십시오. 그 때 그 버그가 Linux 커널을 이용한 64-bit RISC-V 플랫폼의 것임을 반드시 적어주세요. 또한 [debian-riscv64 메일링 리스트](#)의 가입도 필요할지도 모릅니다.

2.1.2 네트워크 연결 하드웨어

Linux 커널이 지원하는 네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 모두 설치 시스템에서도 지원합니다. 드라이버 모듈은 일반적으로 자동으로 로드됩니다.

2.1.3 주변 장치 및 기타 하드웨어

2.2 설치 미디어

여기서는 데비안을 설치할 때 어떤 매체를 사용할 것인지를 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 전체를 미디어에 관련해 얘기하는 장([4장](#))이 있고, 여기서 각 미디어에 대해서 장점과 단점을 설명합니다. 그 부분에서 다시 이 페이지를 참조할 수도 있습니다.

2.2.1 네트워크

설치할 때 필요한 파일을 가져오는 데 네트워크를 이용할 수 있습니다. 네트워크 사용 여부는 설치 방법에 따라 달라지고, 설치 중에 질문에 어떻게 답했느냐에 따라 달라집니다. 설치 시스템은 HTTP나 FTP를 사용할 수 있는 거의 모든 종류의 네트워크 연결을 지원합니다. (PPPoE는 지원하지만 ISDN이나 PPP는 지원하지 않습니다.) 설치를 마친 다음에는 ISDN이나 PPP를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

2.2.2 하드디스크

아키텍처에 따라서는 하드 디스크에서 직접 설치 시스템을 부팅하는 것도 한 가지 방법입니다. 이렇게 하려면 설치 프로그램을 하드 디스크에 복사할 수 있는 다른 운영 체제가 있어야 합니다. 이 방법은 다른 설치 방법이 불가능한 특별한 경우가 아니면 권하지 않습니다.

2.2.3 유닉스 계열 혹은 GNU 시스템

다른 유닉스 계열 시스템이 있다면, (뒤에서 설명하겠지만) 그 시스템을 이용해서 [debian-installer](#) 없이도 데비안 GNU/리눅스를 설치할 수 있습니다. 이렇게 다른 시스템을 이용하는 방법은 지원하지 않는 하드웨어에 설치하거나 다운타임을 용납할 수 없는 호스트에 유용할 수 있습니다. 이러한 방법에 관심이 있다면, 바로 [D.3절](#) 부분으로 넘어가십시오. 이 설치 방식은 다른 설치 방법이 불가능할 때 고급 사용자의 경우에만 사용하길 권합니다.

2.2.4 지원하는 저장 장치

데비안 설치 프로그램에 들어 있는 커널은 최대한 많은 시스템에서 동작할 수 있게 빌드되어 있습니다.
IDE 시스템 또한 지원합니다.

2.3 메모리 및 디스크 공간 요구 사항

최소 512MB의 메모리 및 4GB의 하드 디스크 공간을 추천합니다. 자세한 값을 알고 싶으면, [3.4절](#) 부분을 참고하십시오.

제 3 장

데비안 GNU/리눅스를 설치하기 전에

이 장에서는 설치 프로그램을 부팅하기 전에, 데비안 설치 준비 사항에 대해 다룹니다. 여기에서는 데이터 백업, 하드웨어에 대한 정보 모으기, 기타 필요한 정보 찾기와 같은 것을 포함합니다.

3.1 설치 과정 개요

먼저 시스템을 다시 설치하는 것에 대해 설명합니다. 데비안에서 시스템 전체를 다시 설치해야 할 상황은 아주 드뭅니다. 다시 설치해야 하는 경우는 하드 디스크의 기계적인 고장이 대부분일 것입니다.

흔히 사용하는 많은 운영 체제에서는 치명적인 문제점이 발생하거나 새로운 운영 체제의 버전으로 업그레이드하려는 경우 완전히 새로 설치해야 합니다. 처음부터 완전히 새로 설치할 필요는 없다고 해도, 프로그램이 새로운 운영 체제에서 제대로 동작하려면 프로그램을 다시 설치해야 합니다.

데비안 GNU/리눅스에서는 잘되지 않는 경우, OS를 대체하지 않고 교체할 수는 케이스가 훨씬 많습니다. 업그레이드 때 전부 다 설치 필요 없고, 항상 그 자리에서 업그레이드할 수 있습니다. 또한 OS의 릴리스가 계속해서 프로그램을 항상 호환 합니다. 프로그램의 새로운 버전이 최신에 의존하는 소프트웨어를 요구하는 경우 데비안 패키지 시스템은 필요한 소프트웨어를 자동으로 확인하고 확실하게 설치합니다. 다시 설치하지 않도록 힘써 왔으며, 다시 설치하지 않으면 안된다고하는 것은 최후의 수단이라는 것이 포인트입니다. 설치 프로그램은 기존 시스템 위에 다시 설치하도록 설계되지 않았습니다.

다음은 설치 과정에서 해야 할 단계입니다.

1. 설치하려는 하드 디스크에 들어 있는 데이터나 문서를 백업하십시오.
2. 설치를 시작하기 전에 해당 컴퓨터에 대한 정보와 필요한 문서를 모으십시오.
3. 컴퓨터에 필요한 설치 프로그램 소프트웨어와 특별히 필요한 드라이버 파일의 위치를 확인하여 다운로드하십시오.
4. 설치 프로그램이 부팅할 수 있도록 CD/DVD/USB 메모리와 같은 부팅 미디어를 설정하거나, 네트워크 부팅 환경을 만드십시오.
5. 설치 시스템을 부팅하십시오.
6. 데비안을 설치할 파티션을 만들고 마운트합니다.
7. 베이스 시스템의 자동 다운로드/설치/설정을 지켜보십시오.

8. 추가 소프트웨어를 선택하고 설치하십시오.
9. 데비안 GNU/리눅스 및 기존 시스템을 시작할 수 있는 부트로더를 설치하십시오.
10. 새로 설치한 시스템을 처음으로 시작하십시오.

설치할 때 문제가 발생할 때를 대비해서, 각 단계가 어떤 패키지와 상관이 있는지 알아 두는 게 좋습니다. 이 설치 단계의 주요 소프트웨어를 소개하면:

설치 소프트웨어인 `debian-installer`는 이 안내서에서 가장 중점적으로 다룹니다. `debian-installer`는 하드웨어를 찾아서 적당한 드라이버를 읽어들이고, `dhclient`를 이용해 네트워크 연결을 설정하고, `debootstrap`을 실행해 베이스 시스템 패키지를 설치하고, `tasksel`로 특정 소프트웨어를 추가로 설치합니다. 이 외에 많은 소프트웨어가 각 단계에서 작은 역할을 담당하고 있지만, 새 시스템이 처음 시작하기까지 전까지는 `debian-installer`가 작업을 마칩니다.

필요에 따라 시스템을 조정하려면, `tasksel`을 이용해 웹서버 또는 데스크톱 환경과 같은 미리 정의한 다양한 번들 소프트웨어를 설치할 수 있도록 선택할 수 있습니다.

설치할 때 중요한 옵션의 하나가 그래픽 데스크톱 환경을 설치할 지 옵션입니다. 그래픽 데스크톱 환경은 X 윈도우 시스템과 그래픽 데스크톱 환경 하나로 구성되어 있습니다. “데스크톱 환경” 태스크를 선택하지 않으면, 아주 기본적인 명령행 기반 시스템만 설치합니다. 데스크톱 환경 태스크 설치는 옵션입니다. 데스크톱 환경 태스크를 설치하면 텍스트 전용 시스템과 비교해 큰 디스크 공간을 차지하기 때문이고, 또 많은 데비안 GNU/리눅스 시스템은 서버로 동작하기 때문에 동작하는 데 그래픽 사용자 인터페이스가 전혀 필요없기 때문입니다.

3.2 기존 데이터를 백업하십시오!

시작하기 전에 지금 시스템에 있는 모든 파일을 백업해 두십시오. 원래 설치된 운영 체제가 아닌 운영 체제를 처음으로 설치하는 거라면, 데비안 GNU/리눅스의 루트로 쓸 디스크를 다시 파티션해야 합니다. 파티션 프로그램으로 어떤 프로그램을 사용하든 간에, 디스크를 파티션하면 그 디스크에 있는 모든 파일을 잃어버리는 걸 감수해야 합니다. 데비안 GNU/리눅스 설치에 사용하는 프로그램은 상당히 안정적이고 수년동안 사용해온 프로그램이지만, 그만큼 강력하기도 해서 조금만 잘못하면 막심한 손해가 발생합니다. 백업을 한 뒤에도 대답을 할 때나 어떤 작업을 할 때 신중을 기하십시오. 일이분만 더 생각하면 수 시간의 불필요한 작업을 예방할 수 있습니다.

멀티 부팅 시스템을 만든다면, 기존 운영 체제의 배포 미디어를 가지고 있으십시오. 보통 그럴 필요가 없겠지만 시스템이 부팅하려면 부트로더를 다시 설치해야 할 수도 있고, 최악의 상황에서는 전체 운영 체제를 다시 설치하고 백업한 내용을 복구해야 할 수도 있습니다.

3.3 필요한 정보

3.3.1 문서

3.3.1.1 설치 안내서

지금 읽고 있는 이 문서는 데비안의 trixie 릴리스 공식 설치 가이드의 개발 버전입니다. 이것은 **다양한 형식과 언어**를 사용할 수 있습니다.

3.3.1.2 하드웨어 문서

하드웨어를 설정하고 이용하는 방법에 대한 유용한 정보가 들어있습니다.

3.3.2 하드웨어 정보가 있는 곳 찾기

보통은 설치 프로그램에서 자동으로 하드웨어를 찾아냅니다. 하지만 철저히 준비하려면, 설치하기 전에 하드웨어에 대해 잘 알아 두는 게 좋습니다.

하드웨어 정보는 다음에서 알아낼 수 있습니다:

- 하드웨어에 같이 들어 있는 설명서.
- 컴퓨터의 BIOS/UEFI 설정 화면. 컴퓨터가 시작할 때 어떤 키 조합을 누르면 BIOS 설정 화면을 볼 수 있습니다. 보통 **Delete** 또는 **F2** 키이지만, 제조사에 따라 다른 키나 키조합을 사용할 수도 있습니다. 보통 컴퓨터 부팅할 때 어떤 키를 눌러야 설정 메뉴로 들어가는지 메시지를 표시합니다.
- 하드웨어의 케이스 및 포장.
- 파일 관리자에서 표시하는 것과 같은, 다른 운영 체제의 시스템 명령어 및 시스템 도구. 특히 RAM과 하드 드라이브에 대한 정보를 알아내는 데 유용합니다.
- 시스템 관리자 혹은 인터넷 서비스 회사. 여기서는 네트워크 및 전자메일 설정에 관련된 사항을 알 수 있습니다.

표 3.1 설치에 도움이 되는 하드웨어 정보

하드웨어	필요할 수 있는 정보
------	-------------

3.3.3 하드웨어 호환성

여러가지 제품이 문제없이 Linux에서 작동합니다. 또한 Linux에서 지원하는 하드웨어는 날이 갈수록 발전하고 있습니다. 하지만 아직도 Linux에서는 다른 OS 만큼 다양한 하드웨어를 지원하지는 않습니다.

Linux의 대부분 드라이버는 특정 제조사의 특정 제품이나 특정 브랜드를 위해 작성된 드라이버가 아니고, 특정 하드웨어/칩셋에 맞춰 작성되었습니다. 한 개의 하드웨어 설계에 맞춰 여러 개의 제품과 브랜드가 있습니다. 보통 칩 제조사는 “레퍼런스 설계”라는 것을 제공하고, 거기에 맞춰 여러가지 제조사가 여러가지 제품과 브랜드를 만들 수 있습니다.

이러한 방식은 장점과 단점이 있습니다. 장점은 한 개의 칩셋 드라이버가, 여러가지 제조사와 여러가지 제품에서 그 칩셋을 계속 사용하는 한 동작한다는 점입니다. 단점은 어떤 제품에 어떤 칩셋이 사용되었는지 정확히 아는 게 쉬운 일만은 아니라는 점입니다. 심지어 장치 제조사는 제품 이름이나 제품 버전을 바꾸지도 않고 하드웨어 구조를 바꿔 버리기도 합니다. 그러므로 시간이 지난 다음에 같은 브랜드나 같은 이름의 제품을 구입하더라도 다른 칩셋을 사용할 수도 있어서 다른 드라이버를 사용해야 하거나, 한 가지 제품만 드라이버가 없을 수도 있습니다.

USB 및 PCI/PCI-Express/ExpressCard 장치의 경우, 어떤 칩셋을 사용하고 있는지 알아내는 방법은 장치 아이디를 살펴보는 방법입니다. 모든 USB/PCI/PCI-Express/ExpressCard 장치는 “공급사”와 “제품”마다 아이디가 있고, 이 두 아이디의 조합이 동일하면 같은 칩셋을 사용하는 같은 제품입니다.

리눅스 시스템에서는 이 아이디는 USB 장치의 경우 **lsusb** 명령, PCI/PCI-Express/ExpressCard 장치는 **lspci -nn** 명령으로 알아볼 수 있습니다. 공급사와 제품 아이디는 콜론으로 구분한 두 개의 16진수 숫자 형태로(예를 들어 “1d6b:0001”) 주어집니다.

예를 들어 **lsusb** 출력은: “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub” 여기서 1d6b는 공급사 아이디이고 0002는 제품 아이디입니다.

이더넷 카드의 **lspci -nn** 출력은: “03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)”. 오른쪽의 각괄호 안에 아이디가 있습니다. 즉 10ec가 공급사 아이디이고, 8168이 제품 아이디입니다.

다른 예로 그래픽 카드 출력이 다음과 같을 수도 있습니다: “04:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]”.

윈도우 시스템에서는 윈도우 장치 관리자의 “자세히” 탭에서 볼 수 있습니다. 여기에서 공급사 아이디는 앞에 ”VEN_”이 붙고, 제품 아이디에는 앞에 ”DEV_”이 붙습니다. 최근 윈도우 시스템에서는 장치 관리자의 탭에서 기본값으로는 아이디가 표시되지 않고, “하드웨어 ID” 속성을 선택하면 아이디를 볼 수 있습니다.

인터넷에서 공급사/제품 아이디를 검색할 때, 검색어로 “Linux” 및 “driver”로 검색하면 드라이버의 특정 칩셋 지원에 관한 정보가 잘 나옵니다. 공급사/제품 아이디로 검색해도 쓸만한 결과가 나오지 않으면, 칩 코드로 검색해 보십시오. 칩 코드는 **lsusb** 및 **lspci**로 알 수 있습니다. (예를 들어 네트워크 카드는 “RTL8111”/“RTL8168B”가 있고 그래픽 카드는 “RV710”이 있습니다.)

3.3.3.1 라이브 시스템에서 하드웨어 호환성 검사하기

데비안 GNU/리눅스는 일부 아키텍처에서는 “라이브 시스템”라고 말하는 방식으로도 사용할 수 있습니다. 라이브 시스템은 CD나 DVD 같은 읽기 전용 미디어에서 부팅해 바로 사용할 수 있는 시스템입니다. 이 방식에서는 컴퓨터에 아무 것도 변경하지 않습니다. 라이브 시스템에서 사용자 설정을 바꿀 수도 있고 프로그램을 추가로 설치할 수도 있지만, 컴퓨터의 램 안에서만 벌어지는 일입니다. 즉 컴퓨터를 껐다가 다시 라이브 시스템으로 부팅하면 모조리 기본값으로 초기화됩니다. 데비안 GNU/리눅스에서 컴퓨터의 하드웨어를 지원하는지 알아볼 때 가장 쉬운 방법은 데비안 라이브 시스템을 돌려보고 사용해 보는 방법입니다.

라이브 시스템은 사용하는데 몇 가지 제약이 있습니다. 첫째는 라이브 시스템에서 안에서 한 작업이 컴퓨터의 램에 들어가기 때문에 램이 충분히 큰 시스템에서만 동작합니다. 그러므로 용량이 큰 소프트웨어를 설치할 경우 메모리 부족으로 실패할 수 있습니다. 하드웨어 호환성 테스트와 관련된 또 제약은 공식 데비안 GNU/리눅스 라이브 시스템에는 자유 소프트웨어로만 구성되어 있다는 점입니다. 즉 독점 펌웨어 파일은 들어 있지 않습니다. 그러한 독점 펌웨어 패키지를 수동으로 설치할 수도 있지만, **debian-installer**와 같은 펌웨어 파일 자동 검색 기능은 없기 때문에 필요할 때마다 독점 구성요소는 수동으로 설치해야 합니다.

사용할 수 있는 데비안 라이브 이미지의 종류는 [데비안 라이브 이미지 웹사이트](#)에 있습니다.

3.3.4 네트워크 설정

컴퓨터가 다른 누군가가 관리하고 있는 고정된 네트워크에 연결되어 있다면(이더넷이나 비슷한 연결의 경우, 전화접속이나 PPP는 아님), 네트워크 시스템 관리자에게 이러한 정보를 알아봐야 합니다:

- 호스트 이름(직접 정할 수도 있습니다).
- 도메인 이름.
- 컴퓨터의 IP 주소.
- 네트워크에 사용할 네트마스크.

- 라우팅하는 데 쓸 기본 게이트웨이 시스템의 IP 주소(게이트웨이가 있는 경우).
- 네트워크에서 DNS (Domain Name Service) 서버로 사용할 시스템.

연결된 네트워크가 네트워크 설정에 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용한다면 이 정보가 필요 없습니다. 설치할 때 DHCP 서버에서 컴퓨터로 이 정보를 알려줍니다.

DSL이나 케이블 모뎀을(예를 들어 케이블 TV 네트워크를 통해) 통해 인터넷을 사용하고 라우터가(보통 전화 또는 케이블 사업자가 설정한 상태로 설치됩니다) 네트워크 연결을 처리하는 경우, 보통 DHCP를 사용할 수 있습니다.

3.4 최소 하드웨어 요구 사항 맞추기

컴퓨터의 하드웨어에 대한 정보를 모았으면, 설치하려는 방법대로 그 하드웨어에서 설치할 수 있는지 확인해십시오.

표 3.2 추천하는 최소 시스템 요구사항

설치 종류	램(최소)	램(추천)	하드 드라이브
데스크톱 없음	512MB	1GB	4GB

최소값은 스왑 기능을 사용하고 live가 아닌 이미지를 사용한다는 가정 하에 최소값입니다. “데스크톱 없음” 값은 텍스트 기반 설치 프로그램을 사용한다고 가정합니다.

실제로 필요한 최소 메모리는 이 표에 나와 있는 숫자보다 훨씬 작습니다. 스왑을 사용하면, MB만큼 작은 메모리에서도 데비안을 설치할 수 있습니다. 필요한 디스크 공간도 마찬가지입니다. 특히 설치할 프로그램을 직접 선택하면 공간을 절약할 수 있습니다. 필요한 디스크 공간에 대한 추가 정보는 [D.2절](#)을 참조하십시오.

설치 프로그램은 보통 그러한 저용량 메모리 시스템에서 실행할 수 있도록 자동으로 메모리 절약 기법을 사용합니다. 하지만 시험이 덜 된 아키텍처에서는 그러한 기법을 제대로 사용하지 않고 놓칠 수도 있습니다. 하지만 `lowmem=1` 또는 `lowmem=2` 부팅 파라미터를 수동으로 사용하면 이 기능을 사용할 수 있습니다. ([6.3.1.1절](#) 및 [5.1.1절](#) 위치도 참고하십시오.)

메모리나 빈 디스크 공간이 작은 시스템에 설치할 수도 있지만 전문적인 사용자만 하기를 권장합니다.

서버로 설치할 경우 필요한 메모리나 디스크 공간을 예측하기는 사실상 불가능합니다. 그 서버가 어떤 용도로 사용하느냐에 따라 많이 달라지기 때문입니다.

여기 나와 있는 크기는 사용자 파일, 메일, 데이터 등과 같은 데이터는 포함하지 않은 숫자입니다. 사용자의 파일 및 데이터가 차지하는 공간을 잡을 때는 넉넉하게 잡는 게 좋습니다.

데비안 GNU/리눅스 시스템을 원활히 동작시키는 데 필요한 디스크 공간은 권장 시스템 요구 사항에 반영되어 있습니다. 특히, `/var` 파티션에 로그 파일 같은 일반적인 내용뿐만 아니라 데비안 특유의 상태 정보가 들어 있습니다. `dpkg` 파일은(설치 패키지에 대한 정보) 쉽게 40MB를 차지합니다. 또한 `apt`는 설치하기 전에 다운로드한 패키지를 여기에 놓습니다. `/var`에 최소 200MB를 할당해야만 합니다. 그리고 그래픽 데스크톱 환경을 설치하는 경우에는 더 할당 할 것입니다.

3.5 멀티 부팅 시스템에서 미리 파티션하기

디스크 파티션은 디스크를 여러 개의 조각으로 나누는 작업을 말합니다. 각각의 조각은 다른 조각과 독립적입니다. 비유하자면 집에 벽을 놓는 것과 비슷합니다. 어떤 방에 가구를 놓는다고 해서 다른 방에 영향을 끼치지 않습니다.

시스템에 이미 다른 운영 체제가 전체 디스크를 차지하고 있으면서, 같은 디스크에 데비안도 설치하려는 경우에는 디스크 파티션 분할을 다시 시작해야합니다. 데비안은 윈도우나 맥오에스 파티션에 설치할 수 없습니다. 다른 유닉스 시스템과는 일부 파티션을 공유할 수 있을지도 모르지만, 여기에서는 다루지 않습니다. 적어도 데비안의 root에 사용할 전용 파티션이 필요합니다.

현재 파티션 상태 정보는 현재 운영 체제의 파티션 프로그램을 이용해 알 수 있습니다. 같은 프로그램이 있습니다. 파티션하는 프로그램은 파티션을 바꾸지 않고도 현재 파티션을 표시하는 기능이 있습니다.

이미 파일 시스템이 들어 있는 파티션을 바꾸면 보통 거기에 들어 있는 정보가 모두 망가집니다. 그러므로 파티션 작업을 하기 하기 전에 항상 백업을 만들어야 합니다. 집의 경우에 비유하자면, 벽을 옮기기 전에 모든 가구를 다른 곳에 옮겨 놓아야 가구가 망가지지 않을 겁니다.

최근의 몇몇 운영 체제에는 파티션 내용을 망가뜨리지 않고도 파티션의 위치를 옮기거나 크기를 바꾸는 기능이 있습니다. 이 기능을 이용해 데이터를 잃지 않고도 파티션을 만드는데 필요한 공간을 만들 수 있습니다. 대부분의 경우 이 기능은 잘 동작하지만 디스크 파티션을 변경하는 작업은 본래 위험한 작업이므로 데이터를 모두 백업한 다음 진행해야 합니다.

3.6 설치하기 전에 할 하드웨어 및 운영 체제 설정

이 절에서는 데비안 설치에 앞서 필요한 하드웨어 설정에 대해 알아보겠습니다. 일반적으로 이 작업은 BIOS/UEFI/시스템 펌웨어 설정을 확인하고 필요하다면 설정을 변경하는 작업입니다. “BIOS/UEFI” 또는 “시스템 펌웨어”는 하드웨어가 사용하는 핵심 소프트웨어로, 전원을 켠 다음에 부팅 과정 동안에 시작되는 가장 중요한 소프트웨어입니다.

제 4 장

시스템 설치 미디어 구하기

4.1 공식 데비안 GNU/리눅스 설치 이미지

현재 데비안 GNU/리눅스를 설치하는 가장 쉬운 방법은 공식 데비안 설치 이미지 세트로 설치하는 것입니다. 공급 업체에서 CD/DVD 또는 USB 메모리 세트를 구입할 수 있습니다([CD 벤더 페이지](#) 참조). 고속 네트워크 연결과 CD/DVD 라이터가 있으면, 데비안 미러 사이트에서 설치 이미지를 다운로드해도 괜찮습니다. 또는 좀 더 현대적인 방법으로, 그러한 이미지를 USB 메모리에 쓰는 방법이 있습니다. (자세한 설명은 [데비안 CD/DVD 페이지](#) 및 [데비안 CD FAQ](#) 참고.) 그러한 설치 미디어가 있고, 컴퓨터에서 설치 이미지로 부팅할 수 있으면, 5장 부분으로 넘어갈 수 있습니다. 많이 사용되는 파일이 첫번째 DVD 이미지에 들어가도록 많은 노력을 하고 있습니다. 그러므로 기본적인 데스크톱 설치는 첫번째 DVD로 가능합니다.

이 점을 기억해 두십시오. 사용하는 설치 미디어에 필요한 패키지가 없는 경우에도, 나중에 (설치를 마친 뒤에) 언제든 데비안 시스템에서 해당 패키지를 설치할 수 있습니다. 어떤 설치 이미지에서 특정 패키지를 찾을 수 있는지는 <https://cdimage-search.debian.org/> 페이지를 참고하십시오.

여러분의 컴퓨터가 광학 미디어 부팅을 지원하지 않지만 DVD 세트를 가지고 있다면, 다른 방법으로 방법을 사용할 수 있고, 아니면 커널을 디스크에서 수동으로 읽어들여 설치 프로그램을 부팅할 수 있습니다. 이렇게 부팅할 때 필요한 파일도 디스크에 들어 있습니다. 데비안 네트워크 아카이브와 디스크의 폴더 구조는 동일합니다. 그러므로 부팅하는 데 필요한 어떤 파일이 아카이브에서 있다면, 설치 미디어의 같은 하위 디렉터리에서 파일을 찾을 수 있습니다.

설치 프로그램을 부팅하기만 하면, 필요한 다른 파일은 모두 디스크에서 이용할 수 있습니다.

설치 미디어 세트가 없으면, 설치 프로그램의 시스템 파일을 다운로드해서 저장해 놓으십시오. 그러면 이 파일을 이용해 설치 프로그램을 부팅할 수 있습니다.

4.2 데비안 미러에서 파일 다운로드

가장 가까이있는(그래서 가장 빠를 것 같은) 미러 사이트를 찾으려면 [데비안 미러 사이트 목록](#)을 참조하십시오.

4.2.1 설치 파일을 찾을 위치

설치 파일은 데비안 미러의 [debian/dists/trixie/main/installer-riscv64/current/images/](https://deb.debian.org/debian/dists/trixie/main/installer-riscv64/current/images/)에 있습니다. 각 이미지 이름과 그 용도가 [MANIFEST](#)에 설명되어 있습니다.

4.3 자동 설치

여러 컴퓨터에 설치하는 경우 완전 자동 설치가 가능합니다. 이를 위한 데비안 패키지는 설치 서버로 사용 가능한 `fai-quickstart`가 있고 (자세한 내용은 [FAI 홈페이지](#)를 참조하십시오), 데비안 설치도 포함됩니다.

4.3.1 데비안 설치 프로그램을 이용한 자동 설치

데비안 설치프로그램은 preconfiguration 파일을 이용해 자동 설치를 지원하고 있습니다. preconfiguration 파일은 네트워크 또는 이동식 미디어로 읽어 설치 중에 질문에 대한 답변을 묻어가는 데 사용됩니다.

부록 B에 보면 미리 설정에 대한 문서가 있고, 약간 고쳐서 사용할 수 있는 잘 동작하는 예제가 있습니다.

4.4 설치 파일의 무결성 확인하기

데비안 미리에 제공된 `SHA256SUMS` 또는 `SHA512SUMS` 체크섬을 이용해 다운로드한 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다. 체크섬 파일은 해당 설치 이미지와 같은 위치에 있습니다. 다음 위치를 보십시오:

- CD 이미지의 체크섬 파일,
- DVD 이미지의 체크섬 파일,
- 기타 설치 파일의 체크섬 파일.

다운로드한 설치 파일이 체크섬을 계산하려면, 다음을 사용하십시오:

```
sha256sum filename.iso
```

및

```
sha512sum filename.iso
```

그리고 표시된 체크섬을 `SHA256SUMS` 및 `SHA512SUMS` 파일의 체크섬과 비교하십시오.

[Debian CD FAQ](#)에 이 주제에 대해 (예를 들어 위 과정을 반자동 실행하는 `check_debian_iso` 스크립트) 더 유용한 정보가 있습니다. 또 위 체크섬 파일 자체의 무결성을 검사하는 방법도 있습니다.

제 5 장

설치 시스템 부팅하기

5.1 부팅 파라미터

부팅 파라미터는 리눅스 커널 파라미터로 보통 주변 장치를 제대로 동작하도록 제어하는 데 이용합니다. 대부분 커널에서 주변 장치에 관한 정보를 자동으로 찾아냅니다. 하지만 몇몇 경우에는 파라미터로 커널을 조금 도와줘야 합니다.

시스템을 첫번째로 부팅하는 경우라면, 기본 부팅 파라미터를 시도해 보시고(즉 파라미터를 사용하지 않는 것) 제대로 동작하는지 보십시오. 보통은 제대로 동작합니다. 제대로 동작하지 않는 경우에 다시 부팅해서 하드웨어에 필요한 특별한 파라미터가 있는지 찾아 보십시오.

부팅 파라미터에 관한 정보는 [Linux BootPrompt HOWTO](#)에(여러가지 보기드문 하드웨어에 대한 정보 포함) 있습니다. 여기서는 몇 가지 많이 이용하는 파라미터에 대한 대략만 다룹니다. 많이 발생하는 문제점 몇 개는 [5.2절](#)에 들어 있습니다.

5.1.1 데비안 설치프로그램 파라미터

설치 시스템에서는 유용하게 쓸 수도 있는 부팅 파라미터 몇 개를 더 인식합니다¹.

여러가지 파라미터는 “짧은 형식”이 있어서 커널 명령행의 길이 제한을 피하면서 쉽게 입력할 수 있습니다. 어떤 파라미터에 짧은 형식이 있는 경우에는, (일반적인) 긴 형식 뒤에 괄호 안에 써 놓았습니다. 이 안내서에 들어 있는 예제에서도 짧은 형식을 사용합니다.

debconf/priority (priority) 이 파라미터는 표시할 메시지의 가장 낮은 우선순위를 설정합니다.

기본 설치에서는 **priority=high**를 사용합니다. 즉, 높음 우선 순위와 필수 우선순위의 메시지를 표시하지만, 보통과 낮음 우선 순위 메시지는 넘어갑니다. 문제가 발생할 경우에는 설치 프로그램에서 우선순위를 필요에 따라 조정합니다.

priority=medium을 부팅 파라미터로 쓴 경우, 설치 메뉴에서 설치 메뉴에서 더 많은 조정을 할 수 있습니다. **priority=low**라고 쓴 경우, 모든 메시지를 볼 수 있습니다. (expert 부팅 방법과 동일합니다.) **priority=critical**의 경우, 필수 메시지만 표시하고 질문에 신경 쓰지 않고 설치를 진행합니다.

DEBIAN_FRONTEND 이 부팅 파라미터는 설치 프로그램에서 사용할 사용자 인터페이스 종류를 설정합니다. 현재 가능한 파라미터 값은:

¹현재 커널에서는 (2.6.9 이후) 32개의 명령행 옵션과 32개의 환경변수를 사용할 수 있습니다. 이 개수를 넘어가면 커널은 멎어버립니다. 또 전체 명령행 길이는 255자까지만 쓸 수 있고, 넘어가면 아무런 안내 없이 잘립니다.

- **DEBIAN_FRONTEND=noninteractive**
- **DEBIAN_FRONTEND=text**
- **DEBIAN_FRONTEND=newt**
- **DEBIAN_FRONTEND=gtk**

기본 프론트엔드는 **DEBIAN_FRONTEND=newt**입니다. 시리얼 콘솔 설치의 경우 **DEBIAN_FRONTEND=text** 가 더 좋을 수도 있습니다. 일부 특이한 설치 미디어에서는 제한된 개수의 프론트엔드만 들어 있지만, **newt** 및 **text** 프론트엔드는 대부분의 설치 미디어에서 사용할 수 있습니다. 그래픽을 지원하는 아키텍처에서는, 그래픽 설치 프로그램은 **gtk** 프론트엔드를 사용합니다.

BOOT_DEBUG 이 부트 파라미터를 2로 설정하면 설치 프로그램의 부팅 절차를 자세하게 기록합니다. 이를 3으로 지정하면 부트 프로세스의 전략적인 부분에서 디버깅 쉘을 동작합니다. (부팅을 계속하려면 이 쉘을 끝내십시오.)

BOOT_DEBUG=0 기본값입니다.

BOOT_DEBUG=1 보통보다 많은 디버깅 정보.

BOOT_DEBUG=2 디버깅 정보 아주 많이.

BOOT_DEBUG=3 부팅 과정의 곳곳에서 쉘을 실행해서 자세히 디버깅을 할 수 있습니다. 부팅을 계속하려면 쉘을 나가면 됩니다.

log_host, log_port 설치 프로그램의 로그 메시지를 로컬 파일에도 저장하면서 지정한 호스트와 포트에서 실행 중인 원격 syslog에 보냅니다. 포트를 지정하지 않으면 표준 syslog 포트인 514번을 기본값으로 사용합니다.

lowmem 사용 가능한 메모리에 따라 저용량 메모리를 판단하는 기준을 설치 프로그램의 기본값보다 높게 만드는 데 사용합니다. 쓸 수 있는 값은 1과 2입니다. 6.3.1.1절 부분도 참고하십시오.

noshell 설치 프로그램에서 tty2 및 tty3에 쉘을 실행하지 않습니다. 물리적인 보안이 확보되지 않은 상태에서 설치하는 경우에 좋습니다.

debian-installer/framebuffer (fb) 어떤 아키텍처에서는 많은 언어로 설치를 하려면 커널 프레임 버퍼를 사용합니다. 프레임 버퍼가 문제가 있는 경우 **fb=false** 매개 변수로 이 기능을 비활성화할 수 있습니다. bterm이나 bogl 관련된 오류 메시지, 검은 화면 또는 설치를 시작하고 몇 분 후에 멈추는 것은 문제의 증상입니다.

netcfg/disable_autoconfig 기본값으로 **debian-installer**는 IPv6 자동 설정 및 DHCP를 통해 네트워크 설정을 검색합니다. 검색이 성공하면 그 설정을 검사하거나 바꿀 기회는 없습니다. 자동 설정이 실패할 경우에만 수동 네트워크 설정을 할 수 있습니다.

로컬 네트워크에 IPv6 라우터나 DHCP 서버가 있으면서 이용하고 싶지는 않을 경우(예를 들어 잘못된 응답을 한다든지 때문에), **netcfg/disable_autoconfig=true** 파라미터를 사용하면 네트워크의(v4와 v6 모두) 자동 설정을 막고 수동으로 정보를 입력할 수 있습니다.

hw-detect/start_pcmcia PCMCIA에 문제가 있을 때 **false**로 하면 PCMCIA 서비스를 시작하지 않습니다. 일부 노트북 컴퓨터에서 이와 관련해 문제가 발생합니다.

preseed/url (url) 미리 설정해 놓은 파일을 다운로드할 URL을 지정합니다. 이 파일을 이용해 설치를 자동화합니다. 4.3절 참고.

preseed/file (file) 미리 설정해 놓은 파일을 읽어들일 URL을 지정합니다. 이 파일을 이용해 자동 설치를 합니다. 4.3절 참고.

preseed/interactive 미리 설정을 했더라도 질문을 표시하려면 **true**로 설정하십시오. 미리 설정 파일을 테스트하거나 디버깅하는 데 좋습니다. 이 설정은 부팅 파라미터로 넘긴 파라미터에 대해서는 효과가 없으니 주의하십시오. 부팅 파라미터에 대해서는 특별한 문법을 따로 사용합니다. 자세한 정보는 B.5.2절 부분을 보십시오.

auto-install/enable (auto) 미리 설정이 가능하기 전에 물어보는 질문을 네트워크 설정 다음으로 미룹니다. 이 자동 설치 사용법에 대한 자세한 정보는 B.2.3절 부분을 보십시오.

finish-install/keep-consoles 시리얼 콘솔이나 관리 콘솔에서 설치하면, 일반 가상 콘솔은(VT1-VT6) /etc/inittab에서 막습니다. 이 파라미터를 **true**로 하면 가상 콘솔을 막지 않습니다.

cdrom-detect/eject 기본값으로 **debian-installer**에서는 다시 시작하기 전에 설치할 때 사용했던 광학 미디어를 자동으로 빙립니다. 시스템이 그러한 미디어에서 자동으로 부팅하는 경우가 아니라면 이럴 필요가 없을 수도 있습니다. 어떤 경우에는 이렇게 하지 않는 게 좋을 때도 있습니다. 예를 들어 해당 광학 드라이브가 미디어를 다시 집어넣지 못하는 경우나, 사용자가 그 자리에 없기 때문에 수동으로 미디어를 집어넣지 못하는 경우입니다. 보통 슬롯 방식 드라이브는 미디어를 자동으로 다시 집어넣지 못합니다.

자동으로 미디어를 꺼내지 않으려면 **false**로 설정합니다. 단 설치한 후에 시스템이 광학 드라이브에서 자동으로 부팅하지 않도록 하십시오.

base-installer/install-recommends (recommends) **잘못** 옵션을 설정하면 패키지 관리 시스템이 자동으로 설치하는 동안에 시스템에 대한 “Recommends” 을 설치 하지 않도록 됩니다. 6.3.5절도 참조하십시오.

이 옵션을 사용하면 매우 간결한 시스템이 됩니다. 반면에 일반적으로는 있는 기능이 이 시스템에서는 없을 가능성이 높습니다. 원하는 기능을 사용하려면 추천 패키지의 일부를 수동으로 설치해야 할 수도 있습니다. 그러므로 이 옵션은 숙련된 사용자만 사용해야 합니다.

debian-installer/allow_unauthenticated 기본 설정으로 설치 프로그램에서 사용하는 저장소는 알려진 GPG 키를 이용해 인증할 수 있어야 합니다. 이 인증을 하지 않으려면 **true**로 설정하십시오. 경고: 보안상 문제가 될 수 있으므로, 권장하지 않습니다.

rescue/enable 일반적인 설치를 하지 않고 복구 모드로 변경하려면 **true**로 설정하십시오. 8.6절 부분을 참고하십시오.

5.1.2 부팅 파라미터로 질문에 답하기

일부 예외를 제외하고, 설치 과정에서 물어보는 모든 질문을 부팅 프롬프트에서 설정할 수 있습니다. 하지만 이 기능은 특수한 상황에서만 쓸모가 있습니다. 이 기능을 사용하는 방법은 B.2.2절 부분을 참고하십시오. 몇 가지 예제가 아래에 있습니다.

debian-installer/language (language), debian-installer/country (country), debian-installer/locale (locale) 설치 중이나 설치 후에 사용하는 언어 국가와 로캘을 지정하는 방법은 두 가지가 있습니다.

첫 번째, 쉽게 매개 변수를 **locale**로 전달하는 것입니다. 언어 및 국가는 그 가치로부터 파생됩니다. 예를 들면 언어는 독일어와 국가는 스위스로 선택하는 방법은 **locale=de_CH.UTF-8** 사용한다(de_CH.UTF-8

는 설치한 시스템의 기본 locale로 선정됩니다). 제한 언어는 국가 및 locale의 모든 가능한 조합 방법을 얻을 수 있습니다.

두 번째, 별도로 좀 더 쉬운 옵션은 언어와 국가를 지정하는 것입니다. 이 경우에는 장소를 선택하여 설치한 시스템에 대한 구체적인 기본 locale를 지정 추가할 수 있습니다. 예: 언어=en 국가=DE **locale=en_GB.UTF-8.**

anna/choose_modules (modules) 기본값으로는 읽어들이지 않는 설치 프로그램 컴포넌트를 자동으로 읽어들이는 데 사용합니다. 유용한 추가 컴포넌트는 **openssh-client-udeb** (설치 도중에 **scp**를 사용할 수 있습니다)이 있습니다.

netcfg/disable_autoconfig IPv6 자동 설정 및 DHCP를 끄고 강제로 고정 네트워크 설정을 하려면 **true**로 설정하십시오.

mirror/protocol (protocol) 기본적으로 설치 프로그램은 데비안 미러에서 파일을 다운로드하는 http 프로토콜을 사용하여 일반적인 우선순위에서는 설치 중에 ftp로 변경할 수 없습니다. 이 매개 변수를 **ftp**로 설정하면 설치 프로그램에 ftp를 사용하도록 강제할 수 있습니다. 목록에서 ftp 미러를 선택할 수는 없으므로, 호스트 이름을 입력해야한다는 것에주의하십시오.

tasksel:tasksel/first (tasks) kde-desktop 태스크처럼 태스크 목록에 나타나지 않는 태스크를 선택할 때 사용합니다. 자세한 정보는 [6.3.6.2 절](#) 참고.

5.1.3 커널 모듈에 파라미터 넘기기

드라이버를 커널 안에 컴파일해 넣었다면, 커널 문서에 쓰여 있는 대로 파라미터를 넘길 수 있습니다. 하지만 드라이버를 모듈로 컴파일했다면 설치한 시스템에서는 부팅할 때 커널 모듈을 약간 다르게 읽어들이기 때문에, 일반적으로 하는 것처럼 모듈에 파라미터를 넘길 수 없게 됩니다. 그 대신에 설치 프로그램이 지원하는 특정 문법을 사용해 해당 파라미터를 올바른 설정 파일에 저장해 모듈을 읽어들일 때 사용하도록 만들 수 있습니다. 이 파라미터는 설치한 시스템의 설정에도 자동으로 적용됩니다.

한편 모듈에 파라미터를 넘겨야 하는 경우는 매우 드뭅니다. 보통 커널에서 시스템에 있는 하드웨어를 자동으로 찾아내서 쓸만한 기본값을 적용해 놓습니다. 하지만 일부 경우에는 파라미터를 수동으로 지정해야 할 수도 있습니다.

모듈의 파라미터를 설정하는 문법은 다음과 같습니다:

```
<i>b''모b''b''들b''_b''0|b''b''름b''</i>. <i>b''파b''b''라b''b''미b''b''터b''_b''0|b''b''름  
b''</i>=<i>b''값b''</i>
```

같은 모듈 혹은 여러 모듈에 여러 개의 파라미터를 넘기려면, 이 문법을 반복해서 쓰면 됩니다. 예를 들어 오래된 3Com 네트워크 인터페이스 카드에서 BNC (동축) 커넥터와 IRQ 10을 지정하려면, 다음과 같이 합니다:

```
3c509.xcvr=3 3c509.irq=10
```

5.1.4 커널 모듈 블랙리스트

경우에 따라서는 모듈을 블랙리스트에 올려서 커널이나 udev가 자동으로 읽어들이지 않게 만들어야 합니다. 이렇게 하는 이유의 한 가지는 특정 모듈이 해당 하드웨어에서 문제를 일으키는 경우입니다. 또 같은 장치에

대해서 두 개의 다른 드라이버가 있기도 합니다. 드라이버가 충돌하거나 잘못된 드라이버를 먼저 읽어들이면 해당 장치가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

다음 문법으로 모듈을 블랙리스트에 올릴 수 있습니다: `모듈_이름.blacklist=yes`. 이렇게 하면 해당 모듈을 `/etc/modprobe.d/blacklist.local`의 블랙리스트에 넣어서 설치 프로그램이나 설치한 시스템에 적용합니다.

설치 시스템이 모듈을 직접 읽어들이기도 합니다. 전문가 모드로 설치 프로그램을 시작해서 하드웨어 검색 단계에 나오는 모듈 목록에서 해당 모듈을 제외하면 모듈을 읽어들이지 않게 만들 수 있습니다.

5.2 설치 과정의 문제 해결

5.2.1 부팅 설정

문제가 생겨서 커널이 부팅 과정에서 멈추거나, 주변 장치를 인식하지 못하거나, 드라이브를 제대로 인식하지 못하거나 하는 경우, 먼저 부팅 파라미터가 5.1절에 쓰여 있는 것처럼 제대로 되었는지 확인하십시오.

5.2.2 커널 시작 메시지 해석하기

부팅 과정에서, `can't find something` 혹은 `something not present`, `can't initialize something`, 아니면 심지어는 `this driver release depends on something` 형식의 메시지를 볼 수 있습니다. 이러한 메시지 대부분은 아무런 문제를 일으키지 않습니다. 설치 시스템은 여러 가지 주변 장치가 달린 컴퓨터에서 동작하도록 만들어졌기 때문에 이런 메시지가 나옵니다. 당연히 그 어떤 컴퓨터도 모든 종류의 주변 장치를 가진 컴퓨터는 없으므로, 운영체제에서는 찾으려는 주변 장치가 없을 때 이러한 메시지를 내보냅니다. 또 시스템이 일시적으로 멈추는 현상이 일어날 수도 있습니다. 이러한 현상은 어떤 장치가 응답할 때까지 기다리는데, 그 장치가 없을 때 발생합니다. 이런 시간이 너무 오래 걸린다고 생각한다면, 나중에 직접 설정한 커널을 사용할 수 있습니다(8.5절 참고).

5.2.3 설치 문제 보고하기

최초 부팅 단계를 지나갔지만 설치를 마치지 못했다면, 디버깅 기록 저장 메뉴가 도움이 될 수도 있습니다. 이 메뉴를 이용하면 시스템 오류 로그와 설정 정보를 설치 프로그램에서 저장 미디어로 복사하거나, 웹브라우저를 이용해 다운로드할 수 있습니다. 이 정보는 무엇이 잘못되었는지 및 어떻게 고치는지에 대한 단서가 들어 있습니다. 버그를 보고할 때 이 정보를 버그 보고에 첨부해 주십시오.

그 외의 설치 메시지는 설치할 때 `/var/log/`에 들어 있고, 설치된 시스템으로 부팅한 다음에는 `/var/log/installer/`에 들어 있습니다.

5.2.4 설치 보고 제출

그래도 문제가 있다면, 설치 리포트를 보내 주십시오. (가능하면 영어로 부탁합니다.) 설치가 성공했을 경우에도 설치 리포트를 보내 주시는 게 좋습니다. 그래야 사용자가 어떤 하드웨어 설정을 사용하는지에 대한 정보를 많이 얻을 수 있습니다.

주의: 설치 보고서는 데비안 버그 추적 시스템(BTS)에 공개되며, 공개 메일링 리스트에도 전달됩니다. 공개해도 상관 없는 전자메일 주소를 사용하도록 하십시오.

작동하고 있는 데비안 시스템이 있다면, 설치 리포트를 보내는 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다. `installation-report` 와 `reportbug` 패키지를 설치(`apt install installation-report reportbug`)하고, 8.4.2절에서 설명한대로 `reportbug`를 설정하여 `reportbug installation-reports`를 실행하십시오.

다른 방법으로, 설치 보고서를 작성하실 때 아래 형식을 이용하시고, `installation-reports` 패키지에 대한 버그를 submit@bugs.debian.org로 메일을 보내 제출해 주십시오.

```
Package: installation-reports
```

```
Boot method: <b><설b>'<b>'<치b>'<b>'<프b>'<b>'<로b>'<b>'<그b>'<b>'<램b>'<b>'<을b>'<b>'<어b>'<b>'<떻b>'<b>'<게b>'<b>'<부b>'<b>'<팀b>'<b>'<했b>'<b>'<는b>'<b>'<지b>'<b>? CD/DVD? USB <b>'<메b>'<b>'<모b>'<b>'<리b>'<b>? <b>'<네b>'<b>'<트b>'<b>'<워b>'<b>'<크b>'<b>?>
```

```
Image version: <b><설b>'<b>'<치b>'<b>'<이b>'<b>'<미b>'<b>'<지b>'<b>'<를b>'<b>'<받b>'<b>'<은b>'<b>'<URLb>'<b>'<을b>'<b>'<쓰b>'<b>'<는b>'<b>'<게b>'<b>'<가b>'<b>'<장b>'<b>'<좋b>'<b>'<습b>'<b>'<니b>'<b>'<다b>'>
```

```
Date: <b><설b>'<b>'<치b>'<b>'<한b>'<b>'<날b>'<b>'<짜b>'<b>'<및b>'<b>'<시b>'<b>'<각b>'>
```

```
Machine: <b><컴b>'<b>'<퓨b>'<b>'<티b>'<b>'<설b>'<b>'<명b>'<(b>'<예b>', IBM Thinkpad R32)>
```

Processor:

Memory:

```
Partitions: >df -Tl <b>'<명b>'<b>'<령b>'<b>'<어b>'<b>'<의b>'<b>'<결b>'<b>'<과b>'<. b>'<파b>'<b>'<티b>'<b>'<션b>'<b>'<테b>'<b>'<이b>'<b>'<블b>'<b>'<의b>'<b>'<rawb>'<b>'<정b>'<b>'<보b>'<b>'<가b>'<b>'<좋b>'<b>'<습b>'<b>'<니b>'<b>'<다b>'>
```

Output of `lspci -knn` (or `lspci -nn`):

Base System Installation Checklist:

[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [] = didn't try it

Initial boot:	[]
Detect network card:	[]
Configure network:	[]
Detect media:	[]
Load installer modules:	[]
Detect hard drives:	[]
Partition hard drives:	[]
Install base system:	[]
Clock/timezone setup:	[]
User/password setup:	[]
Install tasks:	[]
Install boot loader:	[]
Overall install:	[]

Comments/Problems:

```
b'<유b>'<b>'<용b>'<b>'<하b>'<b>'<다b>'<b>'<고b>'<b>'<생b>'<b>'<각b>'<b>'<하b>'<b>'<는b>'<b>'<모b>'<b>'<든b>'<b>'<설b>'<b>'<치b>'<b>'<로b>'<b>'<그b>'<b>'<파b>'<b>'<일b>'<b>'<을b>'<b>'<이b>'<b>'<보b>'<b>'<고b>'<b>'<서b>'<b>'<에b>'<b>'<첨b>'<b>'<부b>'<b>'<하b>'<b>'<십b>'<b>'<시b>'<b>'<오b>'<. (b'<로b>'<b>'<그b>'>
```

```
b'<파b>'<b>'<일b>'<b>'<은b>'<b>'<설b>'<b>'<치b>'<b>'<시b>'<b>'<스b>'<b>'<템b>'<b>'<의b>'</var>/<log>/<b>'<안b>'<b>'<에b>'<b>'<있b>'<b>'<고b>'<, b'<설b>'<b>'<치b>'<b>'<한b>'<b>'<시b>'<b>'<스b>'<b>'<템b>'<b>'<에b>'<b>'<서b>'<b>'<는b>'</var>/<installer> b'<아b>'<b>'<래b>'<b>'<에b>'<b>'<들b>'<b>'<어b>'<b>'<있b>'<b>'<습b>'<b>'<니b>'<b>'<다b>'>
```

```
b'<크b>'<b>'<기b>'<b>'<가b>'<b>'<큰b>'<b>'<파b>'<b>'<일b>'<b>'<은b>'<b>'<gzipb>'<으b>'<b>'<로b>'<b>'<압b>'<b>'<축b>'<b>'<하b>'<b>'<십b>'<b>'<시b>'<b>'<오b>'<.
```

```
<b ''설b''b ''치b'' b ''과b''b ''정b''b ''을b'' b ''문b''b ''장b''b ''으b''b ''로b'' b ''설b''b ''명b''b ''하b''b ''십  
b''b ''시b''b ''오b''. b ''그b''b ''리b''b ''고b'' b ''처b''b ''음b''b ''에b'' b ''설b''b ''치b''b ''했b''b ''을  
b''b ''때b'', b ''들b''b ''었b''b ''던b'', b ''생b''b ''각b'', b ''평b''b ''가b'', b ''아b''b ''이b''b ''드b''b ''어  
b''b ''따b''b ''위b''b ''도b'' b ''써b'' b ''주b''b ''십b''b ''시b''b ''오b''. >
```

버그 보고서에 문제가 무엇인지 설명하시고, 커널이 멈춘 경우에 마지막으로 볼 수 있는 커널 메시지를 넣으십시오. 문제가 발생할 때 어떤 과정을 거쳤는지 설명하십시오.

제 6 장

데비안 설치 프로그램 사용하기

6.1 설치 프로그램이 동작하는 방식

데비안 설치 프로그램은 여러 가지 용도의 컴포넌트로 구성되어 있고, 각 컴포넌트마다 설치 작업을 수행합니다. 각 컴포넌트는 설치 작업을 수행하면서 그 작업에 필요한 정보를 사용자에게 물어봅니다. 이 질문에는 우선순위가 부여되어 있고, 설치 프로그램이 맨 처음 시작할 때 물어볼 질문의 우선순위를 먼저 물어봅니다.

기본값으로 설치하면, 꼭 필요한(우선순위가 높은) 질문만 물어봅니다. 그래서 사용자가 거의 관여하지 않고 매우 자동적으로 설치할 수 있습니다. 컴포넌트는 순서대로 자동 실행합니다. 사용하는 설치 방법 및 하드웨어의 종류 따라 어떤 실행하는 컴포넌트가 달라집니다. 설치 프로그램에서 물어보지 않는 질문은 기본값을 사용합니다.

어떤 문제가 발생하면 오류 화면이 나타납니다. 그리고 설치 메뉴가 나타나서, 메뉴에서 앞의 문제를 피해 다른 작업을 선택할 수도 있습니다. 아무런 문제가 없으면 설치 메뉴를 볼 수 없고, 각 컴포넌트에 해당하는 질문에 차례대로 답을 하기만 하면 됩니다. 심각한 오류를 알리는 우선 순위는 '중요'이기 때문에 심각한 오류가 발생하면 반드시 오류 화면이 나타납니다.

설치 프로그램에서 사용하는 기본값 중에 몇 개는 `debian-installer`가 시작할 때 넘기는 부팅 파라미터에 따라 달라집니다. 예를 들어 강제로 고정 네트워크 설정을 하려면(사용할 수 있으면 IPv6 자동 설정 및 DHCP를 기본값으로 사용합니다) `netcfg/disable_autoconfig=true` 부팅 파라미터를 추가하면 됩니다. 사용할 수 있는 옵션에 대해서는 5.1.1절 부분을 참고하십시오.

고급 사용자라면 메뉴 방식 인터페이스가 더 편할 수도 있습니다. 메뉴 방식에서는 각 단계를 자동으로 진행하지 않고 사용자 입력에 따라 단계를 진행합니다. 설치 프로그램을 수동 메뉴 방식으로 사용하려면, `priority=medium` 파라미터를 사용하십시오.

커널 모듈을 설치하면서 파라미터를 넘겨야 하는 하드웨어에서는, “전문가” 모드로 설치 프로그램을 시작합니다. 설치 프로그램이 시작할 때 `expert` 명령을 사용하거나, `priority=low` 부팅 파라미터를 사용하면 됩니다. 전문가 모드에서는 `debian-installer`의 모든 부분을 마음대로 조정할 수 있습니다.

텍스트 기반 환경에서는 마우스 사용을 지원하지 않습니다. 여기서 대화 상자에서 왔다갔다할 때 쓰는 키를 설명합니다. `Tab` 혹은 오른쪽 화살표 키를 누르면 화면에 나오는 단추와 선택사항 중에서 “앞으로” 움직이고, `Shift-Tab` 혹은 왼쪽 화살표 키는 “뒤로” 움직입니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 누르면 스크롤 목록에서 선택할 항목을 움직이고, 스크롤 목록을 스크롤합니다. 또 긴 목록에서는, 글자를 하나 누르면 그 글자로 시작하는 항목이 있는 부분으로 직접 이동합니다. 또 `Pg-Up` 및 `Pg-Down` 키로 목록을 스크롤합니다. `스페이스바`를 누르면 확인란 따위의 항목을 토글합니다. 선택한 항목으로 들어가려면 `Enter`를 누릅니다.

대화 창에는 추가 도움 정보가 있을 수도 있습니다. 도움말이 있는 경우 화면의 맨 아래에 표시되고 `F1`

키를 눌러 볼 수 있습니다.

오류 메시지는 네번째 콘솔에서 나옵니다. 네번째 콘솔은 원쪽 Alt-F4를 누르면(왼쪽 Alt를 누른 상태에서 F4 평션 키) 볼 수 있습니다. 설치 메인 화면으로 돌아오려면 원쪽 Alt-F1을 누릅니다.

이 메시지는 /var/log/syslog 파일에도 들어 있습니다. 설치한 후에는 이 로그는 새로 설치한 시스템의 /var/log/installer/syslog 파일로 복사됩니다. 그 밖에 설치할 때 나오는 메시지는 /var/log/ 안에 들어 있고, 새로 설치한 시스템으로 부팅한 다음에 /var/log/installer/ 안에 들어갑니다.

6.2 컴포넌트 소개

다음은 설치 프로그램의 컴포넌트와 각 컴포넌트가 하는 일에 대한 간단한 설명입니다. 특정 컴포넌트를 사용하는 방법에 대해 더 자세한 정보는 6.3절에 있습니다.

main-menu 설치 프로그램이 동작할 때 컴포넌트의 목록을 표시하고, 컴포넌트를 하나 선택하면 그 컴포넌트를 시작합니다. 메인 메뉴의 질문은 우선순위가 중간이기 때문에, 우선 순위를 높음이나 중요로 해 놓으면(기본값은 높음) 메인 메뉴를 볼 수 없습니다. 하지만 오류가 발생해서 사용자가 뭔가 작업을 해야 한다면, 사용자가 이 문제를 해결할 수 있도록 우선순위가 일시적으로 낮아지고, 이 경우 메인 메뉴가 나타날 수도 있습니다.

뒤로 가기 단추를 계속해서 눌러 현재 실행중인 컴포넌트를 나가게 되면 메인 메뉴로 갑니다.

localechooser 사용자가 설치 과정 및 설치할 시스템에서 사용할 지역화 옵션을(언어, 국가, 로캘) 선택합니다. 설치 프로그램에서는 선택한 언어로 메시지를 표시합니다. 단 그 언어로 번역이 다 되지 않았으면 일부 영어 메시지를 표시할 수도 있습니다.

console-setup 키보드 (레이아웃) 목록을 표시합니다. 여기에서 자기 키보드에 해당하는 모델을 선택합니다.

hw-detect 시스템의 하드웨어 대부분을 자동으로 검색합니다. 네트워크 카드, 디스크 드라이브, PCMCIA 등입니다.

cdrom-detect 데비안 설치 미디어를 찾아서 마운트합니다.

netcfg 인터넷을 통해 통신할 수 있도록 컴퓨터 네트워크 연결을 설정합니다.

iso-scan 하드 디스크에 들어 있는 ISO 이미지를 (.iso 파일) 찾습니다.

choose-mirror 데비안 아카이브 미러 목록을 표시합니다. 설치할 패키지가 들어 있는 위치를 선택합니다.

cdrom-checker 설치 미디어가 올바른지 확인합니다. 설치 이미지가 손상되지는 않았는지 직접 확인할 수 있습니다.

lowmem lowmem은 메모리가 작은 시스템을 검사하고, 여러가지 방법으로 debian-installer에서 필요 없는 부분을 메모리에서 없앱니다. (그 대신 일부 기능도 없어집니다.)

anna anna는 Anna's Not Nearly APT의 약자입니다. 선택한 미러 사이트 혹은 설치 미디어에서 가져온 패키지를 설치합니다.

user-setup 루트 암호를 설정하고 루트가 아닌 사용자를 추가합니다.

clock-setup 시스템 시계를 맞추고 시계를 UTC에 맞출지 여부를 지정합니다.

tzsetup 앞에서 설정한 지역 정보에 따라 시간대를 설정합니다.

partman 시스템에 달린 디스크를 파티션하고, 파티션에 파일 시스템을 만들고, 파일 시스템을 마운트 위치에 마운트합니다. 완전 자동 모드 혹은 LVM 지원 기능과 같은 재미있는 기능도 들어 있습니다. 데비안의 기본 파티션 도구입니다.

partman-lvm 여기서 LVM(Logical Volume Manager)을 설정합니다.

partman-md 여기서 소프트웨어 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)를 설정합니다. 이 소프트웨어 RAID는 최근 마더보드에 들어 있는 싸구려 IDE RAID (가짜 하드웨어 RAID) 컨트롤러보다는 대체로 우수합니다.

base-installer 다시 시작했을 때 데비안 GNU/리눅스가 동작하는 데 필요한 가장 기본적인 패키지를 설치합니다.

apt-setup APT를 설정합니다. 설치를 어떤 방식으로 하느냐에 따라 다르지만, 대부분을 자동으로 설정합니다.

pkgsel tasksel 프로그램을 이용해 소프트웨어를 추가로 선택하고 설치합니다.

os-prober 컴퓨터에 기존에 설치한 운영 체제를 찾아서 그 정보를 bootloader-installer에 넘깁니다. 그러면 bootloader-installer에서는 부트로더 시작 메뉴에 이 운영 체제를 추가합니다. 이렇게 하면 부팅할 때 어떤 운영 체제를 시작할지 쉽게 선택할 수 있습니다.

bootloader-installer 여러가지 부트로더 설치 기능. 하드 디스크에 부트로더를 설치합니다. USB 메모리나 CD-ROM을 사용하지 않는 경우 Linux 사용해 컴퓨터를 시작하는데 필요합니다. 많은 부트로더에서는 부팅할 때마다 사용자가 어떤 운영 체제로 부팅할지 직접 선택할 수 있습니다.

shell 사용자가 메뉴에서 쉘을 실행하거나, 두번째 콘솔에서 쉘을 실행합니다.

save-logs 문제가 발생했을 때 관련 정보를 USB 메모리, 네트워크, 하드 디스크 등의 미디어에 기록합니다. 나중에 설치 프로그램의 소프트웨어 문제를 데비안 개발자에게 정확하게 알리는 데 이 기록을 이용합니다.

6.3 컴포넌트 사용하기

여기서는 설치 프로그램의 각 컴포넌트를 자세히 설명합니다. 이 컴포넌트는 사용자 입장에서 몇 단계로 분류할 수 있습니다. 여기서 설명하는 순서는 설치할 때 나타나는 순서입니다. 설치할 때 여기 있는 모듈을 모두 사용하지는 않습니다. 이 모듈 중에서 실제로 어떤 모듈을 사용하는지는 설치 방법과 하드웨어에 따라 달라집니다.

6.3.1 데비안 설치 프로그램 준비 및 하드웨어 설정

데비안 설치 프로그램을 시작하여 첫 번째 화면이 표시되고 있다고 합시다. 이 때 **debian-installer** 기능은 아직 매우 제한적입니다. 하드웨어, 원하는 언어, 실행하는 작업 등에 대해서도 아직 모릅니다. 하지만 걱정하지 마십시오. **debian-installer**는 아주 똑똑하기 때문에, 하드웨어를 자동으로 검색해서, 필요한 구성 요소를 찾아내고, 고성능 설치 시스템으로 자신을 업그레이드 할 수 있습니다. 그러나(선험하는 언어, 키보드

배치, 사용할 네트워크 미러 선택처럼) 몇 가지 작업은 자동으로 알아낼 수 없으므로, `debian-installer`에게 알려줘야 합니다.

이 단계에서 `debian-installer`는 여러 번의 하드웨어 검색을 합니다. 첫번째는 설치 프로그램의 컴포넌트를 읽어들이는 데 필요한 하드웨어를(예를 들어 CD-ROM이나 네트워크 카드) 검색합니다. 첫번째로 검색할 때는 아직 사용할 수 없는 드라이버가 있기 때문에, 나중 단계에서 하드웨어 검색을 다시 합니다.

6.3.1.1 사용 가능 메모리 검사 / 저용량 메모리 모드

`debian-installer`가 맨 처음에 하는 일 중의 하나는 메모리 검사입니다. 메모리가 부족할 경우 이 컴포넌트에서는 시스템에서 데비안 GNU/리눅스를 설치하는 데 문제가 없도록 설치 과정에 약간 수정을 가합니다.

설치 프로그램의 메모리 사용량을 줄이려고 첫째로 번역 기능을 사용하지 않습니다. 즉 설치는 영어로만 진행합니다. 물론 설치한 시스템은 설치가 끝난 다음에 지역화 기능을 설정할 수 있습니다.

그걸로 부족하다면, 설치 프로그램에서 기초적인 설치를 마칠 수 있는 컴포넌트만 읽어들이는 방법으로 메모리 사용량을 줄입니다. 이렇게 하면 설치 시스템의 기능이 줄어듭니다. 수동으로 컴포넌트를 추가로 읽어들일 수도 있지만, 컴포넌트를 하나 하나 선택할 때마다 메모리를 추가로 사용하기 때문에 설치가 실패할 수도 있습니다.

설치 프로그램이 저용량 메모리 모드로 동작하는 경우, 상당히 큰 스왑 파티션을 (64MB-2GB) 만들기를 권장합니다. 스왑 파티션을 가상 메모리로 사용해서 시스템에서 사용 가능한 메모리 양을 늘립니다. 설치 프로그램에서는 가능한 한 설치 과정의 앞 부분에서 스왑 파티션을 활성화합니다. 단 스왑 파티션을 자주 사용하면 시스템의 성능이 떨어지고 디스크 동작이 많아질 수 있습니다.

이렇게 하더라도 시스템의 메모리가 부족하면 시스템이 멈출 수도 있고, 예상하지 못한 오류가 발생하거나 커널이 프로세스를 끌낼 수도 있습니다. (이 경우에 “Out of memory” 메시지가 VT4와 syslog에 나타납니다.)

예를 들어 저용량 메모리 모드에서 스왑 공간이 부족하면 큰 EXT3 파일 시스템을 만들 때 실패한다는 보고가 있었습니다. 스왑을 더 늘려도 개선이 안 된다면, 파일 시스템을 EXT2로(EXT2는 설치 프로그램의 필수 컴포넌트입니다) 만들어 보십시오. 설치를 끝낸 다음에 EXT2 파티션을 EXT3로 바꿀 수 있습니다.

5.1.1 절에 설명한 것처럼 “lowmem” 부팅 파라미터를 이용해, 설치 프로그램이 사용하는 저용량 메모리의 수준을 강제로 높일 수 있습니다. 사용 가능한 메모리로 자동 검색한 것보다 더 많은 메모리로 높일 수 있습니다.

6.3.1.2 지역화 옵션 선택

대부분의 경우 처음 물어 보는 질문은 설치할 때 및 설치한 시스템에 모두 사용할 지역화 옵션 선택에 대한 것입니다. 지역화 옵션은 언어, 위치, 로캘로 이루어져 있습니다.

여기서 선택한 언어를 사용해 나머지 설치 과정을 진행합니다. 단 그 언어로 해당 대화 상자의 번역이 있어야 됩니다. 그 언어로 된 번역문이 없으면 기본값인 영어를 사용합니다.

선택한 지리적 위치(대부분의 경우 국가)는 설치 과정의 뒷부분에서 기본 표준 시간대 추출과 그 나라에 적절한 데비안 미러를 고르는 데 이용합니다. 국가와 언어는 새 데비안 시스템의 로캘 결정이나 올바른 키보드 레이아웃 선택을 지원합니다.

먼저 사용할 언어를 선택합니다. 각 언어의 이름은 영어(왼쪽에) 및 해당 언어(오른쪽에)로 쓰여 있습니다. 오른쪽에 있는 이름은 해당 언어의 문자를 이용해서 표시됩니다. 이 언어 목록은 영어 이름 순서로 나열되어 있습니다. 목록의 맨 위에 “C” 로캘을 선택하는 옵션이 있습니다. “C” 로캘을 선택하면 설치는 영어로 진행하고, 설치한 시스템은 `locales` 패키지를 설치하지 않고 지역화 기능이 없게 됩니다.

다음은 지리적인 위치를 선택하라는 메시지가 있습니다. 언어 선택시 해당 언어가 여러 국가들에서 공식 언어로되어있는 경우¹ 그 국가의 목록을 표시합니다. 목록에없는 국가를 선택하면 기타 (마지막 선택)을 선택하십시오. 그러면 대륙의 목록을 표시합니다. 대륙을 선택하면 관련 국가 목록을 표시합니다.

언어에 대해 국가가 하나 뿐이라면 국가 목록에 그 나라가 속한 대륙 또는 지역을 표시하고 그 나라를 기본적으로 선택합니다. 다른 대륙에있는 국가를 선택하고 싶은 경우 뒤로 가기 옵션을 선택하십시오.

참고



설치 시스템의 표준 시간대를 설정하면서 여러분 위치의 국가를 선택하는 일은 중요합니다.

지역이 정의되어 있지 않은 언어 및 국가의 조합을 선택하여 해당 언어에 여러 지역이 존재하는 경우, 그 중에서 설치한 시스템의 기본 지역을 선택하게 됩니다.² 그렇지 않으면 기본 지역은 선택한 언어 및 국가를 바탕으로 선택됩니다.

이전에 설명한 것처럼 선택된 기본 지역은 문자 코드 UTF-8를 사용합니다.

낮은 우선순위로 설치하는 경우, 설치 시스템에 만들 로캘을 선택할 때 “레가시” 로캘을³ 포함해 로캘을 선택합니다. 이 경우 어떤 로캘을 설치 시스템의 기본 로캘로 사용할지 묻습니다.

6.3.1.3 키보드 선택하기

어떤 키보드는 특정 언어에서 사용하는 문자에 맞게 만들어져 있습니다. 사용하고 있는 키보드에 맞는 키보드 배치를 고르시고, 해당 키보드 배치가 여기 없으면 어느정도 비슷한 키보드 배치를 고르십시오. 시스템 설치를 모두 마치면 더 많은 종류의 키보드 배치 중에서 하나를 고를 수 있게 됩니다. (**dpkg-reconfigure keyboard-configuration**를 실행하십시오.)

반전 표시를 해당 키보드로 옮기고 **Enter**를 누르십시오. 화살표 키로 반전 표시를 움직입니다. 화살표 키는 모든 언어의 키보드에 대해 동일하므로, 키보드 설정과는 상관이 없습니다.

6.3.1.4 데비안 설치 프로그램 ISO 이미지 찾기

hd-media에 설치하는 경우, 설치하다가 설치 파일의 나머지를 읽을 때 데비안 설치 프로그램 ISO 이미지를 찾아서 마운트합니다. **iso-scan** 구성 요소가 그 일을 합니다.

처음에 **iso-scan**은 알려진 파일 시스템을 사용하는 블록 장치(파티션과 논리 볼륨 등)를 자동으로 마운트하고, **.iso**(더 말하면 **.ISO**)로 끝나는 파일 이름을 순서대로 검색합니다. 단 처음 시도에서 루트 디렉터리와 하위 디렉터리 밖에 검색하지 않습니다(즉 **/whatever.iso**과 **/data/whatever.iso**을 감지하지만 **/data/tmp/whatever.iso**는 찾지 않습니다 것입니다). ISO 이미지를 찾으면, **iso-scan**은 그 이미지가 올바른 데비안 ISO 이미지인지 아닌지 판단하려고 그 내용을 확인합니다. 전자의 경우는 완료되지만 후자의 경우 **iso-scan**은 다른 이미지를 찾습니다.

앞에서 설치 ISO 이미지를 찾는데 실패하면, **iso-scan**에서는 계속해서 이미지를 찾을지 여부를 물어봅니다. 그러면 맨 위의 디렉터리만 찾는 게 아니라, 모든 파일 시스템을 뒤져봅니다.

¹기술적인 용어로 언어에 대해 국가 코드가 다른만큼, 여러 로캘이 존재합니다.

²우선 순위가 중간 혹은 낮은에서는 선택한 언어로 유효한 지역 중 항상 마음에 드는 것을 선택할 수 있습니다(여러 개있는 경우).

³레가시 로캘은 UTF-8 문자 인코딩을 사용하지 않고, ISO 8859-1(서유럽 언어로 사용) 또는 EUC-JP(일어로 사용) 등의 오래전 문자 인코딩을 사용합니다.

iso-scan에서 설치 프로그램 ISO 이미지를 찾지 못했다면, 원래 운영 체제로 다시 시작해서 이미지 이름이 올바른지(.iso로 끝나는지), **debian-installer**가 인식할 수 있는 파일 시스템에 들어 있는지, 파일이 손상되지 않았는지(체크섬 확인) 확인하십시오. 경험 많은 유닉스 사용자라면 다시 시작하지 않고 두 번째 콘솔에서 할 수도 있습니다.

ISO 이미지가 들어 있는 파티션은 설치 과정에서 다시 사용할 수 없습니다. 이 파티션을 설치 프로그램에서 사용하기 때문입니다. 이 제한을 피하려면, 메모리가 충분하다는 가정 하에, 설치 프로그램에서 ISO 이미지를 마운트하기 전에 RAM에 복사할 수 있습니다. 이 기능은 우선순위가 낮은 `iso-scan/copy_iso_to_ram` debconf 질문에 따라 결정됩니다. (이 질문은 메모리가 필요한 만큼 많을 경우에만 사용할 수 있습니다.)

6.3.1.5 네트워크 설정하기

이 단계에서 시스템에 네트워크 장치를 두 개 이상 찾으면, 어떤 장치를 주요 네트워크 인터페이스로 사용할지 질문을 받게 됩니다. 주요 네트워크 인터페이스란 설치할 때 사용할 인터페이스를 말합니다. 이 인터페이스 외의 인터페이스는 이 시점에서는 설정하지 않습니다. 설치가 다 끝난 다음에 네트워크 장치를 추가로 설정할 수 있습니다. `interfaces(5)` 맨 페이지를 참고하십시오.

6.3.1.5.1 네트워크 자동 설정

기본으로 **debian-installer**는 가능하면 자동으로 컴퓨터의 네트워크 설정을 시도합니다. 자동 설정이 실패한 경우는 여러가지 원인이 있습니다. 네트워크 케이블이 빠졌다든지, 자동 설정에 필요한 네트워크 환경이 아니라든지 등 여러가지 문제 때문에 실패할 수 있습니다. 오류를 확인하려면 4번째 콘솔에서 오류 메시지를 보십시오. 어떤 상황이든 다시 시도하거나, 수동으로 설정할지 여부를 물어봅니다. 가끔 네트워크 서비스가 자동 설정에 필요한 응답이 느릴 수도 있으니, 정상이 분명하다고 확신한다면 자동 설정을 다시 시도해 보십시오. 자동 설정이 계속 실패하면 수동 네트워크 설정으로 들어갈 수 있습니다.

6.3.1.5.2 네트워크 수동 설정

수동 네트워크 설정에서는 네트워크에 관한 여러가지 정보를 차례대로 물어봅니다. IP 주소, 네트마스크, 게이트웨이, 네임 서버 주소, 호스트이름을 물어봅니다. 또 무선 네트워크 인터페이스가 있다면, 무선 ESSID(무선 네트워크 이름) 및 WEP 키 또는 WPA/WPA2 암호를 물어봅니다. 3.3절의 답을 채워 넣으십시오.

참고



알아두면 편리할 수도 있고 아닐 수도 있는 기술적인 정보: 이 프로그램에서는 네트워크 IP 주소가 시스템의 IP 주소와 네트마스크를 비트 AND한 값이라고 가정합니다. 브로드캐스트 주소는 시스템의 IP 주소와 네트마스크의 비트 NOT한 값을 OR한 값이라고 가정합니다. 또 게이트웨이도 임의로 추정합니다. 수동 설정에서 무슨 값을 써야 할지 잘 모르겠다면, 시스템의 추정값을 사용해 보십시오. 일단 시스템을 설치한 다음에 필요하면 `/etc/network/interfaces` 파일을 편집해서 이 설정을 바꿀 수 있습니다.

6.3.1.5.3 IPv4 및 IPv6

데비안 GNU/리눅스 7.0("Wheezy")부터, **debian-installer**에서 IPv6를 "전통적인" IPv4와 마찬가지로 지원합니다. 모든 IPv4와 IPv6 조합을(IPv4 전용, IPv6 전용, 동시 사용) 지원합니다.

IPv4의 자동 설정은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 이용합니다. IPv6 자동 설정은 NDP(Neighbor Discovery Protocol, 재귀적 DNS 서버 설정(RDNSS) 기능 포함)를 사용한 상태 없는 자동 설정, DHCPv6를 이용한 상태 있는 자동 설정과, 상태 있는/없는 방식을 혼합한 자동 설정도(NDP를 통해 주소 설정, DHCPv6를 통해 추가 파라미터 설정) 지원합니다.

6.3.2 사용자 및 암호 설정

클럭 설정 직전에 설치는 “root” 계정 및 초기 사용자 계정을 설정합니다. 다른 사용자 계정은 설치 후 작성하십시오.

6.3.2.1 루트 암호 설정

루트(root)계정은 수퍼유저라고도 합니다. 이 계정은 시스템의 모든 보안 장벽을 그냥 통과할 수 있습니다. 루트 계정은 시스템 관리를 할 경우에만 사용해야 하고, 가능한 한 짧은 시간만 사용해야 합니다.

암호를 만들 때 적어도 6자 이상이고, 대문자와 소문자와 특수 문자를 모두 포함해야 좋습니다. 루트 암호를 설정할 때 좀 더 주의를 기울여 주십시오. 루트 계정은 권한이 막강합니다. 사전에 나와있는 단어나 추측할 수 있는 개인 정보는 암호에 사용하지 마십시오.

누가 루트 암호를 말해 달라고 하면 조심하십시오. 한 시스템의 관리자가 여러 명인 경우가 아니라면, 루트 암호는 다른 사람에게 알려주면 안 됩니다.

여기서 “root”에 대한 암호를 지정하지 않은 경우, 루트 계정은 사용할 수 없게 되지만 뒤에 **sudo** 패키지를 설치해서 새 시스템에서 관리 작업을 할 수 있게 됩니다. 기본값으로 시스템에서 맨 처음에 만든 사용자는 **sudo** 명령으로 루트 사용자가 될 수 있게 허용합니다.

6.3.2.2 일반 사용자 만들기

여기에서 일반 사용자 계정을 만들 것인지를 물어봅니다. 이 계정은 주로 사용하는 개인 로그인 계정입니다. 일상적인 용도나 개인 로그인에 루트 계정을 사용하면 안 됩니다.

루트 권한의 사용을 피하는 이유 중 하나는 루트 계정으로는 아주 쉽게 복구하기 힘든 손상을 입힐 수 있기 때문입니다. 다른 이유로는 수퍼유저의 권한을 이용해 숨어서 시스템의 보안을 침해하는 프로그램인, 트로이 목마 프로그램을 실행하도록 속을 수도 있기 때문입니다. 유닉스 시스템 관리에 대한 웬만한 책에서는 모두 이 주제에 대해 좀 더 자세하게 설명하고 있습니다. 처음 접한다면 보안 문제에 대한 책을 한 권 정도 읽어보십시오.

먼저 전체 이름을 입력하고 사용자 계정으로 사용할 이름을 입력합니다. 사용자 계정은 이름같은 걸 사용하면 충분하고, 실제로 이름이 기본 값입니다. 마지막으로 이 계정의 암호를 입력하십시오.

설치가 끝난 다음에 언제든지 또 계정을 만드려면, **adduser** 명령을 사용하십시오.

6.3.3 시계 및 시간 설정

설치 과정에서 처음으로 선택한 지역에 따라 해당 위치에 해당하는 시간대의 목록을 표시합니다. 여러분의 위치에 시간대가 하나 밖에 없고 기본 설치를 수행하는 경우, 시간대 목록을 나열하지 않고, 그 하나의 시간대에 있다고 가정합니다.

전문가 모드 및 우선 순위에서 설치하는 경우 표준 시간대 “협정세계시”(UTC)를 사용한다는 옵션이 추가됩니다.

무슨 이유에서든 선택한 위치에 해당하지 않는 시간대를 이용하려면, 두 가지 방법이 있습니다.

- 간단한 방법은 설치를 완료하고 새로 부팅한 후 다른 시간대를 선택하는 것입니다. 다음과 같은 명령을 사용합니다:

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

- 다른 방법으로 설치 시스템이 부팅할 때 **time/zone=값** 파라미터를 넘겨서 시간대를 설정할 수도 있습니다. 이 값은 올바른 시간대 값이어야 합니다. 예를 들어 **Europe/London**이나 **UTC**가 있습니다.

자동 설치에 **preseed**를 사용하여 시간대를 원하는 값으로 설정할 수 있습니다.

6.3.4 파티션하기 및 마운트 위치 선택

여기에서 마지막으로 하드웨어 검색을 하면, **debian-installer**는 필요한 기능을 모든 갖추고, 사용자의 필요에 맞게 진짜 설치 작업을 할 준비를 갖추게 됩니다. 제목이 말하듯 다음 몇 개의 컴포넌트는 디스크를 파티션하고, 파일 시스템을 만들고, 마운트 위치를 지정하고, 또 필요하다면 LVM, RAID, 암호화 장치와 같은 관련 설정을 합니다.

파티션하는 게 불안하거나 자세히 알고 싶으시면, 부록 C 부분을 참고하십시오.

먼저 선택에 따라, 전체 드라이브나 드라이브의 빈 공간을 자동으로 파티션할 수 있습니다. 이 방법을 “자동” 파티션이라고 합니다. 자동 파티션을 하지 않으려면, 메뉴에서 수동으로 선택하십시오.

6.3.4.1 지원하는 파티션 옵션

debian-installer에서 사용하는 파티션 도구는 꽤 만능입니다. 그러면 다양한 파티션 테이블, 파일 시스템 코드 블록 장치를 사용하여 많은 다른 파티션 구성표를 만들 수 있습니다.

정확히 어떤 옵션을 사용할 수 있는지는 주로 아키텍처에 따라 다르지만, 그 다른 요인도 있습니다. 예를 들어, 내부 메모리가 제한된 시스템에서는 몇 가지 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 기본도 변할지도 모릅니다. 예를 들어, 대용량 하드 디스크에 대한 기본 파티션 테이블의 유형은 더 작은 하드 디스크의 것과 다른 경우가 있습니다. **debconf** 우선 순위가 중 또는 낮은 설치를 하는 경우에만 몇 가지 옵션을 변경할 수 있습니다. 더 높은 우선 순위의 경우는 실제적인 값이 기본적으로 사용됩니다.

설치 프로그램은 다양한 형태의 고급 파티션 및 저장 장치를(대부분의 경우 함께) 지원합니다.

- 논리 볼륨 관리자(LVM)
- 암호화
- Multipath (실험적)

자세한 정보는 [Wiki](#)를 참조하십시오. 현재 다중 경로는 설치 시작시 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음 파일 시스템을 지원합니다.

- ext2, ext3, ext4
The default file system selected in most cases is ext4.
- jfs (모든 아키텍처에서 사용하지 못할 수도 있습니다)
- xfs (모든 아키텍처에서 사용하지 못할 수도 있습니다)

- reiserfs (옵션; 모든 아키텍처에서 사용할 수 있는 것은 없습니다)

Reiser 파일 시스템은 더 이상 기본적으로 지원되지 않습니다. 설치 프로그램이 중 또는 낮은 debconf 우선 순위로 실행 시키면 partman-reiserfs 구성 요소를 선택하여 사용할 수 있습니다. 버전 3에서만 지원합니다.

- FAT16, FAT32

파티션 프로그램에서는 2의 제곱 단위도 쓸 수 있고 ($1\text{ MiB} = 1024\text{ kB} = 1048576\text{ B}$), 10의 제곱 단위도 ($1\text{ MB} = 1000\text{ kB} = 1000000\text{ B}$) 쓸 수 있습니다. 단위는 EB/EiB (엑사바이트/엑비바이트) 크기까지 지원합니다.

6.3.4.2 자동 파티션하기

자동 파티션하는 경우, 세가지 방법이 있습니다: 하드 디스크에서 직접 파티션을 만들거나(전통적인 방법), 논리 볼륨 관리를(LVM) 사용하거나, 암호화한 LVM을⁴ 사용하는 것입니다.

참고



아키텍처에 따라(암호화한) LVM을 사용하는 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.

LVM이나 암호화한 LVM을 사용하는 경우, 설치 프로그램은 대부분의 파티션을 한 개의 큰 파티션 안에 만듭니다. 이 방법의 장점으로 이 큰 파티션 안의 파티션은 나중에 비교적 쉽게 크기를 바꿀 수 있습니다. 암호화한 LVM의 경우 특수한 암호를 알지 못하면 이 큰 파티션을 읽지 못하므로, (개인적인) 데이터에 대해서 보안에 안전합니다.

암호화된 LVM을 사용할 때, 설치 프로그램은 디스크에 임의의 데이터를 써 넣어서 디스크를 지웁니다. 이렇게 하면 보안을 더욱 높이겠지만(디스크의 어느 부분을 사용하고 있는지 추적하는 게 불가능하고, 예전에 설치했던 데이터를 지우기 때문입니다), 디스크 크기에 따라 시간이 오래 걸릴 수도 있습니다.

참고



LVM이나 암호화한 LVM을 사용해 자동 파티션을 하는 경우, LVM을 설정하는 동안 파티션 테이블의 일부를 바꿔야 합니다. 이렇게 하면 해당 하드 디스크에 있는 데이터가 전부 지워지고 되돌릴 수 없습니다. 설치 프로그램이 파티션 테이블을 디스크에 쓰기 전에 계속해도 좋을지 확인 질문을 합니다.

전체 디스크에 대해 파티션을 선택한 경우 (일반적인 파티션이나 LVM(또는 암호화한 LVM)에서), 먼저 선택한 디스크를 사용해도 되는지 묻습니다. 여러 디스크가 있는 경우 모든 디스크가 나열되어 올바르게 선택되어 있는지 확인하십시오. 순서는 평상시 사용하고 있는 것과 다를 수 있습니다. 디스크 크기를 확인할 수 있습니다. 전체 디스크에 대해 자동 파티션 하기를 (일반적인 파티션이나 LVM(또는 암호화한 LVM)에서) 선택했다면, 사용하려는 디스크를 선택하라는 질문을 맨 처음에 받게 됩니다. 디스크가 모두 목록에 있는지 확인하십시오. 디스크가 여러 개 있을 경우 반드시 올바른 디스크를 선택하십시오. 목록에 나오는 순서는 경우에 따라 달라질 수 있습니다. 디스크 용량으로도 어떤 디스크인지 확인할 수 있습니다.

⁴설치 프로그램에서 LVM 볼륨 그룹을 256비트 AES 키를 이용해 암호화하고 커널의 “dm-crypt” 기능을 사용합니다.

여기서 결국, 디스크의 모든 데이터가 손실되었지만 디스크를 쓰기 전에 계속해도 좋을지 항상 질문을 확인합니다. 일반적인 파티션 방법을 선택하면 종료하기 전에 취소할 수 있습니다. 반면 LVM(또는 암호화한 LVM)을 사용하는 경우 취소할 수 없습니다. 선택한 디스크에 있는 모든 데이터를 영영 잃어버리게 될 것입니다. 하지만 디스크에 바꾼 사항을 쓰기 전에 언제나 확인 질문을 합니다. 일반적인 파티션 방법을 사용한다면 끝날 때 바꾼 사항을 취소할 수 있습니다. 반면 LVM(또는 암호화한 LVM)을 사용하는 경우에는 취소가 불가능합니다.

그 다음에 아래의 표에 나온 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 방식은 각각 장단점이 있고, 부록 C에서 설명합니다. 잘 모르겠으면 첫번째를 선택하십시오. 명심해둬야 할 점으로, 자동 파티션할 때는 어느정도 최소한의 빈 공간이 필요합니다. 최소 3GB의 공간이 없으면 (방식에 따라 이 최소 용량은 다릅니다) 자동 파티션은 실패합니다. 또한 작은 디스크에서는 아래의 파티션 방식을 전혀 볼 수 없습니다.

파티션 방식	최소 공간	만들 파티션
모두 한 파티션에 설치	8GB	/, 스왑
/home 파티션 분리	9GB	/, /home, 스왑
/home, /var, /tmp 파티션 분리	12GB	/, /home, /var, /tmp, 스왑
/var, /srv 파티션 분리; 스왑을 1G로 제한 (서버용)	8GB	/, /srv, /var, 스왑
작은 디스크 전용 방식	3GB	/, 스왑

LVM(또는 암호화한 LVM)을 사용해 자동 파티션하는 경우, 설치 프로그램은 별도의 /boot 파티션을 만듭니다. 그 외의 파티션(스왑 파티션 포함)은 LVM 파티션 안에 만듭니다.

파티션 방법을 선택하면, 그 다음 화면에서 새로 만든 파티션 테이블이 나타납니다. 여기에는 파티션을 포맷할 형식과 마운트할 위치에 대한 정보도 들어 있습니다.

파티션 목록은 다음과 같이 나타납니다:

```
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L
#1 primary 16.4 MB B f ext2      /boot
#2 primary 551.0 MB     swap     swap
#3 primary 5.8 GB      ntfs
pri/log 8.2 MB      FREE SPACE

SCSI2 (1,0,0) (sdb) - 80.0 GB ST380021A
#1 primary 15.9 MB     ext3
#2 primary 996.0 MB    fat16
#3 primary 3.9 GB      xfs      /home
#5 logical 6.0 GB     f ext4    /
#6 logical 1.0 GB     f ext3    /var
#7 logical 498.8 MB   ext3
```

위의 예에서는 하드드라이브가 2개이고 여러 개 파티션으로 나눠져 있습니다. 첫번째 디스크에는 빈 공간이 있습니다. 각 파티션 줄에는 파티션 번호, 종류, 크기, 추가 플래그, 파일시스템, 그리고 마운트 위치를(마운트 위치가 따로 있는 경우) 표시합니다. 주의: 위와 같은 파티션은 자동 파티션하면 만들 수 없고, 수동으로 만들면 이렇게 될 수도 있다는 걸 안내하는 것 뿐입니다.

여기까지가 자동 파티션입니다. 자동으로 만든 파티션 테이블이 마음에 들면, 메뉴에서 파티션 나누기를 마치고 바뀐 사항을 디스크에 쓰기를 선택해서 새 파티션 테이블을 실제로 적용합니다(이 절의 맨 뒤 부분에서

설명합니다). 마음에 들지 않으면, 파티션에 바뀐 사항을 취소를 선택해서 자동 파티션을 다시 실행하거나, 자동으로 만들어 준 파티션을 아래에서 설명하는 것처럼 수동으로 바꿀 수도 있습니다.

6.3.4.3 수동 파티션하기

수동 파티션을 선택하면 기존 파티션 테이블을 마운트 위치없이 표시되는 것을 제외하고 위와 같은 화면이 표시됩니다. 파티션 테이블을 수동으로 만드는 방법과 새로운 데비안 시스템 파티션의 사용법에 대해서는 이 절의 나머지 부분에서 설명합니다.

파티션도 없고 빈 공간도 없는 새 디스크라면, 새로운 파티션 테이블을 만들지 여부를 물어봅니다. (그래야 새 파티션을 만들 수 있습니다.) 그 다음에 “빈 공간”이라는 줄이 해당 디스크 이름 아래에 나타납니다.

빈 공간을 선택하면 새 파티션을 만들 수 있습니다. 크기와 종류(주 파티션 아니면 논리 파티션), 위치와 (빈 공간에서 처음 아니면 끝) 같은 일련의 간단한 질문에 응답해야 합니다. 그러면 새 파티션에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 주요 설정은 파일 시스템 파티션에 있는 경우 스왑, 소프트웨어 RAID, LVM, 암호화한 파일 시스템으로 사용하거나 전혀 사용 여부를 결정 하는 이용 방법입니다. 기타 설정은 마운트 포인트와 마운트 옵션, 부팅 가능 플래그 같은 파티션 용도에 따라 설정이 있습니다. 미리 선택된 기본값이 마음에 들지 않으면 자유롭게 원하는 것으로 변경하십시오. 예를 들어, 옵션 이용 방법:를 선택하면 스왑, 소프트웨어 RAID, LVM, 또는 사용하지 않기를 선택할 수 있습니다. 새 파티션이 마음에 들면, 파티션 준비를 마쳤습니다를 선택하여 **partman**의 메인 화면으로 돌아갑니다.

파티션에서 뭔가 바꾸려고 한다면, 해당 파티션을 선택하십시오. 그러면 파티션 설정 메뉴가 나타납니다. 새 파티션을 만들 때와 같은 화면이기 때문에, 여기서도 마찬가지의 같은 옵션을 설정합니다. 처음 보면 잘 이해가 되지 않을 수도 있는 부분이 있는데, 파티션의 크기 항목을 이용해서 파티션의 크기를 바꿀 수 있다는 점입니다. 이 기능이 동작하는 파티션은 fat16, fat32, ext2, ext3 및 스왑입니다. 이 메뉴에서 파티션을 지워버릴 수도 있습니다.

최소한 파티션을 두 개 만들도록 하십시오. 한 개는 루트 파일 시스템이고 (/에 마운트합니다), 다른 하나는 스왑입니다. 루트 파일 시스템을 마운트하지 않으면, 그 문제를 바로 잡기 전에는 다음으로 진행하지 않습니다.

partman의 기능은 설치 프로그램 모듈에 따라 확장되지만, 시스템의 아키텍처에 따라 다릅니다. 모든 기능을 볼 수 없다면, 필요한 모듈을 모두 읽어들였는지 확인하십시오. (예를 들어 **partman-ext3**, **partman-xfs**, 아니면 **partman-lvm**)

파티션이 마음이 들면, 파티션 메뉴에서 파티션 나누기를 마치고 바뀐 사항을 디스크에 쓰기를 선택하십시오. 디스크에 바뀐 점에 대한 요약이 나타나고 이대로 파일 시스템을 만들지 확인합니다.

6.3.4.4 멀티디스크 장치 설정하기(소프트웨어 RAID)

컴퓨터에 하드 드라이브가 여러 개 있는 경우⁵, **partman-md** 명령으로 드라이브의 성능을 향상시키거나, 데이터 안정성을 높일 수 있습니다. 이렇게 하는 걸 멀티디스크 장치라고 합니다. (더 자주 쓰이는 다른 말로 RAID라고 합니다.)

기본적으로 멀티디스크는 여러 디스크에 있는 여러 개의 파티션으로 하나의 논리 장치를 만드는 걸 말합니다. 그러면 이 논리 장치는 일반 파티션처럼 사용할 수 있습니다. (예를 들어 **partman**에서 포맷하고 마운트 위치를 지정하고 따위를 할 수 있습니다.)

어떤 종류의 멀티디스크 장치를 만드느냐에 따라 어떤 이점이 있는지 달라집니다. 현재 지원하는 종류는:

⁵물론 한 개의 물리 드라이브에 있는 여러개의 파티션에서 멀티디스크 장치를 만들 수도 있지만, 그렇게 해 봤자 좋은 점이 전혀 없습니다.

RAID0 주로 성능 향상이 목적이입니다. RAID0는 들어오는 데이터를 스트라이프(stripe)로 나눠서 배열의 각 디스크에 똑같이 분산시킵니다. 이렇게 하면 읽기/쓰기 작업의 속도가 빨라집니다. 하지만 디스크중에 하나라도 망가지면, 모든 데이터를 잃게 됩니다. (망가지지 않은 디스크에 일부 데이터가 남아 있겠지만, 또 다른 부분이 망가진 디스크에 있었기 때문입니다.)

RAID0은 비디오를 편집하는 파티션에 많이 사용합니다.

RAID1 안정성을 최우선으로 할 때 적합합니다. RAID1은 여러 개의(보통 두개) 같은 크기의 파티션으로 구성되어 있고, 여기서 각 파티션은 정확히 같은 데이터를 담고 있습니다. 이게 근본적으로 3가지의 미가 있습니다. 첫째로 하나의 디스크가 망가지더라도, 나머지 디스크에 데이터가 미러되어 있습니다. 둘째로 디스크의 전체 용량보다 작은 용량만 사용할 수 있습니다. (좀 더 정확히 말해, RAID에서 가장 작은 파티션입니다.) 세번째로 파일 읽기는 로드 밸런싱으로 서버의 성능을 향상시켜, 파일서버와 같이 디스크 읽기가 쓰기보다 많은 경우 부담이 줄어듭니다.

RAID5 속도, 안정성, 데이터 중첩을 적당히 조화시킨 것입니다. RAID5는 들어오는 모든 데이터를 스트라이프로 나누고 각각을 하나의 디스크가 아니라(즉 RAID0와는 달리) 모두에게 분배합니다. RAID0 와는 다르게 RAID5는 디스크에 쓸 정보의 패리티 정보를 계산합니다. 패리티 디스크는 고정되어 있지 않고(고정되어 있으면 RAID4라고 합니다) 정기적으로 바뀝니다. 디스크중에 하나가 망가지면, 없어진 부분을 나머지 데이터와 패리티를 이용해서 계산해냅니다. RAID5는 최소한 3개의 파티션이 있어야 합니다. 배열에 디스크를 하나 더 사용해서 망가진 디스크를 대체하도록 만들 수도 있습니다.

이렇게 RAID5는 RAID1과 비슷한 정도의 안정성을 가지면서, 데이터를 덜 중복합니다. 한편 패리티 계산 때문에 RAID0보다는 쓰는 속도가 느립니다.

RAID6 RAID5와 비슷하지만 패리티 장치를 하나가 아니라 두 개를 사용합니다.

RAID6 어레이에는 디스크 실패가 두 번 일어나도 살아남을 수 있습니다.

RAID10 입력 데이터를 n개 복사물로 만든 다음 파티션에 분배해서 같은 데이터가 같은 장치에 저장되지 않도록 합니다. n의 기본값은 2이지만 전문가 모드에서는 다른 값으로 설정할 수 있습니다. 사용하는 파티션 개수는 최소한 n개입니다. RAID10은 복사물을 분배하는 레이아웃 방식이 여러가지가 있습니다. 기본 레이아웃은 니어 카피(Near copies)입니다. 니어 카피에서는 모든 복사물의 디스크 오프셋이 같습니다. 파 카피(Far copies)에서는 복사물의 오프셋이 다릅니다. 오프셋 카피(Offset copies)는 개개 복사물이 아니라 전체 스트라이프를 반복합니다.

요약하면:

종류	장치 최소 개수	예비 장치	디스크가 망가져도 버티는지?	사용 가능 공간
RAID0	2	아니오	아니오	RAID에서 가장 작은 파티션의 크기 x 장치 개수
RAID1	2	옵션	예	RAID에서 가장 작은 파티션의 크기

종류	장치 최소 개수	예비 장치	디스크가 망가져도 버티는지?	사용 가능 공간
RAID5	3	옵션	예	가장 작은 파티션의 크기 x (RAID의 장치 개수 - 1)
RAID6	4	옵션	예	가장 작은 파티션의 크기 x (RAID의 장치 개수 - 2)
RAID10	2	옵션	예	전체 파티션 나누기 단위 복사물의 개수 (기본값 2)

소프트웨어 RAID를 좀 더 알고 싶으시면, [Software RAID HOWTO](#)를 읽어 보십시오.

멀티디스크 장치를 만드려면, 구성할 파티션을 RAID에 사용한다고 표시해야 합니다. (파티션 설정 메뉴의 **partman**에서 용도: → RAID의 물리 볼륨을 선택하십시오.

참고



사용하려고 하는 파티션 방식에서 시스템이 부팅할 수 있도록 하십시오. 루트 파일 시스템으로 RAID를 사용하는 경우 /boot에 대한 파일 시스템을 따로 만드는 게 보통입니다. 보통 부트로는 RAID1의 미러링을 지원합니다. (스트리핑은 지원하지 않습니다!) 그러므로 /에는 RAID5를 사용하고 /boot에 RAID1을 사용하는 것도 한 가지 방법입니다.

그 다음 **partman** 메뉴에서 소프트웨어 RAID 설정을 선택합니다. (최소한 한 파티션을 RAID의 물리 볼륨으로 표시해야만 메뉴가 나타납니다.) **partman-md**의 첫번째 화면에서 멀티디스크 장치 만들기를 선택하기만 하면 지원하는 멀티디스크 장치의 종류 목록이 나옵니다. 거기에서 하나를(예를 들어 RAID1) 고르십시오. 그 다음은 여기서 어떤 종류의 멀티디스크를 선택했느냐에 따라 달라집니다.

- RAID0는 간단합니다. RAID 파티션의 목록이 나타나고 거기에서 멀티디스크를 구성할 파티션을 선택하기만 하면 됩니다.
- RAID1은 약간 더 까다롭습니다. 먼저 멀티디스크를 구성할 활성 장치의 개수 및 예비 장치의 개수를 입력합니다. 그리고 RAID 파티션 목록에서 무엇을 활성 파티션과 예비 파티션으로 할 지 결정합니다. 여기서 선택한 파티션 개수는 앞에서 입력한 개수와 일치해야 합니다. 걱정할 필요는 없습니다. 실수로 파티션 개수가 틀렸다고 해도, 개수가 맞아야 **debian-installer**가 다음으로 진행합니다.
- RAID5는 RAID1과 비슷한 설정을 하지만, 최소한 3개의 활성 파티션을 사용해야 한다는 점이 다릅니다.
- RAID6는 RAID1과 비슷한 설정을 하지만, 최소한 4개의 활성 파티션을 사용해야 한다는 점이 다릅니다.

- RAID10도 RAID1과 비슷한 설정을 하지만 전문가 모드에서는 다릅니다. 전문가 모드에서는 `debian-installer`에서 레이아웃을 물어봅니다. 레이아웃은 두 부분이 있습니다. 첫 번째는 레이아웃 종류입니다. 레이아웃 종류는 `n` (니어 카피, near copies), `f` (파 카피, far copies), `o` (오프셋 카피, offset copies) 중의 하나입니다. 두 번째 부분은 데이터의 복사물 개수입니다. 이 숫자는 최소한 활성 장치의 개수만큼이어야 합니다. 그래야 모든 카피가 다른 디스크에 분배됩니다.

여러가지 종류의 멀티디스크를 동시에 사용하는 것도 물론 가능합니다. 예를 들어 3개의 200 GB 하드 드라이브를 멀티디스크에 사용할 때, 각 디스크에 100 GB 파티션이 두개씩 있다고 할 때, 각 3개 디스크의 첫번째 파티션을 RAID0로 묶고(빠른 300GB 비디오 편집 파티션) 나머지 3개 파티션을(2개 활성, 1개 예비) RAID1으로(/home에 사용할 안정성 높은 100GB 파티션) 사용할 수 있습니다.

원하는 대로 멀티디스크 장치를 만든 다음에, `partman-md`에서 마치기를 선택하고 `partman`으로 돌아가 새로 만든 멀티디스크 장치에 파티션을 만들고 마찬가지로 마운트 위치와 같은 속성을 부여할 수 있습니다.

6.3.4.5 LVM (논리 볼륨 관리자) 설정하기

시스템 관리자나 “고급” 사용자 입장에서 컴퓨터를 사용한다면, 어떤 디스크 파티션이(보통 가장 중요한 파티션) 공간이 부족하고 다른 파티션은 공간이 남아서 데이터를 옮기고 심볼릭 링크를 걸고 하는 등의 작업으로 상황을 해결해야 했던 경험이 있을 겁니다.

이러한 상황을 피하려면, LVM(Logical Volume Manager, 논리 볼륨 관리자)을 사용할 수 있습니다. 간단히 말해 LVM을 사용하면 여러 파티션을(물리 볼륨) 하나의 가상 디스크로(볼륨 그룹) 합칠 수 있고, 그걸 다시 가상 파티션으로(논리 볼륨) 나눌 수 있습니다. 중요한 점은 논리 볼륨이(그리고 그 밑에 있는 볼륨 그룹이) 여러 개의 물리 파티션에 걸쳐 있을 수 있다는 점입니다.

기존의 160GB /home 파티션에 용량이 더 필요하다면, 300GB 디스크를 컴퓨터에 붙이고, 이 디스크를 현재 볼륨 그룹에 포함시키고, /home이 들어 있는 논리 볼륨 크기를 늘리면 됩니다. 그러면 파티션은 460GB 가 되어 남는 공간이 더 생깁니다. 물론 이 예는 너무 간단하게 설명한 것입니다. 아직 읽지 않으셨다면 [LVM HOWTO](#)를 참고하십시오.

-”`debian-installer`의 LVM 설정은 아주 간단하고 `partman` 안에서 지원합니다. 먼저 LVM의 물리 볼륨으로 사용할 파티션을 표시합니다. 이 작업은 파티션 설정 메뉴에서 용도: LVM의 물리 볼륨을 선택합니다.

주의

주의하십시오. 새로운 LVM 방식으로 설정하면 LVM 타입 코드로 표시된 모든 파티션의 모든 데이터가 삭제됩니다. 즉 이미 디스크에 LVM을 사용하고 있고, 그 컴퓨터에 추가로 데비안을 설치하려는 경우, 기존의 LVM 설정이 모두 지워집니다! 파티션의 경우에도 마찬가지입니다. 파티션이 (어떤 이유에서이든) LVM 타입 코드로 잘못 표시되어 있으면 서, 실제 내용이 다른 경우 (예를 들어 암호화된 볼륨) 그 내용도 삭제됩니다. 시스템에서 그러한 디스크를 먼저 제거한 다음 새로 LVM 설정을 해야 합니다.

`partman` 주화면으로 돌아간 다음, LVM(논리 볼륨 관리자) 설정이라는 옵션이 새로 나타납니다. 이 옵션을 선택하면, 파티션 테이블에 바꾼 사항을(있으면) 확인하고, 그 다음에 LVM 설정 메뉴가 나타납니다. 그 메뉴 위에 LVM 설정의 요약이 나타납니다. 메뉴는 상황에 따라 사용할 수 있는 동작만 표시합니다. 가능한 동작은:

- 설정 내역 보기: LVM 장치 구조, 이름, 논리 볼륨의 크기 등을 표시합니다
- 볼륨 그룹 만들기
- 논리 볼륨 만들기
- 볼륨 그룹 삭제
- 논리 볼륨 삭제
- 볼륨 그룹 늘이기
- 볼륨 그룹 줄이기
- 마치기: **partman** 주 화면으로 돌아갑니다

메뉴에서 이 옵션을 이용해 볼륨 그룹을 만들고 그 안에 논리 볼륨을 만드십시오.

partman 주 화면으로 돌아간 다음, 보통 파티션과 마찬가지로 방금 만든 논리 볼륨이 나타납니다. (또 보통 파티션과 마찬가지 방법으로 이용하면 됩니다.)

6.3.4.6 암호화 볼륨 설정하기

`debian-installer`에서 암호화 파티션을 설정할 수 있습니다. 암호화된 파티션에 파일을 쓰면 즉시 암호화된 형태로 장치에 저장됩니다. 암호화된 데이터에 접근하려면 파티션을 처음에 만들 때 사용한 암호를 입력해야 합니다. 이 기능은 노트북이나 하드 드라이브를 도난 당했을 때 비밀 데이터를 보호하는 목적으로 사용합니다. 훔친 사람은 하드 드라이브에 물리적으로는 접근할 수 있지만, 올바른 암호를 모르면 하드 드라이브의 데이터는 임의의 문자로 보입니다.

암호화해야 할 가장 중요한 두 파티션은 데이터가 들어 있는 홈 파티션과, 동작중에 비밀 데이터가 저장될 수도 있는 스왑 파티션입니다. 물론, 그 외에 하고 싶은 파티션을 암호화할 수 있습니다. 예를 들어 메일 서버나 인쇄 서버가 데이터를 저장하는 `/var`라던지, 여러가지 임시 파일을 저장해 둘 수도 있는 `/tmp`를 암호화할 수 있습니다. 어떤 사람은 전체 시스템을 암호화하기도 합니다. 어떤 경우에도 암호화하지 말아야 하는 한 가지 예외는 `/boot` 파티션으로, 암호화한 파티션에서 커널을 읽어들이는 건 현재 불가능합니다. (이제 최신 버전의 GRUB에는 이런 기능이 있지만, 현재 `debian-installer`에 암호화한 `/boot` 파티션 지원이 없습니다. 그래서 설정 방법은 [별도 문서](#)에 있습니다.)

참고



암호화한 파티션은 암호화하지 않은 경우보다 성능이 떨어집니다. 매번 읽고 쓸 때마다

암호화하고 암호화를 해제해야 하기 때문입니다. 성능 저하 정도는 CPU 속도, 암호화 방법 및 키 길이에 달려 있습니다.

암호화를 사용하려면, 파티션 메뉴에서 빈 공간을 선택해서 새 파티션을 만들어야 합니다. 다른 방법은 기존 파티션을(예를 들어, 일반 파티션이나 LVM 논리 볼륨이나 RAID 볼륨) 선택하는 것입니다. 파티션 설정에서, 용도: 옵션에서 암호화할 물리 볼륨 메뉴를 선택해야 합니다. 그러면 메뉴가 해당 파티션에 대한 몇 가지 암호화 옵션이 나오도록 바뀝니다.

`debian-installer`에서 지원하는 암호화 방식은 dm-crypt(최근 리눅스 커널에 포함, LVM 물리 볼륨 사용 가능)입니다.

암호화 방법으로 **디바이스 패퍼(dm-crypt)**를 선택했을 때 옵션을 봅니다. 마찬가지로 무언가 의심스러우면 기본값을 사용하십시오. 이미 보안을 염두에 두고 기본값이 들어 있습니다.

암호화: aes 이 옵션은 암호화 알고리즘을(싸이퍼(cipher)) 선택합니다. 이 알고리즘으로 파티션의 데이터를 암호화하는 데 사용합니다. `debian-installer`는 현재 다음과 같은 블록 싸이퍼를 지원합니다: `aes`, `blowfish`, `serpent`, 그리고 `twofish`입니다. 각 알고리즘이 얼마나 좋은지 설명하는 건 이 문서의 범위를 벗어난 얘기지만, 어느 것을 결정할 지 도움이 되는 조언을 하면, 2000년에 미국 표준 기술 연구소에서 21세기에 비밀 정보를 보호할 알고리즘으로 AES를 선택했습니다.

키 크기: 256 여기서는 암호화 키의 길이를 지정합니다. 키의 길이가 크면, 보통 그 암호화의 강력함이 더 증가합니다. 반면에 키 길이를 늘리면, 성능이 떨어집니다. 사용할 수 있는 키의 크기는 싸이퍼에 따라 다릅니다.

IV 알고리즘: xts-plain64 초기화 벡터(Initialization Vector) 혹은 IV 알고리즘은 암호화 기법에서 같은 키의 일반 텍스트(clear text)가 항상 유일한 암호화된 텍스트(cipher text)를 만들어 내도록 합니다. 이렇게 하면 공격하는 사람이 암호화된 데이터에 반복된 패턴을 통해 정보를 알아내지 못하게 됩니다. 사용할 수 있는 여러 가지 방법 중에서, 기본값인 **xts-plain64**이 알려진 공격 방법에서 현재 가장 위험 이 적은 방법입니다. 다른 방법은 예전에 설치한(새 알고리즘을 사용할 수 없는) 시스템과의 호환성을 유지할 경우에만 사용하십시오.

암호화 키: 암호 여기서 이 파티션의 암호화 키 종류를 선택합니다.

암호 나중에 입력하게 되는 암호를 기준으로 암호화 키를 계산합니다⁶.

무작위 키 암호화한 파티션을 불러올 때마다 임의의 데이터를 만들어서 새 암호화 키를 만듭니다. 다시 말해서, 컴퓨터를 끌 때마다 키가 메모리에서 지워지면서 파티션에 들어 있는 데이터를 읽어버립니다. (물론 가능한 키를 모두 입력해서 추측해 낼 수 있지만, 해당 싸이퍼 알고리즘에 무언가 알려지지 않은 약점이 있지 않는 한 그렇게 무작정 추측하는 건 평생 해도 다 못 합니다.)

무작위 키는 스왑 파티션에 주로 사용합니다. 암호를 기억할 필요도 없고 컴퓨터를 끌 때 스왑 파티션에 들어 있는 비밀 정보를 지울 필요가 없기 때문입니다. 하지만, 이렇게 하면 최근의 리눅스 커널에 들어 있는 “디스크에 저장하는 절전(하이버네이션)” 기능을 사용하지 못하게 됩니다. 나중에 부팅할 때 스왑 파티션에 저장된 데이터를 복구할 방법이 없기 때문입니다.

데이터 지우기: 예 파티션에 암호화를 설정하기 전에 임의의 데이터로 채워 넣을지 결정합니다. 이렇게 하지 않으면 공격자가 파티션의 어느 부분을 사용하고 있고, 어느 부분을 사용하지 않는지 알아챌 수 있기 때문에 이렇게 하기를 권장합니다. 또 예전에 설치한 데이터를 복구하기 어렵게 만듭니다⁷.

암호화 파티션에 사용할 파라미터를 선택했으면, 주 파티션 메뉴로 돌아갑니다. 이제 암호화 볼륨 설정이라는 새 메뉴 항목이 생깁니다. 이 항목을 선택하면, 데이터 지우기로 표시한 파티션을 지울지 및 기타 동작에 대한(파티션 테이블을 쓰기 등) 확인 질문을 합니다. 파티션의 크기가 크면 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.

그 다음에 암호를 사용한다고 표시한 파티션에 대해 암호를 입력합니다. 좋은 암호는 8글자보다 길고, 영문자와 숫자와 기타 문자가 섞여 있고, 사전에 들어 있는 일반적인 단어가 들어 있으면 안 되고, 본인의 개인정보에서 쉽게 유추할 수 있으면(생일, 취미, 애완동물 이름, 가족이나 친척 이름 등) 안 됩니다.

⁶암호를 키로 사용한다는 건 현재는 파티션을 LUKS로 설정한다는 뜻입니다.

⁷하지만 3글자 약자 이름의 정보 기관 사람은 광자기 미디어를 여러 번 덮어 쓴다고 해도 데이터를 복구할 수 있다고 합니다.

주의

암호를 입력하기 전에, 키보드를 올바르게 설정해서 원하는 문자가 입력되도록 해야 합니다. 잘 모르겠으면, 두번째 가상 콘솔로 바꿔서 프롬프트에서 미리 글자를 타이프해 보면 알 수 있습니다. 그래야 나중에 설치할 때 AZERTY 키보드 배치로 입력했던 암호가 QWERTY 키보드 배치에서 맞지 않는다는지 하는 일이 없습니다. 이런 상황은 여러가지 원인 때문에 일어날 수 있습니다. 설치할 때 키보드 배치를 바꾸었거나, 루트 파일 시스템의 암호를 입력할 때 아직 예전에 사용했던 키보드 배치를 설정하지 못한 상태일 경우에 이런 일이 일어날 수 있습니다.

암호화 키를 만드는 데 암호 외의 방법을 사용한다면, 그 암호화 키를 이제 만들게 됩니다. 현재 설치 상태에서는 충분한 양의 엔트로피를 얻지 못했을 수도 있기 때문에, 키를 만드는 데 오래 걸릴 수 있습니다. 엔트로피를 만들어 내면 이 과정을 좀 더 빠르게 할 수 있습니다. 예를 들어서 키를 마구 누른다든지, 두번째 가상 콘솔로 가서 쉘로 바꾼 다음에 네트워크와 디스크를 사용한다던지(파일 다운로드, 큰 파일을 /dev/null로 보낸다든지 등) 하면 됩니다. 이 과정을 암호화할 모든 파티션에 대해서 반복합니다.

주 파티션 메뉴로 돌아오면, 암호화한 파티션이 일반 파티션과 똑같이 설정할 수 있게 보입니다. 다음의 예제는 dm-crypt로 암호화한 볼륨입니다.

```
b'암b'b'호b'b'화b'b'한b'b'볼b'b'률b'(<i>sda2_crypt</i>) - 115.1 GB b'리b'b'녹  
b'b'스b' device-mapper  
#1 115.1 GB F ext3
```

이제 해당 볼륨을 가리킬 마운트 위치를 지정하고 (기본값이 마음에 들지 않으면) 파일 시스템 종류를 설정하십시오.

주의해야 할 사항이 있습니다. 팔호 안에 들어 있는 ID와(이 경우 sda_crypt0) 각 암호화 볼륨에 지정한 마운트 위치입니다. 나중에 새 시스템으로 부팅할 때 이 정보가 필요합니다. 일반 부팅 과정과 암호화를 사용하는 부팅 과정의 다른 점은 뒤의 [7.2절](#)에서 설명합니다.

파티션 방법이 마음에 들면, 설치를 계속하십시오.

6.3.5 베이스 시스템 설치하기

이 단계는 문제가 발생할 가능성이 거의 없지만, 설치할 때 베이스 시스템 전체를 다운로드하고, 확인하고, 압축을 풀기 때문에 가장 많은 시간을 소모하는 단계이기도 합니다. 컴퓨터가 느리거나 네트워크 연결이 느리면 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.

베이스 시스템 설치 중에 패키지를 풀고 설정하면서 나오는 메시지는 **tty4**에서 표시합니다. 이 터미널은 왼쪽 Alt-F4을 누르면 이용할 수 있습니다. 설치 프로그램 화면으로 돌아가려면 왼쪽 Alt-F1을 누르십시오.

이 단계에서 압축을 풀고 설정하는 메시지는 /var/log/syslog 파일에 저장합니다. 시리얼 콘솔에서 설치하는 경우 이 파일을 보면 됩니다.

설치 도중에, Linux 커널을 설치합니다. 기본 우선순위에서는 설치 프로그램이 하드웨어에 가장 맞는 커널을 하나 선택합니다. 우선순위가 낮은 모드에서는, 사용 가능한 여러가지 커널 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

패키지 관리 시스템을 사용하여 패키지를 설치할 때 기본적으로 해당 패키지가 권장하는 패키지도 설치됩니다. 추천 패키지는 선택한 소프트웨어의 핵심 기능에 꼭 필요하지는 않지만, 패키지 관리자 의견으로는 일반적으로 그 소프트웨어와 같이 설치하면 기능이 확장되는 패키지입니다.

참고



기술적인 이유 때문에 베이스 시스템 설치 중에 설치되는 패키지는 그 패키지의 “권장” 패키지를 설치하지 않습니다. 위에서 말한 규칙은 베이스 시스템을 설치한 다음부터 적용 됩니다.

6.3.6 추가 소프트웨어 설치하기

이제 사용할 수는 있을 만한 상태이지만 아주 제한적인 시스템이 됩니다. 이 시스템에 추가로 소프트웨어를 설치해서 사용자의 필요에 맞게 시스템을 맞출 수 있고, 설치 프로그램에서 그 작업을 합니다. 컴퓨터나 네트워크가 느리면 이 작업은 베이스 시스템 설치보다도 더 오래 걸릴 수 있습니다.

6.3.6.1 APT 설정하기

데비안 GNU/리눅스에서 패키지를 설치할 때 쓰는 프로그램의 하나는 `apt` 패키지에 있는 `apt`입니다.⁸ `aptitude`나 `synaptic` 등의 패키지 관리 프로그램도 사용하는 사람이 많으며 이 프로그램은 `apt`에 의존합니다. 처음 사용자는 뒤에 언급한 프로그램을 사용하길 권장합니다. 패키지 검색 기능이나 상태 확인 등의 기능을 사용자 인터페이스에 내장하고 있기 때문입니다.

`apt`에서 패키지를 어디서 가져올 지 설정합니다. 설정한 내용은 `/etc/apt/sources.list`에 기록하고 설치가 끝난 다음 이 파일의 내용을 살펴보고 바꿀 수 있습니다.

기본값 우선순위에서 설치한다면, 설정 대부분을 설치 프로그램이 자동으로 처리합니다. 사용하는 설치 방법에 따라 자동으로 설정하기도 하고, 설치 앞 단계에서 지정한 사항에 맞춰서 자동으로 설정하기도 합니다. 설치 프로그램에서 자동으로 보안 미러 사이트를 추가하고, 안정 버전 배포판을 설치한다면 “stable-updates” 업데이트 서비스에 대한 미러 사이트도 추가합니다.

낮은 우선순위로 설치한다면(예를 들어 전문가 모드), 더 많은 결정을 직접 내릴 수 있게 됩니다. 보안 업데이트와 안정 업데이트 서비스를 사용할지 여부를 지정할 수 있고, 아카이브의 “contrib”, “non-free” 및 “non-free-firmware” 섹션의 패키지를 추가할지도 결정할 수 있습니다.

6.3.6.1.1 여러 개의 DVD 이미지에서 설치하기

큰 모음의 일부인 DVD 이미지에서 설치하는 경우 설치 프로그램에서 추가로 설치 미디어를 읽을지 여부를 물어봅니다. 르허나 미디어가 더 있을 경우 더 읽어들이면 설치 프로그램에서 그 미디어에 들어 있는 패키지를 사용할 수 있습니다.

추가 미디어가 없어도 문제가 없습니다. 추가 미디어가 꼭 필요하지는 않습니다. 하지만 (다음 섹션에서 설명하는) 네트워크 미러도 사용하지 않는 경우 태스크에 해당하는 패키지를 설치할 수 없을 수도 있습니다.

⁸ 참고로 패키지를 실제로 설치하는 프로그램은 `dpkg`입니다. 하지만 이 프로그램은 저수준 도구에 가깝습니다. `apt`는 고수준 도구로 필요할 때 `dpkg`를 실행합니다. `apt`는 패키지를 설치 미디어, 네트워크 등 어디에서 가져올지 판단합니다. 또 설치하려는 패키지가 제대로 동작하려면 필요한 다른 패키지까지 자동으로 설치합니다.

참고

패키지는 DVD 이미지에 유명한 패키지의 순서로 포함되어 있습니다. 즉 대부분의 사람은 이미지 모음의 첫번째 이미지만 사용하고, 이미지 모음의 마지막 이미지에 들어 있는 패키지를 사용하는 사람은 거의 없습니다.



이 말은 즉, 전체 DVD 모음을 구입하거나, 다운로드하거나, 굽는 일은 돈 낭비가 될 수 있습니다. 대부분의 경우 설치할 때는 첫 1개 또는 2개 DVD로 설치한 다음 기타 패키지는 인터넷에서 미러 사이트를 이용해 설치하는 편이 좋습니다.

설치 미디어 여러장을 읽어들이는 경우, 드라이브에 들어 있는 미디어에 없는 패키지가 필요할 때마다 설치 프로그램에서 알려 줍니다. 같은 모음에 속한 디스크만 읽어들어야 하니 주의하십시오. 읽어들이는 순서는 중요하지 않지만, 오름차순으로 읽어들이면 실패할 가능성이 줄어듭니다.

6.3.6.1.2 네트워크 미러 사용하기

설치할 때 보통 패키지 공급 용도로 네트워크 미러를 사용할지 여부에 대한 질문을 받게 됩니다. 기본값을 사용해도 되지만 예외의 경우가 있습니다.

전체 DVD 이미지를 사용해 설치하는 경우가 아니라면, 네트워크 미러를 사용해야 합니다. 네트워크 미러를 사용하지 않으면 설치를 마쳤을 때 아주 최소한의 시스템만 설치하게 될 수 있습니다. 하지만 인터넷 연결이 느리다면 설치 단계에서 데스크톱 태스크를 선택하지 않는 편이 좋습니다.

DVD에서 설치하는 경우, 설치에 필요한 패키지는 첫번째 DVD에 모두 들어 있습니다. 네트워크 미러는 꼭 사용하지 않아도 됩니다.

네트워크 미러를 추가하는 좋은 점은, 설치할 때 업데이트를 사용할 수 있다는 부분입니다. DVD 이미지를 만드는 동안 업데이트가 발생해서 포인트 릴리스에 포함되기도 합니다. 즉 설치할 시스템의 보안이나 안정성을 해치지 않고도 CD/DVD 모음을 더 오래동안 사용할 수 있습니다.

정리하면, 네트워크 미러를 사용하는 게 항상 좋습니다. 단 인터넷 연결이 좋지 않다면 네트워크 미러를 사용하지 않는 게 좋습니다. 패키지의 현재 버전이 설치 미디어에 들어 있다면, 설치 프로그램은 항상 설치 미디어에 들어 있는 패키지를 이용합니다. 그러므로 미러 사이트를 사용할 경우 다운로드할 데이터의 크기는

1. 다음 설치 단계에서 선택하는 태스크,
2. 그 태스크에 필요한 패키지,
3. 그 패키지 중에 사용 중인 설치 미디어에 들어 있는 패키지,
4. 설치 미디어에 들어 있는 패키지의 업데이트 버전이 있다면 미러에 있는지 여부에 (일반 패키지 미러이든 보안 업데이트이든 안정 업데이트 미러이든 간에) 달려 있습니다.

그 의미는 이렇습니다. 네트워크 미러를 사용하지 않으려는 경우에도, 미러를 설정해 놓으면 보안 업데이트나 안정 업데이트가 있는 경우에 패키지를 인터넷에서 다운로드할 수 있습니다.

6.3.6.1.3 네트워크 미러 고르기

설치 중에 네트워크 미러를 사용하겠다고 선택했으면, 설치 프로그램의 앞 단계에서 선택한 국가 설정에 따라 미러의 목록이 표시됩니다. 기본값을 선택하면 대부분 잘 동작합니다.

제공되는 기본값은 deb.debian.org입니다. 이 미러는 그 자체가 미러 사이트가 아니고 최신으로 업데이트되고 속도가 빠른 다른 미러로 리다이렉트됩니다. 이 미러 사이트는 TLS (https 프로토콜) 및 IPv6를 지원합니다. 이 서비스는 데비안 시스템 관리 팀에서 (DSA, Debian System Administration) 관리합니다.

“수동으로 정보 입력하기”를 선택해 수동으로 미러를 지정할 수도 있습니다. 그 다음에 미러 호스트 이름과 (필요하다면) 포트 번호를 지정할 수 있습니다. URL 베이스 값을 써야 합니다. 그러므로 IPv6 주소를 쓸 때 주소 앞뒤로 각괄호를 “[2001:db8:1]”처럼 써야 합니다.

컴퓨터가 IPv6 전용 네트워크에 연결되어 있다면(대다수의 사용자는 보통 이런 경우가 아님) 해당 국가의 기본 미러 사이트를 선택해도 동작하지 않을 수도 있습니다. 목록의 모든 미러 사이트는 IPv4로 연결할 수 있지만, 아주 일부만 IPv6로 연결할 수 있습니다. 미러 사이트의 연결 상태는 시간이 지나면서 달라질 수 있지만, 이 연결 상태에 대한 정보는 설치 프로그램 안에 들어 있지 않습니다. 해당 국가의 기본 미러 사이트에 IPv6 연결이 없는 경우 다른 미러를 시도해 보거나 “수동으로 정보 입력” 옵션을 선택하십시오. 그 다음에 “ftp.ipv6.debian.org”를 미러 이름으로 입력하십시오. 이 사이트는 IPv6에서 사용할 수 있습니다(빠른 사이트는 아니더라도).

6.3.6.2 소프트웨어 선택 및 설치

설치 과정에서 소프트웨어를 추가로 선택해서 설치할 기회가 있습니다. 100044 개의 패키지를 일일이 선택하지 않고, 미리 정해진 소프트웨어의 묶음을 선택하고 설치하는 데 중점을 두고 있습니다. 그래야 설치를 빨리 마쳐서 컴퓨터를 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

태스크는 “데스크톱 환경”, “웹서버”, ⁹ 등 컴퓨터로 할 수 있는 여러가지 작업을 대략적으로 나타냅니다. D.2절에서 각 태스크마다 필요한 공간을 볼 수 있습니다.

설치하는 컴퓨터의 특징에 따라 미리 태스크를 선택한 경우도 있습니다. 그게 마음에 들지 않으면 태스크 선택을 해제할 수도 있습니다. 여기에서 태스크를 하나도 선택하지 않을 수도 있습니다.

작은 정보



설치 프로그램의 표준 사용자 인터페이스에서는, 스페이스바를 눌러서 태스크를 선택하고 해제할 수 있습니다.

⁹이 목록을 표시할 때, 설치 프로그램은 `tasksel`을 실행할 뿐입니다. `tasksel`은 시스템 설치를 끝낸 다음에도 언제든지 패키지를 설치하고 지울 때 실행할 수 있습니다. `tasksel` 외에도 `aptitude`처럼 패키지 설치와 제거를 더 자세히 하는 프로그램을 사용할 수도 있습니다. 설치를 모두 마치고 특정 패키지를 찾으려면 `aptitude install 패키지` 명령을 실행하면 됩니다. 여기서 패키지는 찾으려는 패키지의 이름입니다.

참고

“데스크톱 환경” 태스크는 그래픽 데스크톱 환경을 설치합니다.

 기본값으로 `debian-installer`에서는 데스크톱 환경을 설치합니다. 설치할 때 다른 데스크톱 환경을 선택할 수도 있습니다. 여러가지 데스크톱을 설치하는 것도 가능하지만, 일부 데스크톱 조합은 같이 설치할 수 없을 수도 있습니다.

이 기능은 원하는 데스크톱 환경에 필요한 패키지가 있을 경우에만 동작합니다. DVD 이미지나 기타 설치 방법을 네트워크 미러와 함께 이용하는 경우에는 어떤 데스크톱 환경이든 설치하는데 문제가 없습니다.

다양한 서버 태스크는 다음과 같이 소프트웨어를 설치합니다. 웹 서버: `apache2`, SSH 서버: `openssh`.

“표준 시스템 유ти리티” 태스크는 “표준” 우선 순위의 모든 패키지를 설치합니다. 리눅스 및 유닉스 시스템에 보통 들어 있는 수많은 유ти리티가 여기에 포함됩니다. 이 태스크는 선택해 놓아야 합니다(무슨 일을 하고 있는지 알고 있고 정말 최소한의 시스템을 원하는 경우가 아니라면).

언어 선택을 할 때 “C”가 아닌 기본 로캘을 선택했다면, `tasksel`에서 그 로캘에 대한 지역화 태스크가 있는지 검사해서 관련된 지역화 패키지를 설치합니다. 해당 언어에서 사용하는 단어 목록 및 특별히 필요한 글꼴이 여기에 해당됩니다. 데스크톱 환경을 선택했다면 데스크톱 환경에 필요한 지역화 패키지도(이러한 패키지가 있다면) 설치합니다.

참고

 Starting with Debian Trixie, `debian-installer` allows to install Debian Pure Blends directly. There is an entry “Choose a Debian Blend for installation” at the bottom of the tasks list, which enables an additional choices dialog to appear, after `tasksel` has finished.

In that dialog (**blendsel**), you can choose which blend to install, similar to this tasks selection.

See [the Debian website](#) for more information about Debian Pure Blends.

태스크를 선택했으면, 계속 단추를 누르십시오. 그러면 `apt`에서 해당 태스크에 들어 있는 패키지를 설치합니다. 프로그램 중에 사용자가 설정해야 하는 프로그램이 있으면 설치하는 중에 알려 줍니다.

데스크톱 태스크는 특히 매우 크므로 주의해야 합니다. `netinst` CD 이미지 및 (`netinst` CD에 없는 패키지가 들어 있는) 미러를 같이 쓰는 경우, 네트워크에서 수많은 패키지를 받아와야 할 수도 있습니다. 인터넷 연결이 느린 경우에는 받아오는 데 오래 걸릴 수도 있습니다. 패키지 설치를 일단 시작하면 취소하는 방법은 없습니다.

패키지가 설치 이미지 안에 들어 있는 경우에도, 설치 이미지에 들어 있는 패키지보다 미러에 있는 패키지의 버전이 최신이면 미러에 있는 패키지를 받아 옵니다. 안정 버전 배포판을 설치하는 경우에는 주로 포인트 릴리스를 (안정 버전 릴리스 업데이트) 한 다음에 이런 일이 발생합니다. 테스팅 배포판을 설치하는 경우 오래된 CD 이미지를 사용하면 이런 일이 발생합니다.

6.3.7 시스템을 부팅 가능하게 만들기

6.3.7.1 다른 운영 체제 검색

부트 로더가 설치되기 전에 설치 프로그램이 이미 설치되어 있는 다른 OS의 검색을 시도합니다. 지원하는 OS 가 있으면 부트 로더 설치 단계 동안에 그것을 통지합니다. 또한 데비안 이외에 다른 OS를 부팅할 수 있도록 컴퓨터를 설정합니다.

한 컴퓨터에서 여러 개의 운영 체제를 부팅하는 일은 아직까지도 매우 복잡한 기술입니다. 다른 운영 체제를 자동으로 찾아내고 부트로더를 설정하는 일은 아키텍처마다 다르고, 서브 아키텍처마다 다르기도 합니다. 동작하지 않으면 부트로더의 문서에서 더 자세한 사항을 찾아보십시오.

6.3.7.2 부트로더 없이 계속

이 옵션은 부트로더를 설치하지 말고 설치를 마칠 때 사용할 수 있습니다. 이렇게 하는 경우는 아마도 해당 아키텍처나 서브 아키텍처에 부트로더가 없거나, 부트로더가 필요없는 경우일(예를 들어 기존 부트로더를 사용) 것입니다.

부트로더를 수동으로 설정하려면, `/target/boot`에 설치한 커널의 이름을 확인해야 합니다. 또 이 디렉터리에 `initrd`가 있는지 확인하고, 있으면 아마도 부트로더가 그 `initrd`를 사용하도록 해야 할 것입니다. 그 외에 / 파일 시스템으로 사용하려는 디스크 및 파티션을 알아야 하고, `/boot`가 별도 파티션이면 `/boot` 파일시스템의 디스크 및 파티션도 알아야 합니다.

6.3.8 설치 마치기

이제 설치 프로그램이 할 몇 가지 작업은 데비안 설치 과정에서 마지막 단계입니다. 대부분은 `debian-installer`의 뒷정리입니다.

6.3.8.1 시스템 다시 시작

6.3.9 문제해결

여기에 목록이 나와 있는 컴포넌트는 일반적인 설치 과정과는 상관이 없습니다. 하지만 백그라운드에서 기다리면서 잘못된 부분이 있을 때 도움이 됩니다.

6.3.9.1 설치 로그 저장

설치가 성공적 이었으면, 설치할 때 만든 로그 파일은 새 데비안 시스템 `/var/log/installer/`에 자동으로 작성되고 있습니다.

메인 메뉴에서 디버깅 기록 저장을 선택하면 로그 파일을 USB 메모리, 네트워크, 하드디스크 등등의 미디어에 저장할 수 있습니다. 설치 도중 심각한 문제가 발생했을 경우 다른 시스템에서 로그를 분석하거나, 로그를 설치 보고서에 첨부할 때 유용합니다.

6.3.9.2 셸 사용하기 및 로그 보기

설치하는 도중에 셸을 실행하려면 여러가지 방법이 있습니다. 대부분의 시스템에서 시리얼 콘솔로 설치하는 게 아니라면, 가장 쉬운 방법은 왼쪽 `Alt-F2`를 눌러¹⁰ (맥 키보드에서는 `Option-F2`) 두 번째 가상 콘솔로

¹⁰ 스페이스 바 왼쪽에 있는 `Alt` 키와 평선 키의 `F2`를 동시에 누르는 걸 말합니다.

전환하는 것입니다. 왼쪽 Alt-F1을 누르면 설치 프로그램으로 다시 돌아올 수 있습니다.

콘솔을 전환할 수 없다면, 메인 메뉴의 쉘 실행 항목을 이용해도 쉘을 시작할 수 있습니다. 뒤로 가기 단추를 계속 눌러서 메인 메뉴로 돌아올 수 있습니다. 설치 프로그램으로 돌아오려면 **exit**를 입력해서 쉘을 닫으십시오.

램디스크에서 부팅했기 때문에 이 쉘에서는 제한적인 유닉스 유틸리티만 사용할 수 있습니다. 어떤 프로그램이 있는지는 **ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin** 명령 및 **help**를 입력해서 알 수 있습니다. 쉘은 **ash**이라고 하는 본 쉘 호환 쉘이고 자동 완성이나 명령어 기록같은 훌륭한 기능도 일부 들어 있습니다.

파일을 편집하거나 파일을 보려면, **nano** 텍스트 편집기를 사용하십시오. 설치 시스템의 로그 파일은 **/var/log** 디렉터리 안에 들어 있습니다.

참고

쉘에서는 실행할 수 있는 명령어로 무엇이든 할 수 있는 게 사실이지만, 쉘을 사용하는 옵션은 사실 뭔가 잘못된 경우에 대비해서 혹은 디버깅용으로 만들어 놓은 옵션입니다.



쉘에서 수동으로 무언가를 할 경우에 설치 과정이 방해를 받아서 오류가 발생하거나 설치를 끝마치지 못할 수도 있습니다. 특히 스왑 파티션을 활성화하는 기능은 설치 프로그램에서 알아서 하도록 놔두고 쉘에서 직접 하지 않도록 하십시오.

6.3.10 네트워크 콘솔을 통해 설치

설치 시스템에 연결하기 위한 새 암호(및 확인)를 입력하십시오. 여기까지 하면 지금 원격 로그인하라는 화면이 나옵니다. 사용자 이름은 **installer**, 방금 입력한 암호를 사용하십시오. 이 화면에 있는 중요한 정보로 이 시스템의 핑거프린트가 있습니다. 이 핑거프린트를 원격에서 설치할 사람에게 안전하게 전달해야합니다. 설치 시스템에 연결하는데 사용할 새 암호를 입력하게 됩니다. 여기까지 하면 **installer** 사용자로 방금 입력한 암호를 이용해 원격에서 로그인할 수 있는 방법을 알려주는 화면을 표시합니다. 이 화면의 또 다른 중요한 정보는 시스템의 핑거프린트입니다. 이 핑거프린트를 “시스템을 원격에서 설치할 사람에게” 안전하게 전달해야 합니다.

로컬에서 설정을 계속하려고 마음을 바꿨다면, 언제든지 **Enter**를 눌러서 메인 메뉴로 돌아갈 수 있습니다. 메인 메뉴에서 다른 컴포넌트를 선택하면 됩니다.

이제 네트워크의 다른 한 편으로 가서 할 일입니다. 먼저 필요한 일은, 터미널을 UTF-8 인코딩을 쓰도록 설정하는 일입니다. UTF-8 인코딩이 설치 시스템에서 사용하는 인코딩입니다. UTF-8으로 설정하지 않아도 원격 설치가 가능하지만 창의 테두리라던지, 읽을 수 없는 ASCII가 아닌 문자처럼 표시가 깨질 수도 있습니다. 설치 시스템에 연결하려면 간단히 다음과 같은 명령을 사용하면 됩니다:

```
$ ssh -l installer install_host
```

여기서 **install_host**는 설치할 컴퓨터의 이름이나 IP 주소입니다. 실제로 로그인하기 전에 원격 시스템의 핑거프린트가 표시될 것이고, 이 핑거프린트가 올바른지 확인해야 합니다.

참고

설치 프로그램에 들어 있는 **ssh** 서버는 연결 유지(keep-alive) 패킷을 보내지 않는 표준 설정을 사용합니다. 시스템에 대한 연결은 계속해서 열어 놓은 상태여야 합니다. 하지만 (로컬 네트워크 설정에 따라) 일정 시간동안 아무 입력이 없으면 연결이 끊어질 수 있습니다. 이런 일이 벌어질 수 있는 흔한 상황이 SSH 클라이언트와 설치하는 서버 사이 어딘가에 NAT(Network Address Translation, 네트워크 주소 변환)가 있는 상황입니다. 연결이 어느 부분에서 끊어졌느냐에 따라 다시 연결했을 때 설치를 계속할 수도 있고 할 수 없을 수도 있습니다.



ssh 연결을 시작할 때 **-o ServerAliveInterval=값** 옵션을 사용하면 연결이 끊어지는 일을 방지할 수 있습니다. 아니면 이 옵션을 **ssh** 설정 파일에 추가해도 효과가 같습니다. 하지만 이 옵션을 사용했을 때 이 옵션 때문에 연결이 끊어지는 경우도 있습니다. (예를 들어 연결 유지(keep-alive) 패킷을 일시적인 네트워크 정지 시점에 보내는 경우 그렇습니다. 이러한 경우 **ssh** 연결은 다른 방법으로 복구합니다.) 그러니 이 옵션은 필요한 경우에만 사용해야 합니다.

참고

여러 컴퓨터를 모두 설치하는 경우에 IP 주소 혹은 호스트 이름이 같은 경우, 그런 호스트는 **ssh**에서 연결을 거부합니다. 그 이유는 핑거프린트가 다르기 때문이고, 핑거프린트가 다르다는 건 스퓌핑 공격의 징조입니다. 스퓌핑이 아니라고 확신하는 경우, `~/.ssh/known_hosts`에서 해당 줄을 지우고^a 다시 연결하면 됩니다.



^a다음 명령어로 호스트의 해당 줄을 지울 수 있습니다: `ssh-keygen -R <호스트이름|IP 주소>`.

로그인한 다음에 최초 화면이 나오면 거기에서 메뉴 시작과 쉘 시작 중의 하나를 선택할 수 있습니다. 전자의 경우는 설치 프로그램의 메인 메뉴로 가게 되고, 거기에서 로컬에서와 마찬가지로 설치 작업을 계속할 수 있습니다. 후자는 쉘을 실행해서 원격 시스템을 살펴보고 문제점을 수정할 수 있습니다. 설치 메뉴는 한 개의 SSH 세션만 열어야 합니다. 하지만 쉘의 경우에는 여러 개를 열어도 됩니다.

주의



SSH를 통해 원격으로 설치를 시작하면, 다시 로컬 콘솔로 돌아가서 설치하면 안 됩니다. 그렇게 하면 새로 설치할 시스템의 설정이 망가질 수 있습니다. 설정이 망가지면 설치가 실패하거나 새로 설치한 시스템에 여러가지 문제가 발생할 수 있습니다.

6.4 원하는대로 바꾸기

쉘을 사용해 (6.3.9.2절 참고), 설치 과정을 조심스럽게 원하는대로 (특히 예외적인 사용처에 맞출 때) 바꿀 수 있습니다:

6.4.1 다른 init 시스템 설치하기

데비안은 기본 init 시스템으로 systemd를 사용합니다. 하지만, 다른 init 시스템도 (sysvinit 및 OpenRC 등) 지원합니다. 다른 init 시스템을 선택할 수 있는 가장 좋은 때는 설치 과정 중입니다. 어떻게 하는지에 대한 안내는, [데비안 위키의 Init 페이지](#)를 참고하십시오.

제 7 장

새로운 데비안 시스템으로 부팅하기

7.1 진실의 시간

시스템이 혼자 힘으로 하는 최초의 부팅을 전기 엔지니어는 “스모크 테스트(smoke test)”라고 부릅니다.

시스템이 제대로 시작하지 않았다하더라도 당황하지 마십시오. 설치가 성공적으로 완료됐다면 시스템이 데비안을 시작하는 것을 방해하는 비교적 작은 문제가 있을 가능성이 높습니다. 대부분의 경우 그런 문제는 보통 다시 설치하지 않아도 해결할 수 있습니다. 부팅 시 문제를 해결하는 한 가지 방법은 설치 프로그램에 내장된 응급 복구 모드([8.6절 참조](#))를 사용하는 것입니다.

만약 데비안 및 Linux에 생소한 경우에, 경험있는 사용자의 도움이 필요 할지도 모릅니다. [5.2.4절](#)를 따라 설치 보고서를 제출할 수도 있습니다. 보고서는 문제를 명확하게 설명 표시된 모든 메시지를 넣어 다른 사람이 문제의 원인을 파악되도록 하십시오.

7.2 암호화 볼륨 마운트하기

설치할 때 암호화 볼륨을 만들고 마운트 위치를 지정했다면, 부팅할 때 각각의 볼륨에 대해 암호를 입력하게 됩니다.

dm-crypt로 암호화한 파티션의 경우 부팅할 때 다음과 같이 물어봅니다:

```
Starting early crypto disks... part_crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:
```

첫번째 줄에서, part는 실제 파티션의 이름입니다. (예를 들어 sda2나 md0.) 여기에서 과연 어떤 볼륨의 암호를 실제로 입력해야 하는지 의문이 들 것입니다. /home 아니면 /var 일까요? 물론, 암호화 볼륨이 1개뿐이라면, 이 볼륨을 설정할 때 사용한 암호를 입력하면 됩니다. 설치할 때 암호화 볼륨을 여러 개 설정했다면, [6.3.4.6절](#)의 마지막 단계에서 적어 놓은 메모를 잘 가지고 있어야 합니다. part_crypt에 해당되는 사항과 거기에 해당하는 마운트 위치를 적어 놓지 않았다면 새로 설치한 시스템의 /etc/crypttab과 /etc/fstab에서 찾아 볼 수도 있습니다.

이 프롬프트는 암호화한 루트 파일시스템을 마운트할 때는 약간 다릅니다. 시스템을 부팅할 때 사용하는 initrd를 만들 때 어떤 initramfs 만들기 프로그램을 사용했느냐에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 initramf-tools로 initrd를 만들 경우에 대한 예제입니다:

```
Begin: Mounting root file system... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
```

```
Enter LUKS passphrase:
```

암호를 입력할 때는 아무런 글자도(별표 조차도) 나타나지 않습니다. 암호를 잘못 입력하면 두 번 더 시도할 수 있습니다. 세 번째 시도에서 틀리면 부팅 과정에서 해당 볼륨을 건너뛰고 다음 파일 시스템으로 넘어갑니다. 자세한 정보는 [7.2.1 절](#) 부분을 보십시오.

암호를 모두 입력하면 부팅은 평소처럼 계속 진행합니다.

7.2.1 문제 해결

암호가 틀려서 암호화 볼륨을 마운트하지 못할 경우, 부팅한 다음에 수동으로 마운트해야 합니다. 여러가지 경우가 있습니다.

- 첫번째 경우는 루트 파티션입니다. 올바르게 마운트하지 않으면, 부팅 과정이 멈추게 되고 컴퓨터를 다시 시작해서 암호를 다시 입력해야 합니다.
- 가장 쉬운 경우는 /home이나 /srv처럼 데이터가 들어 있는 암호화 볼륨입니다. 부팅하고 수동으로 볼륨을 마운트하면 됩니다.

하지만 dm-crypt의 경우에는 약간 까다롭습니다. 먼저 해당 볼륨을 다음 명령어로 device mapper에 등록해야 합니다:

```
# /etc/init.d/cryptdisks start
```

이렇게 하면 /etc/crypttab에 들어 있는 모든 볼륨을 검색하고 암호를 올바르게 입력할 때마다 /dev 디렉터리 아래에 적당한 장치를 만듭니다. (이미 등록한 볼륨은 건너뛰므로, 걱정하지 말고 이 명령어를 여러번 실행해도 됩니다.) 올바르게 등록을 마치면 해당 볼륨을 평소와 다름없이 마운트할 수 있습니다:

```
# <b>mount <i>/b' '마b' 'b' '운b' 'b' '트b' '_b' '위b' 'b' '치b' '</i></b>
```

- 꼭 필요하지는 않은 시스템 파일이 들어 있는 볼륨중에 하나라도 (/usr 혹은 /var) 마운트할 수 없는 경우, 그래도 시스템이 부팅하고 수동으로 볼륨을 마운트할 수 있습니다. 하지만 현재 런레벨의 각종 서비스를(다시) 시작해야 할 수도 있습니다. 서비스가 제대로 시작하지 않았을 가능성이 높기 때문입니다. 가장 쉬운 방법은 컴퓨터를 다시 시작하는 것입니다.

7.3 로그인

패키지 설치가 끝나면 로그인 프롬프트를 표시합니다. 설치할 때 입력한 개인 로그인 및 암호를 이용해 로그인합니다. 그러면 이제 시스템을 사용할 준비를 다 마쳤습니다.

처음 설치한 사용자라면 문서를 살펴보고 싶을 것이고, 이 문서는 시스템을 시작할 때부터 시스템 안에 설치되어 있습니다. 현재 여러 개의 문서 시스템이 있고, 여러가지 종류의 문서를 통합하는 작업을 진행하고 있습니다. 다음과 같은 방법으로 문서 보기 시작할 수 있습니다.

설치한 프로그램에 들어 있는 문서는 /usr/share/doc/ 아래에, 그 프로그램의 이름으로(정확히 말해 그 프로그램이 들어 있는 데비안 패키지의 이름으로) 된 서브 디렉터리에 들어 있습니다. 하지만 이보다 자세한 문서는 별도의 문서 패키지에 들어 있고, 이 패키지는 보통 기본으로 설치하지 않습니다. 예를 들어 apt 패키지 관리 도구에 관한 문서는 apt-doc 혹은 apt-howto 패키지에 들어 있습니다.

또 /usr/share/doc/ 아래에 특수 폴더가 몇 개 더 있습니다. 리눅스 HOWTO는 /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ 안에 .gz (압축한) 형식으로 들어 있습니다. dhelp를 설치하면 /usr/share/doc/HTML/index.html 파일에 브라우저로 볼 수 있는 문서 목록이 있습니다.

다음 명령으로 텍스트 기반 브라우저를 사용하면 간단히 이 문서를 볼 수 있습니다 :

```
$ cd /usr/share/doc/  
$ w3m .
```

w3m 명령 다음에 나오는 점은 현재 디렉터리의 내용을 표시한다는 뜻입니다.

그래피 데스크톱 환경을 설치했다면, 그 환경의 웹 브라우저를 이용할 수 있습니다. 프로그램 메뉴에서 웹 브라우저를 실행해서 주소창에 /usr/share/doc/을 입력하고 Enter를 누르십시오.

info 명령어 또는 **man** 명령어 명령을 입력하면, 명령어 프롬프트에서 사용할 수 있는 대부분의 명령에 대한 문서를 볼 수 있습니다. **help**를 입력하면 쉘 명령어에 대한 도움말을 표시합니다. 명령어 뒤에 **--help** 옵션을 붙이면 짧막한 명령어 사용법을 표시합니다. 명령어의 결과가 화면 위로 지나가 버린다면 | **more**를 명령 뒤에 붙이면 화면 위로 스크롤되 지나가기 전에 출력을 일시 정지할 수 있습니다. 어떤 글자로 시작하는 명령어의 목록을 보려면 그 글자를 입력하고 템을 두번 누릅니다.

제 8 장

다음 단계 및 그 다음에 할 일

8.1 시스템 끄기

실행중인 데비안 GNU/리눅스 시스템을 종료할 때 컴퓨터의 앞이나 뒤에 있는 리셋 스위치를 눌러서 다시 시작하거나, 전원을 꺼 버려서는 안됩니다. 데비안 GNU/리눅스는 적절한 절차로 종료해야 하고, 그렇지 않으면 파일이 지워지거나 디스크에 손상이 올 수 있습니다. 데스크톱 환경을 실행하는 경우 정상적인 시스템 종료(또는 다시 시작)를 허용하는 응용 프로그램 메뉴에서 사용할 수 “로그아웃”의 옵션이 있습니다.

다른 방법으로 Ctrl-Alt-Del 키 조합을 누를 수도 있습니다. 이 키 조합이 동작하지 않으면, 마지막 방법은 root로 로그인해서 필요한 명령어를 입력하는 방법입니다. **reboot**로 시스템을 리부팅합니다. 전원을 끄지 않고 **halt**로 시스템을 멈춥니다.¹. 컴퓨터의 전원을 끄려면 **poweroff** 또는 **shutdown -h now** 명령을 사용합니다. systemd init 시스템은 같은 기능을 하는 다른 명령어가 있습니다. 예를 들어 **systemctl reboot** 또는 **systemctl poweroff** 명령어를 쓸 수 있습니다.

8.2 데비안에 익숙해지기

데비안은 다른 배포판들과 약간 다릅니다. 다른 배포판에서 리눅스에 잘 아는 분도 시스템을 최상의 상태로 유지하기 위해서는 데비안에 대해 알아 두어야 할 수 있습니다. 이 장에서는 데비안에 익숙해지기 위해 도움이 되는 자료를 소개합니다. 데비안의 사용법을 일일이 설명하지는 않고, 성급한 사람을 위해 시스템 개요만 설명합니다.

8.2.1 데비안 패키지 시스템

알아야 할 가장 중요한 개념은 데비안 패키지 시스템이 있습니다. 기본적으로 시스템의 대부분은 패키지 시스템 관리하에 있습니다. 이 패키지 시스템에서 관리하는 디렉터리는:

- /usr (/usr/local를 제외)
- /var (/var/local을 만들고 다음의 디렉터리를 자유롭게 사용하는 것은 가능합니다)
- /bin

¹SysV init 시스템에서는 **halt**는 **poweroff**와 같은 효과를 냈지만, (jessie 이후 기본인) systemd를 init 시스템으로 사용할 경우 그 효과가 다릅니다.

- /sbin
- /lib

예를 들어, /usr/bin/perl을 작동한 파일로 대체해도 동작에는 문제가 없고, 나중에 perl 패키지를 업데이트하면 여러분이 설정한 파일은 패키지로 대체하게 됩니다. 이것을 방지하려면 aptitude에서 패키지를 “hold”하는 작업을 합니다.

APT는 가장 훌륭한 패키지 설치 도구의 하나입니다. 명령행 방식의 apt을 사용할 수도 있고, aptitude 또는 synaptic(apt의 그래픽 프론트엔드)을 사용할 수도 있습니다. APT를 이용해 main, contrib, non-free, non-free-firmware 모두에서 설치할 수 있습니다. 즉 데비안 GNU/리눅스의 패키지는 물론 동시에 제한적인 소프트웨어 패키지도 (엄격히 말해 데비안에 속해 있지 않다고 말하지만) 설치할 수 있습니다.

8.2.2 데비안용 추가 소프트웨어

기본 데비안 설치에 빠진 공식 및 비공식 소프트웨어 저장소가 있습니다. 여기에는 많은 사람이 중요하다고 생각하는 소프트웨어가 들어 있습니다. 이 추가 저장소에 대한 정보는 데비안 위키의 [The Software Available for Debian's Stable Release](#) 페이지에 있습니다.

8.2.3 프로그램 버전 관리

같은 이름의 프로그램이 여러가지 버전이 있는 경우 update-alternatives에서 관리합니다. 여러 버전의 프로그램을 관리하고 있다면, update-alternative 맨페이지를 읽어 보십시오.

8.2.4 CRON 작업 관리

시스템 관리자 권한으로 하는 작업은 설정 파일이므로, 모두 /etc 안에 들어 있어야 합니다. 루트 권한으로 매일, 매주, 매달 실행할 CRON 작업이 있으면, 그 스크립트를 /etc/cron.{daily,weekly,monthly} 아래에 넣으십시오. 이 스크립트는 /etc/crontab에서 실행하고, 알파벳 순서로 하나씩 실행합니다.

한편 (1) 특정 사용자로 실행할 CRON 작업이 있거나 (2) 특정 시간이나 특정 주기로 실행할 작업이 있으면 /etc/crontab을 사용하거나, 아니면 더 좋은 방법으로 /etc/cron.d/아무개를 사용할 수 있습니다. 이 파일에는 CRON 작업을 실행할 사용자를 지정하는 필드가 따로 있습니다.

어떤 방법을 사용하든 파일을 편집하기만 하면 CRON에서 자동으로 인식하고 처리합니다. 다른 명령어를 실행할 필요가 없습니다. 더 자세한 정보는 cron(8), crontab(5), /usr/share/doc/cron/README.Debian 파일을 참고하십시오.

8.3 그 외의 읽을 거리 및 정보

Debian 웹사이트에는 데비안에 관한 많은 문서가 있습니다. 특히, Debian GNU/Linux FAQ와 Debian 참조를 참조하십시오. Debian 문서 프로젝트에는 데비안 문서에 대한 더 많은 인덱스가 포함되어 있습니다. 데비안의 커뮤니티에 사용자가 서로 지원하고 있습니다. 데비안의 메일링 리스트에 가입하려면 [메일링 리스트 가입](#) 페이지를 참조하십시오. 마지막으로 Debian 메일링리스트 아카이브에는 데비안에 관한 수많은 정보가 포함되어 있습니다.

특정 프로그램에 대한 정보를 보려면, man 프로그램 명령을 실행해 보시고, 아니면 info 프로그램 명령을 실행해 보십시오.

/usr/share/doc에 유용한 문서가 많이 있습니다. 특히, /usr/share/doc/HOWTO과 /usr/share/doc/FAQ에 흥미로운 정보가 많이 있습니다. 버그를 보고하려면 /usr/share/doc/debian/bug*을 참조하십시오. 특정 프로그램에 대한 데비안 특정 문제에 대해 읽으려면 /usr/share/doc/(패키지)/README.Debian을 참조하십시오.

GNU/리눅스에 관한 정보는 보통 [Linux Documentation Project](#)에 보면 있습니다. 여기에 GNU/리눅스 시스템에 관한 하우트 및 다른 훌륭한 정보가 들어 있는 링크가 있습니다.

리눅스는 유닉스를 구현한 것입니다. [Linux Documentation Project \(LDP\)](#)에 리눅스와 관련된 여러 가지 HOWTO 문서와 온라인 서적이 있습니다.

유닉스를 처음 접한다면, 책을 사서 읽어 보는 게 좋을 수도 있습니다. [list of Unix FAQs](#)에는 기억에 남을 만한 훌륭한 참고자료로 여러가지 유즈넷 문서 목록이 들어 있습니다.

8.4 시스템에 전자메일 준비하기

오늘날, 전자 메일은 많은 사람의 삶의 중요한 일부가 되어 있습니다. 전자 메일을 사용할 수 있도록 설정하기 전에 전자메일을 설정을 선택하고 정확하게 설정되었는지가 중요합니다. 데비안 유ти리티에서 기본적인 사항을 설명합니다.

전자메일 시스템은 크게 세 가지로 구성됩니다. 우선 사용자가 실제로 전자메일을 작성하고 읽는데 사용하는 Mail User Agent(MUA)가 있습니다. 그리고 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전자메일을 전달하는 Mail Transfer Agent(MTA)가 있습니다. 마지막으로 받은 전자메일을 사용자의 편지함으로 전달하는 일을 하는 Mail Delivery Agent(MDA)가 있습니다.

이 세가지 기능은 각각 다른 프로그램에서 담당할 수도 있고, 한 개나 두 개 프로그램에서 담당할 수도 있습니다. 또한 전자메일 종류별로 여러가지 프로그램이 담당할 수도 있습니다.

리눅스 및 유닉스 시스템에서는 전통적으로 **mutt**가 아주 널리 쓰이는 MUA입니다. 전통적인 리눅스 프로그램 대부분과 마찬가지로 텍스트 기반 프로그램입니다. **mutt**는 보통 **exim**이나 **sendmail**을 MTA로 쓰고 **procmail**을 MDA로 씁니다.

그래픽 데스크톱 시스템의 증가와 인기로, GNOME의 **evolution**, KDE의 **kmail** 또는 Mozilla의 **thunderbird** 같은 그래픽 전자 메일 프로그램 사용이 더 일반적으로 되어 있습니다. 이 프로그램에는 MUA, MTA 및 MDA의 기능이 결합되어 있지만, 기존의 Linux 도구와 —함께 사용할 수— 있습니다.

8.4.1 기본 전자메일 설정

그래픽 메일 프로그램을 사용한다고 해도, 데비안 GNU/리눅스 시스템 전통적인 MTA/MDA를 설치하고 정확하게 설정하면 좋습니다. 시스템에서 동작하는 여러가지 유ти리티² 시스템 관리자에게 문제(또는 잠재적인 문제)와 바뀐 사항을 알릴 때 전자 우편으로 중요한 알림을 보낼 수 있기 때문입니다.

이렇게 하려면 **exim4** 및 **mutt** 패키지를 설치할 수 있고(**apt install exim4 mutt** 명령 사용), 용량이 작지만 매우 유연한 MTA/MDA 조합입니다. 하지만 기본값으로 시스템의 로컬 메일만 처리하도록 설정되어 있고 시스템 관리자에게 (루트 계정) 보내는 메일은 설치할 때 만드는 사용자 계정으로 배달합니다³.

시스템 전자메일을 배달할 때 그 메일은 **/var/mail/계정_이름** 파일 뒤에 추가됩니다. 해당 전자메일은 **mutt**로 읽을 수 있습니다.

²예를 들어: **cron**, **quota**, **logcheck**, **aide**, ...

³루트 메일을 전달하는 계정은 **/etc/aliases**에 설정되어 있습니다. 물론 일반 사용자 계정을 만들지 않았다면 메일은 루트 계정 자체에 배달합니다.

8.4.2 시스템 외부에 전자메일 보내기

앞에서 말한 것처럼, 설치한 데비안 시스템은 시스템 내부의 전자 메일을 처리하도록 설정되어 있고, 타인에게 메일을 보내거나 외부에서 메일을 받도록 설정되지 않습니다.

`exim4`에서 외부 전자메일을 처리하도록 하려면, 다음의 기초 설정 옵션을 참고하십시오. 테스트 메일을 올바르게 보내고 받는지 확인하십시오.

그래픽 메일 프로그램을 사용하고 여러분의 인터넷 서비스 회사 혹은 여러분의 회사의 메일 서버를 사용한다면, 외부 전자메일을 처리하려고 `exim4`를 설정할 필요가 전혀 없습니다. 사용하려는 그래픽 메일 프로그램을 설정해서 전자메일을 보내고 받는 데 이용할 서버를 올바르게 설정하십시오. (이 설정 방법은 이 안내서의 범위를 벗어납니다.)

그러나, 그 경우에는 올바르게 전자 메일을 보낼 수 있도록 각 유ти리티를 설정해야 할지도 모릅니다. 그러한 유ти리티 하나는 데비안 패키지에 대한 버그 보고서를 보내는 기능을 하는 프로그램인 `reportbug`가 있습니다. 기본적으로 버그 리포트를 제출하려면 `exim4`를 사용할 수 있습니다.

`reportbug`가 외부 메일 서버를 사용하도록 설정하려면, `reportbug --configure` 명령을 실행해서 MTA가 있는지 여부를 묻는 질문에 “no”라고 답하십시오. 그러면 그 다음에 버그 보고를 보낼 때 사용할 SMTP 서버를 입력할 수 있습니다.

8.4.3 Exim4 MTA 설정하기

시스템에서 외부 전자메일까지 처리하게 만드려면, `exim4` 패키지를 다시 설정해야 합니다⁴:

```
# dpkg-reconfigure exim4-config
```

명령어를 실행하면(루트 권한으로), 설정 파일을 작은 파일로 나눌지 여부를 물어봅니다. 잘 모르겠으면 기본 옵션을 선택하십시오.

그 다음에 자주 사용하는 여러 가지 전자메일 시나리오를 표시합니다. 필요한 사항에 가장 가까운 시나리오를 선택하십시오.

인터넷 사이트 시스템이 네트워크에 연결되어 있고 메일은 SMTP를 사용해 직접 보내고 받습니다. 다음 화면에서 시스템의 메일 이름이나 사용할 도메인의 목록 등 기본적인 질문을 물어봅니다.

스마트호스트가 메일 보내기 이 시나리오에서는 다른 컴퓨터를 통해 메일을 보냅니다. 그 다른 컴퓨터를 “스마트호스트”라고 하고, 메일을 목적지에 보내는 역할을 담당합니다. 스마트호스트는 보통 받은 메일을 저장해 놓고 있으므로, 여러분의 컴퓨터를 계속 연결해 놓지 않아도 됩니다. 메일을 받을 때는 `fetchmail`과 같은 프로그램으로 가져올 수도 있습니다.

보통 스마트호스트는 인터넷 서비스 회사의 메일 서버를 말합니다. 전화 접속 사용자의 경우에는 분명히 인터넷 서비스 회사의 서버를 말합니다. 스마트호스트는 회사의 메일 서버가 될 수도 있고, 내부 네트워크에 있는 다른 시스템이 될 수도 있습니다.

스마트호스트가 메일을 보내고, 로컬 메일 없음 이 옵션은 앞의 옵션과 같지만 로컬 전자메일 도메인에 대한 메일을 처리하지 않습니다. 시스템 내부의 메일은(예를 들어 시스템 관리자에게 보내는 메일은) 계속 처리합니다.

로컬 배달 시스템이 기본값으로 이렇게 설정되어 있습니다.

⁴ 물론 `exim4`를 지우고 다른 MTA/MDA로 바꿔 버릴 수도 있습니다.

지금 설정 안함 무슨 일을 하는지 확실히 알고 있는 경우에만 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 메일 시스템을 설정되지 않은 상태로 남겨 놓습니다. 설정하지 않으면 메일을 보내거나 받을 수 없을 뿐만 아니라 시스템 유ти리티가 보내는 중요한 메시지를 놓칠 수 있습니다.

이 시나리오가 모두 맞지 않거나, 아니면 좀 더 세밀한 설정을 하고 싶다면, 설치를 다 마친 다음에 `/etc/exim4` 디렉터리 아래의 설정 파일을 설정할 수 있습니다. `exim4`에 대한 좀 더 자세한 정보는 `/usr/share/doc/exim4`에 들어 있습니다. `README.Debian.gz` 파일에 `exim4`에 설정에 대한 더 자세한 정보가 들어 있고 어디에서 더 자세한 문서를 찾을 수 있는지 쓰여 있습니다.

공식적인 도메인 이름이 없을 때 인터넷으로 직접 메일을 보내면 받는 서버의 스팸 방지 장치 때문에 메일이 거부될 수도 있습니다. ISP의 메일 서버를 사용하는 게 좋습니다. 정말로 메일을 직접 보내고 싶다면, 기본으로 만드는 전자메일 주소가 아닌 다른 주소를 사용하십시오. `/etc/email-addresses`에 한 줄 추가하면 전자메일 주소를 바꿀 수 있습니다.

8.5 새 커널 컴파일하기

왜 커널을 직접 컴파일하고 싶어할까요? 데비안에 탑재된 기본 커널이 모든 설정을 처리할 수 있기 때문에, 커널 컴파일은 대부분의 경우 필요 없는 일입니다.

그래도 직접 커널을 컴파일하고 싶다면, 물론 가능하고 “`make deb-pkg`” 타겟 사용을 추천합니다. 더 많은 정보를 보려면 [Debian Linux Kernel Handbook](#)을 읽어 보십시오.

8.6 손상된 시스템 복구하기

정성을 기울여 설치한 시스템에 문제가 발생해서, 부팅하지 않을 수 있습니다. 무언가 바꾸다가 부트로더 설정이 망가졌을 수도 있고, 새로 설치한 커널이 부팅하지 않을 수도 있고, 디스크가 방사선에 맞아서 `/sbin/init` 파일의 일부를 바꾸어 놨을 수도 있습니다. 어떤 원인이든지, 이 문제를 바로잡으려면, 바로잡는 동안 작업할 시스템이 하나 필요하고, 응급복구 모드를 사용하는 게 좋습니다.

응급복구 모드로 들어가려면, 부팅 메뉴에서 `rescue`를 선택하거나, `boot:` 프롬프트에서 `rescue`라고 입력하거나 부팅 파라미터로 `rescue/enable=true` 부팅 파라미터로 부팅하십시오. 설치 프로그램의 맨 처음 화면이 나타나고, 지금 모드가 설치 모드가 아니라 응급복구 모드라는 사실을 알리는 말이 나타납니다. 너무 걱정하지 마십시오. 시스템을 엎어쓰지 않습니다! 설치 프로그램에 들어 있는 하드웨어 검색 기능을 디스크, 네트워크 장치 등을 복구하는 용도로 이용하는 것 뿐입니다.

파티션 도구 대신에 시스템의 파티션 목록이 나타나고, 그 중에 하나를 선택합니다. 보통 복구를 하려는 루트 파일시스템이 들어 있는 파티션을 선택합니다. 디스크에 있는 파티션은 물론 RAID나 LVM 장치에 있는 파티션을 선택할 수도 있습니다.

가능하다면, 설치 프로그램은 선택한 파일 시스템에서 필요한 복구를 수행하려면 쉘 프롬프트를 제공하도록 되어 있습니다.

선택한 루트 파일시스템에서 쉘을 실행할 수 없는 경우(예를 들어 파일 시스템이 망가진 경우), 경고 메세지를 표시하고 설치 환경 안에서 쉘을 실행합니다. 이 환경에서는 그리 많은 프로그램을 쓸 수는 없지만, 시스템을 복구하는 용도로는 충분합니다. 선택한 루트 파일시스템은 `/target` 디렉터리에 마운트되어 있습니다.

어떤 경우이든, 쉘을 빠져나가면 시스템이 다시 시작합니다.

망가진 시스템을 복구하는 일은 매우 어려울 수도 있습니다. 그리고 이 안내서는 무언가 망가졌을 때 그걸 어떻게 고치는지에 대한 모든 사항을 설명하지 않습니다. 문제에 부딪힌 경우, 전문가에게 문의하십시오.

부록 A

설치 방법

이 문서는 `debian-installer`를 사용해 64-bit RISC-V용 데비안 GNU/리눅스 trixie(“riscv64”) 배포판을 설치하는 방법을 설명합니다. 간단히 설치 절차만 설명한 문서로, 설치할 때 필요한 정보 대부분이 들어 있습니다. 더 많은 정보가 필요한 경우 더 자세히 설명한 이 문서의 다른 부분으로 링크되어 있습니다.

A.1 들어가기 전에

설치할 때 버그를 발견하면, 5.2.4절 페이지를 참고해 버그를 알려 주십시오. 이 문서로 알 수 없는 궁금한 사항이 있으면 `debian-boot` 메일링 리스트에 (`debian-boot@lists.debian.org`) 알리거나 IRC 에(OFTC 네트워크의 `#debian-boot` 채널) 질문해주십시오.

A.2 설치 프로그램 시작하기

`debian-cd` 팀에서 만든 설치 이미지는 [데비안 CD/DVD 페이지](#)에 있습니다. 설치 이미지를 구할 수 있는 곳은, 4.1절 부분을 참고하십시오.

일부 설치 방법에는 광학 미디어 이미지 외에 다른 이미지가 필요합니다. 4.2.1절은 데비안 미리에서 이미지를 찾는 방법에 대해 설명하고 있습니다.

다음 섹션에서는 설치 방법에 따라 어떤 이미지를 받아야 하는지 자세히 설명합니다.

A.2.1 광학 디스크

`netinst` CD 이미지는 trixie 버전을 `debian-installer`를 이용해 설치하는 데 많이 사용하는 설치 이미지입니다. 이 설치 방식은 이미지에서 부팅한 다음 나머지 패키지를 네트워크로 설치합니다. (그래서 이름이 “`netinst`”입니다.) 이 이미지에는 설치 프로그램을 실행하고 최소한의 trixie 시스템을 구성하는데 필요한 기본 패키지가 들어 있습니다. 필요하면 설치할 때 네트워크가 필요없는 DVD 이미지를 받을 수도 있습니다. 설치할 때는 전체 세트에서 첫번째 이미지만 필요합니다.

마음에 드는 이미지를 다운로드하고 광학 디스크를 굽습니다.

A.2.2 네트워크 부팅

네트워크로 `debian-installer`를 부팅하는 것도 가능합니다. 아키텍처와 netboot 설정에 따라 다양한 방법의 네트워크 부팅 방법이 있습니다. `netboot/`에 들어 있는 파일을 이용해 `debian-installer`를 네트워크

부팅합니다.

A.2.3 하드 디스크 부팅

이동식 매체를 사용하지 않고 기존의 하드 디스크를 (거기에 다른 OS가있어도 상관 없습니다) 사용하여 설치 프로그램을 시작할 수 있습니다. `hd-media/initrd.gz`, `hd-media/vmlinuz` 및 데비안 DVD 이미지를 하드 디스크의 최상위 디렉터리에 다운로드하십시오. 이미지의 파일 이름이 `.iso`로 끝나도록 하십시오. 그러면 남은 일은 `initrd`에서 리눅스를 부팅하는 문제입니다.

A.3 설치

설치 프로그램을 시작하면 초기 화면이 나타납니다. **Enter**를 누를 수도 있고, 아니면 다른 부팅 방법이나 파라미터 설명을 읽어 보십시오. (5.1절 참고.)

잠시 후에 언어를 선택합니다. 화살표 키로 언어를 선택하고 **Enter**를 눌러 계속 진행합니다. 그 다음에 해당 언어를 사용하는 국가 중에서 자기 국가를 선택하는 부분이 나타납니다. 여기 나오는 짧은 리스트에 자기 국가가 없다면, 세계의 모든 국가 목록에서 선택할 수도 있습니다.

키보드 설정을 확인합니다. 잘 모르겠으면 기본값을 선택하십시오.

이제 데비안 설치 프로그램이 하드웨어를 검사하고, 설치 이미지에서 나머지 부분을 읽어들이는 동안 기다리십시오.

그 다음에 설치 프로그램은 네트워크 하드웨어를 검사하고 DHCP를 통해 네트워크 설정을 합니다. 네트워크에 연결하지 않았거나 DHCP가 없다면, 네트워크를 수동으로 설정할 수 있습니다.

네트워크를 설정한 다음 사용자 계정을 만듭니다. 먼저 “루트”(관리자) 계정의 암호를 입력하고 일반 사용자 계정 생성에 필요한 정보를 입력합니다. “루트” 사용자의 암호를 지정하지 않으면 이 계정을 사용할 수 없게 되지만, 나중에 새로 설치한 시스템에 `sudo` 패키지를 설치해 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 기본 값으로 시스템에서 맨 먼저 만든 사용자는 `sudo` 명령을 사용해 root가 될 수 있도록 허가됩니다.

다음 단계는 시계 및 표준 시간대 설정입니다. 설치 프로그램이 인터넷의 타임 서버에 연결해서 시계를 올바르게 맞춥니다. 시간대는 앞에서 선택한 국가에 따라 결정합니다. 한 국가에 여러 개의 시간대가 있는 경우에만 시간대를 물어봅니다.

디스크를 파티션할 차례입니다. 먼저 전체 디스크나 디스크의 남은 공간을 자동으로 파티션 나눌 수 있습니다(6.3.4.2절 참고). 이 방법은 처음 설치하는 사용자나 급한 사용자에게 추천합니다. 자동 파티션을 사용하지 않으려면 메뉴에서 수동으로를 선택하십시오.

다음 화면에 파티션 테이블, 파티션의 포맷, 마운트 위치가 나타납니다. 수정하거나 지울 파티션을 선택하십시오. 자동 파티션을 할 경우, 메뉴에서 파티션 나누기를 마치고 바뀐 사항을 디스크에 쓰기를 선택하면 있는 그대로 사용합니다. 반드시 파티션 한 개를 스왑 공간으로 배정하고, 또 한 파티션을 /에 마운트하십시오. 파티션 나누기 사용하는 방법을 보려면 6.3.4절 부분을 보십시오. 부록 C에서 파티션 나누기에 대해 더 자세히 설명합니다.

파티션을 포맷하고 베이스 시스템 설치를 시작합니다. 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 다 끝나면 커널을 설치합니다.

앞에서 설치한 베이스 시스템은 완전히 동작하지만 최소한의 시스템입니다. 이 시스템을 좀 더 쓸모 있게 만드려면 다음 단계에서 태스크를 선택해 패키지를 추가로 설치합니다. 패키지를 설치하기 전에 `apt`를 설정해서 어디서 패키지를 가져올 지 지정합니다. “표준 시스템 유ти리티” 태스크가 기본으로 선택되어 있고 보통 이 태스크는 설치해야 합니다. 그래피 데스크톱을 사용하려면 “데스크톱 환경” 태스크를 선택하십시오. 이 단계에 관해 6.3.6.2절 부분을 참고하십시오.

마지막 단계는 부트로더 설치입니다. 컴퓨터에서 다른 운영체제를 찾으면, 그 운영체제를 부팅 메뉴에 추가하고 알려줍니다.

이제 `debian-installer`에서 설치 과정이 끝났다고 표시합니다. CD-ROM 또는 기타 부팅 미디어를 꺼내고 **Enter**를 눌러 다시 부팅하십시오. 그러면 새로 설치한 시스템으로 로그인할 수 있습니다. 7장에 설명되어 있습니다.

설치 과정에 대해 더 알고 싶으시면, 6장 부분을 보십시오.

A.4 설치 보고서를 보내주십시오

`debian-installer`를 이용해 설치에 성공했다면, 시간을 내서 설치 보고서를 보내 주십시오. 보고서를 제출 하려면 가장 간단한 방법으로, `reportbug` 패키지를 설치하시고 (`apt install reportbug`), `reportbug`를 8.4.2절에 설명한 대로 설정하고, `report installation-reports`를 실행하십시오.

설치를 마치지 못했다면 데비안 설치 프로그램의 버그 때문으로 예상됩니다. 설치 프로그램을 개선하려면 개발자에게 알려야 하므로, 시간을 내서 알려 주십시오. 문제를 보고할 때 설치 보고서를 사용할 수 있습니다. 설치가 완전히 실패한다면 5.2.3절 부분을 참고하십시오.

A.5 그리고 마지막으로...

데비안 설치가 즐겁고, 데비안의 좋은 점을 느끼셨길 바랍니다. 8장을 읽는 것이 좋습니다.

부록 B

미리 설정을 이용한 설치 자동화

이 부록에서는 `debian-installer`의 질문에 대한 대답을 미리 설정해서 설치를 자동화하는 방법을 설명합니다.

이 부록에서 사용한 설정은 <https://www.debian.org/releases/trixie/example-preseed.txt>에 들어 있는 예제 파일에서도 구할 수 있습니다.

B.1 소개

미리 설정을 하면 설치 프로그램이 실행하는 동안 나오는 질문에 대한 답을 수동으로 입력할 필요없이 미리 설정해 놓을 수 있습니다. 이렇게 하면 대부분 경우의 설치를 완전히 자동화할 수 있고, 보통 설치할 때는 쓸 수 없는 기능을 사용할 수도 있습니다.

미리 설정은 꼭 필요하지 않습니다. 미리 설정 파일을 비워 놓으면, 설치 프로그램은 일반 수동 설치와 똑같은 방식으로 동작합니다. 질문을 미리 설정해 놓으면 그 기준에 따라 설치가 다르게 동작합니다.

B.1.1 미리 설정 방법

미리 설정에 사용할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다: `initrd`, 파일 그리고 네트워크입니다. `initrd` 미리 설정은 어떤 설치 방법과 사용해도 동작하고 더 많은 부분을 미리 설정할 수 있지만, 가장 많이 준비해야 합니다.

다음은 어떤 미리 설정을 어떤 설치 방법에서 사용할 수 있는지 나타낸 표입니다.

설치 방법	<code>initrd</code>	<code>file</code>	<code>network</code>
CD/DVD/USB	예	예	예 ¹
netboot	예	아니오	예
hd-media	예	예	yes ¹

미리 설정 방법 여러 가지 사이의 중요한 차이점은, 바로 미리 설정 파일을 읽어들이고 처리할 시점입니다. `initrd` 미리 설정의 경우 이 시점은 설치를 시작하는 시점으로, 맨 처음으로 질문하기도 전의 시점입니다. 그 다음에 커널 명령행에 쓴 미리 설정이 시작합니다. 그러므로 커널 명령행을 (부트로더 설정이든 부트로더에서 부팅할 때 수동으로 입력하든) 편집하면 `initrd`에 있는 설정보다 우선하게 만들 수 있습니다. 파일 미리 설정의

¹하지만 네트워크에 연결된 경우에만 그렇게 하고, `preseed/url`을 적절히 설정합니다

경우 설치 이미지를 읽어들인 다음입니다. 네트워크 미리 설정의 경우 네트워크를 설정한 다음입니다.

중요

당연히 미리 설정 파일을 읽어들이기도 전에 처리하는 질문은 미리 설정할 수 없습니다. (여기에는 중간 혹은 낮은 우선순위에서만 표시되는 질문까지 포함합니다. 예를 들어 첫번째 하드웨어 검색이 그렇습니다.) 약간 불편하지만 이 질문을 피하는 방법은 부팅 파라미터를 통해 전달하는 방법입니다. [B.2.2](#)절 부분에서 설명합니다.



미리 설정 기능이 시작하기 전에 나타나는 질문을 간단히 피하려면, 설치 프로그램을 “자동” 모드로 시작하면 됩니다. 이렇게 하면 미리 설정하기 전에 물어보는 질문을 네트워크 연결한 다음으로 늦춰서 미리 설정이 가능합니다. 자동 모드에서는 설치를 필수 우선순위로 진행해서 중요하지 않은 많은 질문을 건너 뛵니다. 자세한 정보는 [B.2.3](#)절 부분을 참고하십시오.

B.1.2 한계

`debian-installer`에서 사용하는 대부분의 질문을 이 방법으로 미리 설정할 수 있지만, 몇 가지 알아둬야 할 예외가 있습니다. 전체 디스크를 다시 파티션하거나, 디스크의 빈 공간을 사용해야 합니다. 기존의 파티션을 이용할 수 없습니다.

B.2 미리 설정 사용하기

먼저 미리 설정 파일을 만들고, 그 파일을 사용하려는 위치에 놓아야 합니다. 미리 설정 파일 만들기는 이 부록의 뒤페이지에서 설명합니다. 네트워크 미리 설정이나 플로피 혹은 USB 메모리에서 파일을 읽어들이는 경우, 미리 설정 파일의 위치는 아주 뻬합니다. 설치 ISO 이미지에 파일을 포함하려면 ISO 이미지를 다시 만들어야 합니다. 미리 설정 파일을 `initrd`에 포함하는 일은 이 문서의 범위를 벗어납니다. `debian-installer` 개발자 문서를 참고하십시오.

미리 설정 파일을 만들 때 기초로 사용할 수 있는 예제 파일이 <https://www.debian.org/releases/trixie/example-preseed.txt>에 있습니다. 이 파일은 이 부록에 포함된 설정을 이용해서 만들었습니다.

B.2.1 미리 설정 파일 읽어들이기

`initrd` 미리 설정을 사용하려면, `preseed.cfg` 파일을 `initrd`의 루트 디렉터리에 놓기만 하면 됩니다. 자동으로 설치 프로그램이 이 파일이 있는지 검사한 다음 읽어들입니다.

다른 `preseed` 방법은 부팅할 때 어떤 파일을 읽어 들일 지 설치 프로그램에 지정해야합니다. 일반적으로 커널 부팅 파라미터로 전달합니다. 부팅할 때 수동으로 넣거나 부트 로더 설정 파일을 (예 : `syslinux.cfg`) 편집해서 커널의 `append` 줄의 끝에 매개 변수를 추가합니다.

부트 로더 설정에서 미리 설정 파일을 지정하는 경우 설정을 변경하면 설치를 시작할 때 `ENTER`를 누를 필요가 없습니다. `syslinux`에서는 이 설정을하는데, `syslinux.cfg`에서 시간을 1로 합니다. 부트로더 설정에서 미리 설정 파일을 지정하는 경우, 설정을 바꾸면 부팅할 때 `Enter`를 누를 필요도 없게 할 수 있습니다. `syslinux`의 경우 `syslinux.cfg` 파일에서 `timeout`을 1로 하면 됩니다.

설치 프로그램이 올바른 미리 설정 파일을 읽어들이도록, 파일의 체크섬을 지정할 수도 있습니다. 현재는 md5sum만 사용 가능하고, 미리 설정 파일을 읽어들였을 때 지정한 md5sum과 체크섬이 맞지 않으면 그 파일을 사용하지 않습니다.

```
b' '지b' 'b ''정b' 'b ''해b' 'b ''야b' ' b ''하b' 'b ''는b' ' b ''부b' 'b ''팅b' ' b ''파b' 'b ''라b' 'b ''미b' 'b ''터b' ':  
- b ''네b' 'b ''트b' 'b ''워b' 'b ''크b' ' b ''부b' 'b ''팅b' 'b ''의b' ' b ''경b' 'b ''우b' ':  
    preseed/url=http://b ''호b' 'b ''스b' 'b ''트b' '/b ''파b' 'b ''일b' 'b ''에b' '/b ''대b' 'b ''한b' '/b ''경  
        b ''b ''로b' '/preseed.cfg  
    preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d  
- b ''아b' 'b ''니b' 'b ''면b' ':  
    preseed/url=tftp://b ''호b' 'b ''스b' 'b ''트b' '/b ''파b' 'b ''일b' 'b ''에b' '/b ''대b' 'b ''한b' '/b ''경  
        b ''b ''로b' '/preseed.cfg  
    preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d  
  
- b ''다b' 'b ''시b' ' b ''만b' 'b ''든b' ' b ''이b' 'b ''미b' 'b ''지b' 'b ''로b' ' b ''부b' 'b ''팅b' 'b ''하b' 'b ''는  
    b ''b ''경b' 'b ''우b' ':  
    preseed/file=/cdrom/preseed.cfg  
    preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d  
  
- USB b ''미b' 'b ''디b' 'b ''어b' 'b ''에b' 'b ''서b' ' b ''설b' 'b ''치b' 'b ''하b' 'b ''는b' ' b ''경b' 'b ''우b' '(b ''미  
    b ''b ''리b' ' b ''설b' 'b ''정b' ' b ''파b' 'b ''일b' 'b ''을b' ' USB b ''메b' 'b ''모b' 'b ''리b' 'b ''의b' ' b ''맨  
    b ''b ''위b' ' b ''디b' 'b ''렉b' 'b ''터b' 'b ''리b' 'b ''에b' ' b ''넣b' 'b ''으b' 'b ''십b' 'b ''시b' 'b ''오b' ')  
    preseed/file=/hd-media/preseed.cfg  
    preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d
```

`preseed/url`은 간단히 `url`로, `preseed/file`은 `file`로, `preseed/file/checksum`은 `preseed-md5`로 줄여서 부팅 파라미터로 쓸 수 있습니다.

B.2.2 부팅 파라미터로 미리 설정하기

일부 단계에서는 미리 설정 파일을 사용할 수 없는 경우에도, 설치를 완전히 자동화할 수 있습니다. 설치 프로그램이 부팅할 때 미리 설정할 값을 하나하나 파라미터로 넘길 수 있습니다.

미리 설정 기능을 사용하려는 게 아니더라도, 특정 질문에 대한 답을 지정하고 싶으면 부팅 파라미터를 이용할 수 있습니다. 이 안내서의 다른 곳에 부팅 파라미터가 유용한 예제가 몇 가지 있습니다.

`debian-installer`에서 사용할 값을 설정하려면, 이 부록의 예제에 들어 있는 미리 설정 변수에 대해 [변수 예/대한/경로=값](#) 형식으로 넘깁니다. 설치할 시스템의 패키지를 설정하는 데 어떤 값을 사용한다면, 그 변수의 소유자²를 `소유자:변수예/대한/경로=값` 형식으로 씁니다. 소유자를 지정하지 않으면 해당 변수의 값은 설치한 시스템의 debconf 데이터베이스에는 들어가지 않으므로 해당 패키지의 설정에 사용하지 않게 됩니다.

이런 식으로 질문을 미리 설정하면, 그 질문을 하지 않습니다. 질문에 대해 특정 기본값을 지정하면서, 질문을 하게 만들고 싶으면, 연산자에 “`=`” 이 아니라 “`?=`”라고 쓰십시오. [B.5.2](#)절 부분도 참고하십시오.

부팅 파라미터에서 자주 사용하는 변수 몇개는 짧게 쓸 수 있습니다. 이 부록에 있는 예제에서는 그렇게 짧은 형식이 있으면 완전한 변수명을 쓰지 않고 짧은 형식을 사용합니다. 예를 들어 `preseed/url` 변수는 예제에서 `url`로 씁니다. 또 예제에서 `tasksel:tasksel/first`에 해당합니다.

²어떤 debconf 변수(혹은 서식)의 소유자는 보통 그 debconf 서식이 들어 있는 패키지의 이름을 말합니다. 서식과 변수는 소유자가 여러 개일 수도 있습니다. 그래서 패키지의 설정까지 지워버릴 때 소유자 정보를 이용해 해당 서식과 변수까지 지워질지 여부가 결정됩니다.

부팅 옵션의 “---”는 특별한 의미가 있습니다. 마지막 “---” 뒤에 오는 커널 파라미터는 설치한 시스템의 부트로더 설정으로 복사되어 들어갑니다. (설치 프로그램에서 설치하는 부트로더가 지원하는 경우.) 설치 프로그램은(미리 설정 옵션과 마찬가지로) 설치 프로그램에서 인식하는 옵션만 모두 걸러냅니다.

참고



현재 리눅스 커널은(2.6.9 이후) 최대 32개까지의 명령행 파라미터와 32개까지의 환경 파라미터만 쓸 수 있습니다. (설치 프로그램에서 기본으로 추가하는 파라미터 포함해서 32개입니다.) 이보다 많으면 커널이 멎어 버립니다. (이보다 오래된 버전의 커널에서는 파라미터 개수 제한이 이보다 더 작습니다.)

대부분 설치할 때 (`vga=normal` 같은) 기본 옵션 중에 안 써도 되는 옵션이 있습니다. 그러면 미리 설정 옵션을 몇 개 더 쓸 수 있습니다.

참고



부팅 파라미터에서는 공백이 들어간 값을 지정할 수 없습니다. 따옴표로 묶어도 할 수 없습니다.

B.2.3 자동 모드

부팅 프롬프트에서 매우 간단한 명령으로 임의의 복잡한 자동 설치를 할 수 있는 데비안 설치 프로그램의 기능이 있습니다.

이 기능은 `Automated install` 부팅 메뉴를 선택해서 시작합니다. 일부 아키텍쳐나 일부 부팅 방식에서는 `auto`라고 하기도 합니다. 여기서는 `auto`가 파라미터가 아니라, 부팅 메뉴의 선택을 말하고, 부팅 프롬프트에서 부팅 파라미터로 추가하는 걸 말합니다.

다음은 부팅 프롬프트에서 사용할 수 있는 예입니다.

```
auto url=autoserver
```

이것은 DNS에서 `autoserver` 이름을 확인할 수 있고(DHCP에서 로컬 도메인이 있으면 뒤에 붙이고), 그 시스템이 DHCP 서버임을 가정합니다. `example.com`이라는 도메인의 사이트가 DHCP를 설정하면, `http://autoserver.example.com/d-i/trixie/.preseed.cfg`에서 `preseed` 파일을 가져옵니다.

URL의 뒤쪽 부분은(`d-i/trixie/.preseed.cfg`) `auto-install/defaultroot`에서 가져옵니다. 기본값으로 여기에는 `trixie` 디렉터리가 들어 있습니다. 다음 버전에서는 그 버전에 해당되는 코드네임을 이 값으로 사용할 예정이고, 그러면 사람이 정해진 방법을 통해 다음 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. `./` 부분은 맨 위 디렉터리를 가리키는 것으로, 지정한 경로에(`preseed/include` 및 `preseed/run`에서 사용) 대한 상대값입니다. 이를 이용해 파일을 완전한 URL로 지정할 수도 있고, `/`로 시작하는 경로로 지정할 수도 있고, 마지막 미리 지정 파일이 있던 위치에 대한 상대 경로로 지정할 수도 있습니다. 이 점을 이용하면 전체 스크립트를 완전히 새로운 위치에 옮겨도 문제가 없는 포터블한 스크립트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 웹서버에 있던 파일을 USB 메모리에 옮겨도 문제가 없게 됩니다. 이 예제의 미리 지정 파일에서는 `preseed/run` 값을 `/scripts/late_command.sh`라고 지정하면 `http://autoserver.example.com/d-i/trixie/.scripts/late_command.sh`에서 파일을 가져옵니다.

로컬 네트워크에 DHCP 혹은 DNS 서버 따위가 없거나 `preseed.cfg`에 대한 기본값 경로를 바꾸고 싶으면, URL을 직접 사용할 수도 있습니다. `./` 부분을 사용하지 않으면 경로의 첫 부분에 대한(즉 URL에서 세번째 `/`) 경로가 됩니다. 다음은 로컬 네트워크에서 최소한의 지원이 있어야 동작하는 예제입니다:

```
auto url=<i>http://192.168.1.2/b'파b'b'일b'b'에b'/b'대b'b'한b'/b'경b'b'로b'/'mypreseed.file</i>
```

위와 같이 하면 다음과 같이 동작합니다:

- URL의 프로토콜 부분을 생략하면 http라고 가정합니다.
- 호스트 이름에 점이 없으면, DHCP에서 넘겨준 도메인을 뒤에 붙입니다.
- 호스트 이름 뒤에 `/`가 없으면 기본 경로를 뒤에 붙입니다.

URL을 지정하는 것 외에, `debian-installer`의 동작과 직접 관계없지만 미리 설정 파일의 `preseed/run`에서 지정한 스크립트로 넘길 사항을 지정할 수도 있습니다. 현재 관련 예제는 `auto-install/classes`로 `classes`라고 줄여 쓸 수 있습니다. 다음과 같이 사용합니다:

```
auto url=<i>example.com</i> classes=<i>b'클b'b'래b'b'스b'_A;b'클b'b'래b'b'스b'_B</i>
```

클래스는 설치하려는 시스템의 종류를 지정하거나, 지역화를 지정합니다.

이 개념을 확장할 수도 있고, 확장하는 경우 `auto-install` 네임스페이스를 사용하는 게 보기 좋습니다. 즉 `auto-install/style`과 같이 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 이렇게 해야 겠다고 생각이 들면, debian-boot@lists.debian.org 메일링 리스트에 알려 주십시오. 그래야 네임스페이스 충돌을 피하고, 여러분의 파라미터에 해당하는 줄임말을 추가할 수도 있습니다.

`auto` 부팅 레이블이 모든 아키텍처에서 정의된 것은 아닙니다. 커널 명령행에 파라미터 두 개, `auto=true` `priority=critical`이라고 추가하기만 하면 같은 효과를 거둘 수 있습니다. `auto` 커널 파라미터는 `auto-install/enable`의 줄임말이고 미리 설정할 수 있도록 로캘 및 키보드 질문을 뒤로 늦춥니다. 또 `priority`는 `debconf/priority`의 줄임말이고 `critical`로 설정하면 필수 우선순위보다 낮은 우선순위의 질문을 하지 않게 됩니다.

When an Automatic install is selected without also specifying a preseed configuration, the user will be prompted to provide a preseed location. Alternatively, if a preseed configuration has been specified, then that prompt is normally suppressed in order to enable a fully non-interactive install. However, if the intent is to modify defaults by using a `preseed.cfg` in an `initrd`, then the result should really behave as though no preseeding has yet been specified, even though it has. In that case, the `debconf` variable `auto-install/cloak_initrd_preseed` can be set to `true` (e.g. in the `initrd`'s `preseed.cfg`). to get the required behaviour.

그 외에 DHCP를 사용할 때 설치를 자동화하면서 관심 가질만한 옵션은 다음과 같습니다: `interface=auto` `netcfg/dhcp_timeout=60`이라고 하면 처음 찾은 네트워크 인터페이스를 이용하고 DHCP 요청에 대한 응답을 좀 더 오래 기다립니다.

작은 정보



예제 스크립트와 클래스 등, 이 프레임워크를 사용하는 다양한 예제가 [개발자의 웹사이트](#)에 있습니다. 이 사이트에 있는 예제는 미리 설정을 통해 기발하고 다양한 멋진 기능을 수행하는 예제도 있습니다.

B.2.4 미리 설정할 때 쓸모 있는 줄임말

미리 설정을 사용할 경우(자동 모드) 다음 줄임말을 사용하면 좋습니다. 다음 줄임말은 질문 이름에 대한 줄임말일 뿐이고, 물론 값도 같이 쓸 수 있습니다. 예를 들어 `auto=true` 혹은 `interface=eth0` 처럼 쓸 수 있습니다.

priority	debconf/priority
fb	debian-installer/framebuffer
auto	auto-install/enable
classes	auto-install/classes
file	preseed/file
url	preseed/url
theme	debian-installer/theme
language	debian-installer/language
country	debian-installer/country
locale	debian-installer/locale
keymap	keyboard-configuration/xkb-keymap
modules	anna/choose_modules
firmware	hw-detect/firmware-lookup
interface	netcfg/choose_interface
domain	netcfg/get_domain
hostname	netcfg/get_hostname
protocol	mirror/protocol
suite	mirror/suite
recommends	base-installer/install-recommends
tasks	tasksel:tasksel/first
desktop	tasksel:tasksel/desktop
preseed-md5	preseed/file/checksum

B.2.5 부팅 프롬프트 미리 설정 예제

다음은 부팅 프롬프트의 모양을 바꾸는 예제입니다. (필요에 따라 바꿔야 할 수도 있습니다.)

```
# b'프b'b'랑b'b'스b'b'어b'b'를b' b'언b'b'어b', b'프b'b'랑b'b'스b'b'를b' b'국
b'b'가b'b'로b' b'설b'b'정b'b'하b'b'기b':
/install.amd/vmlinuz vga=788 initrd=/install.amd/gtk/initrd.gz language=fr ←
country=FR --- quiet
# b'영b'b'어b'b'를b' b'언b'b'어b'b'로b', b'독b'b'일b'b'을b' b'국b'b'가b'b'로
b'b'설b'b'정b'b'하b'b'고b', b'독b'b'일b' b'키b'b'보b'b'드b' b'배b'b'치
b'b'를b' b'사b'b'용b':
/install.amd/vmlinuz vga=788 initrd=/install.amd/gtk/initrd.gz language=en ←
country=DE locale=en_US.UTF-8 keymap=de --- quiet
# MATE b'데b'b'스b'b'크b'b'톱b' b'설b'b'자b'b'하b'b'기b':
/install.amd/vmlinuz vga=788 initrd=/install.amd/gtk/initrd.gz desktop=mate- ←
desktop --- quiet
# web-server b'태b'b'스b'b'크b' b'설b'b'자b'b'하b'b'기b':
```

```
/install.amd/vmlinuz initrd=/install.amd/initrd.gz tasksel:tasksel/first=web- ←
server ---
```

B.2.6 미리 설정 파일을 지정하는 데 DHCP 서버 사용하기

미리 설정 파일을 네트워크에서 다운로드하도록 지정하려면 DHCP를 사용할 수 있습니다. DHCP에서 파일 이름을 지정할 수 있습니다. 보통 이것은 netboot 파일이지만, URL 형식으로되어 있으면 네트워크 preseed 을 지원하는 설치 방식은 그 URL에서 파일을 내려받은 다음 설정 파일로 사용합니다. 다음은 ISC DHCP 버전 3 서버에 dhcpcd.conf 설정하는 예제입니다(데비안의 isc-dhcp-server 패키지).

```
if substring (option vendor-class-identifier , 0 , 3) = "d-i" {
    filename "http://host/preseed.cfg";
}
```

위의 예에서 자신을 “d-i”라고 주장하는 DHCP 클라이언트에만 이 파일 이름을 전달하므로 일반 DHCP 클라이언트에는 아무런 영향이 없습니다. 특정 호스트에 대해서만 설정하면 네트워크의 모든 시스템을 미리 설정하지 않게 만들 수 있습니다.

DHCP preseed을 사용하는 좋은 방법은 자신의 네트워크에는 데비안 미러 같은 preseed 값만 지정하는 것입니다. 자신의 네트워크에이 방법으로 설치하면 선택한 적당한 미러를 자동으로 가져 오지만 나머지 설치 과정은 직접 지정할 수 있습니다. DHCP preseed를 이용한 데비안의 완전 자동 설치는 충분히 주의하여야 할 필요가 없습니다.

B.3 미리 설정 파일 만들기

미리 설정 파일은 **debconf-set-selections** 명령어에서 사용하는 형식으로 되어 있습니다. 미리 설정 파일의 일반적인 형식은 다음과 같습니다:

```
<b ''소b''b ''유b''b ''자b''> <b ''질b''b ''문b'' b ''이b''b ''름b''> <b ''질b''b ''문b'' b ''형b''b ''식
b''> <b ''값b''>
```

파일은 **#_preseed_V1** 표시로 시작해야 합니다

미리 설정 파일을 작성할 때 지켜야 할 규칙이 있습니다.

- 형식과 값 사이에 한 개의 공백이나 탭을 넣으십시오. 공백이나 탭을 이보다 많이 쓰면 값에 그 문자가 들어갔다고 취급합니다.
- 백슬래시 (“\”)를 이음 문자로 맨 뒤에 붙여서 한 줄을 여러 줄로 나눌 수 있습니다. 줄을 나눌 때 좋은 부분은 질문 이름 뒷부분입니다. 나쁜 부분은 형식과 값 사이입니다. 나눠진 줄이 한 줄로 합쳐질 때 앞/뒤의 공백 문자는 모두 공백 하나로 취급됩니다.
- 설치 프로그램에서만 사용하는 debconf 변수(서식)의 경우, 소유자를 “d-i”라고 해야 합니다. 설치한 시스템에서 사용할 변수를 미리 설정하려면, 해당 debconf 서식이 들어 있는 패키지의 이름을 사용해야 합니다. 소유자가 “d-i”가 아닌 변수만 설치한 시스템의 debconf 데이터베이스에 적용됩니다.
- 보통 질문을 미리 설정할 때 번역한 값이 아니라 영어로 된 올바른 값을 사용해야 합니다. 하지만 일부 질문의 경우 번역한 값을 사용해야 합니다. (예를 들어 partman에서.)
- 어떤 질문은 눈에 보이는 영문 텍스트가 아니라 코드를 값으로 받습니다.

- `#_preseed_V1` 표시로 시작합니다
- 주석은 해시 문자로 시작하는 줄이고, 그 줄이 끝날 때까지 주석입니다.

미리 설정 파일을 만드려면, B.4절에 들어 있는 예제 파일을 기초로 시작하는 방법이 가장 쉽습니다.

다른 방법으로 수동으로 설치하고 다시 부팅한 다음에, `debconf-utils` 패키지에서 `debconf-get-selections` 명령으로 `debconf` 데이터베이스 및 설치 프로그램의 `cdebconf` 데이터베이스를 한 파일로 만드는 방법이 있습니다:

```
$ echo "#_preseed_V1" > <i>b'파b'b'일b'</i>
$ debconf-get-selections --installer >> <i>b'파b'b'일b'</i>
$ debconf-get-selections >> <i>b'파b'b'일b'</i>
```

하지만, 이런 방법으로 만든 파일에는 미리 설정하면 안 되는 항목도 들어 있으므로, 보통 예제 파일에서 시작하는 방법이 더 좋습니다.

참고

이 방법은 설치가 끝났을 때 설치 프로그램의 `cdebconf` 데이터베이스가 설치한 시스템의

`/var/log/installer/cdebconf`에 들어 있다는 점을 이용한 것입니다. 하지만 이 데이

터베이스에는 비밀 정보가 들어 있을 수도 있기 때문에 루트만 이 파일을 읽을 수 있게

되어 있습니다.

`installation-report` 패키지를 지우면 `/var/log/installer` 디렉터리 및 그 안의 모든 파일을 시스템에서 지웁니다.

각 질문에 대해 올바른 값이 무엇인지 알려면, 설치할 때 `nano`로 `/var/lib/cdebconf` 파일의 내용을 보면 됩니다. 원본 서식을 보려면 `templates.dat` 파일을 보고, 현재 값과 각 변수에 할당된 값을 보려면 `questions.dat` 파일을 보면 됩니다.

설치하기 전에 미리 설정 파일의 형식이 올바른지 확인하려면, `debconf-set-selections -C preseed.cfg` 명령을 사용할 수 있습니다.

B.4 미리 설정 파일의 내용 (trixie용)

이 부록에서 사용한 설정은 <https://www.debian.org/releases/trixie/example-preseed.txt>에 들어 있는 예제 파일에서도 구할 수 있습니다.

이 예제 파일은 인텔 x86 아키텍처용으로 만들어졌습니다. 다른 아키텍처에서 설치하는 경우, 예제에서 어떤 부분은(예를 들어 키보드 선택이나 부트로더 설치) 해당 아키텍처에서 필요 없을 수도 있고 해당 아키텍처에 맞는 `debconf` 값으로 바꿔야 할 수도 있습니다.

다른 데비안 설치 프로그램 구성 요소의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 6.3절에서 찾을 수 있습니다.

B.4.1 지역화

일반적인 설치에서는 지역화에 대한 질문을 먼저 합니다. 그러므로 이 값은 `initrd`나 커널 부팅 파라미터 방식으로만 미리 설정할 수 있습니다. 자동 모드는 (B.2.3절) `auto-install/enable=true` 설정을 포함합니다

(보통 줄여서 auto라고 쓰는). 이렇게 하면 지역화 질문을 지연하므로, 어떤 방법으로든 미리 설정을 할 수 있습니다.

로캘은 언어와 국가를 지정합니다. `debian-installer`에서 지원하는 언어와 국가라면 뭐든지 붙여서 사용할 수 있습니다. 해당 언어/국가 조합이 올바른 로캘이 아닌 경우 해당 언어에 대한 로캘을 자동으로 하나 선택합니다. 부팅 파라미터로 로캘을 지정하려면, `locale=ko_KR.UTF-8`과 같이 사용하십시오.

이 방법은 아주 사용하기 편하더라도, 그것은 언어의 모든 가능한 조합의 preseeding을 허용하지 않습니다. `en_NL`에 국가와 locale³. 이렇게 값이 개별적으로 preseeded 할 수 있습니다. 언어 및 국가는 부트 매개 변수로 지정할 수 있습니다.

```
# b'로b' 'b' '캘b' 'b' '만b' ' b' '미b' 'b' '리b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '하b' 'b' '면b' ' b' '언b' 'b' '어b' ', b' '국
      b' 'b' '가b' , b' '로b' 'b' '캘b' ' b' '값b' 'b' '이b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '팁b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
d-i debian-installer/locale string en_US.UTF-8

# b'유b' 'b' '연b' 'b' '하b' 'b' '게b' ' b' '각b' 'b' '각b' 'b' '의b' ' b' '값b' 'b' '을b' ' b' '미b' 'b' '리b' ' b' '설
      b' 'b' '정b' 'b' '할b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i debian-installer/language string en
#d-i debian-installer/country string NL
#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8
# b'선b' 'b' '택b' 'b' '직b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '추b' 'b' '가b' 'b' '될b' ' b' '로b' 'b' '캘b' 'b' '을b' ' b' '지
      b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i localechooser/supported-locales multiselect en_US.UTF-8, nl_NL.UTF-8
```

키보드 설정에서는(라틴 키보드가 아닌 아닌 키맵의 경우) 키맵과 키맵을(라틴 키보드가 아닌 키맵과 미국식 키맵 사이의) 전환하는 토클 키를 선택합니다. 설치할 때는 기본 키맵만 사용할 수 있습니다. 고급 키맵은 설치한 시스템에서만 `dpkg-reconfigure keyboard-configuration` 명령으로 사용할 수 있습니다.

```
# b'키b' 'b' '보b' 'b' '드b' ' b' '선b' 'b' '택b' .
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select us
# d-i keyboard-configuration/toggle select No toggling
```

키보드 설정을 건너뛰려면 `keymap` 값을 `skip-config`로 하면 됩니다. 그러면 커널 키맵을 사용합니다.

B.4.2 음성 합성

소프트웨어 음성 합성을 이용해 설치하는 경우 (예를 들어 커널 커맨드라인에 `speakup.synth=soft` 옵션을 넘긴 경우), 사운드 장치와 사용할 목소리를 미리 설정할 수 있습니다.

음성 합성 기능은 매우 앞 단계부터 시작되기 때문에, 이 기능은 `initrd` 또는 커널 커맨드라인에서만 미리 설정할 수 있습니다.

`espeakup/voice` 미리 설정을 하면 설치된 시스템에서도 음성 접근성 기능을 설정합니다. 이는 설치 프로그램 내부에서 음성 합성 기능을 켜지 않더라도 적용됩니다.

```
# b'어b' 'b' '면b' ' ALSA b' '카b' 'b' '드b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '해b' ' b' '소b' 'b' '프b' 'b' '트b' 'b' '웨
      b' 'b' '아b' ' b' '음b' 'b' '성b' 'b' '을b' ' b' '출b' 'b' '력b' 'b' '할b' 'b' '자b' ' b' '설b' 'b' '정b' .
# 0b'부b' 'b' '터b' ' b' '시b' 'b' '작b' 'b' '하b' 'b' '는b' ' b' '번b' 'b' '호b' , b' '또b' 'b' '는
      b' '/sys/class/sound/card/* /id b' '안b' 'b' '에b' .
# b'들b' 'b' '어b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' IDb' '입b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i espeakup/card string 0
```

³Preseeding `locale`은 `en_US.UTF-8`로 예를 들자면 결과에 대한 설치 시스템의 기본 `locale`로 값을 개별적으로 preseeded해야 합니다.

```
# b' '어b' 'b' '떤b' ' espeak-ng b' '음b' 'b' '성b' 'b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' 'b' '지b' ' b' '설b' 'b' '정b' .
#d-i espeakup/voice string en
```

B.4.3 네트워크 설정

네트워크에서 미리 설정 파일을 읽어들이는 경우 네트워크 설정은 당연히 동작하지 않습니다. 하지만 광학 디스크나 USB 메모리로 부팅하는 경우에 네트워크 설정을 하면 좋습니다. 미리 설정 파일을 네트워크에서 읽어들이는 경우, 커널 부팅 파라미터로 네트워크 설정을 건너 뛸 수 있습니다.

미리 설정 파일을 네트워크에서 읽어들이기 전에 특정 인터페이스에서 네트워크 부팅하려면, **interface=eth1**처럼 부팅 파라미터를 사용하십시오.

네트워크를 통해 미리 설정을 하는 경우 (“preseed/url” 사용) 네트워크 설정을 미리 설정하는 게 보통 불가능하지만, 다음 방법을 이용해 피해갈 수 있습니다. 예를 들어 네트워크 인터페이스에 고정 주소를 부여하는 방법입니다. 다음 명령이 들어 있는 “preseed/run” 스크립트를 만들어서 미리 설정 파일을 읽어들인 후에 네트워크 설정을 다시 실행합니다:

```
kill-all-dhcp; netcfg
```

다음 debconf 변수가 네트워크 설정과 관계가 있습니다.

```
# b' '네b' 'b' '트b' 'b' '워b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '완b' 'b' '전b' 'b' '하b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '지b' .
# b' 'b' '않b' 'b' '도b' 'b' '록b' 'b' '설b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' . b' '네b' 'b' '트b' 'b' '워b' 'b' '크b' .
# b' 'b' '에b' 'b' '연b' 'b' '결b' 'b' '되b' 'b' '지b' ,
# b' 'b' '않b' 'b' '은b' 'b' '컴b' 'b' '퓨b' 'b' '티b' 'b' '에b' ' CD - ROM b' '설b' 'b' '차b' 'b' '를b' ' b' '하b' 'b' '는b' .
# b' 'b' '경b' 'b' '우b' 'b' '처b' 'b' '럼b' ' b' '네b' 'b' '트b' 'b' '워b' 'b' '크b' ' b' '관b' 'b' '련b' ' b' '질b' 'b' '문b' ,
# b' 'b' '경b' 'b' '고b' ,
# b' '시b' 'b' '간b' ' b' '초b' 'b' '과b' ' b' '따b' 'b' '위b' 'b' '가b' ' b' '불b' 'b' '필b' 'b' '요b' 'b' '한b' ' b' '경b' .
# b' 'b' '우b' 'b' '에b' ' b' '좋b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' .
#d-i netcfg/enable boolean false

# b' '연b' 'b' '결b' 'b' '되b' 'b' '어b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' b' '인b' 'b' '터b' 'b' '페b' 'b' '이b' 'b' '스b' 'b' '를b' .
# b' 'b' '선b' 'b' '택b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' . b' '이b' 'b' '러b' 'b' '면b' ' b' '인b' 'b' '터b' 'b' '페b' 'b' '이b' .
# b' '여b' 'b' '러b' ' b' '개b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' b' '목b' 'b' '록b' 'b' '을b' ' b' '건b' 'b' '너b' .
# b' 'b' '휩b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' .
d-i netcfg/choose_interface select auto

# b' '특b' 'b' '정b' ' b' '인b' 'b' '터b' 'b' '페b' 'b' '이b' 'b' '스b' 'b' '를b' ' b' '선b' 'b' '택b' 'b' '할b' ' b' '경b' .
#d-i netcfg/choose_interface select eth1

# b' '링b' 'b' '크b' ' b' '검b' 'b' '사b' ' b' '제b' 'b' '한b' ' b' '시b' 'b' '간b' 'b' '을b' ' b' '다b' 'b' '르b' 'b' '게b' .
# b' 'b' '설b' 'b' '정b' 'b' '할b' ' b' '때b' ' (b' '기b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '은b' ' 3b' '초b' ') .
# b' '초b' ' b' '단b' 'b' '위b' 'b' '입b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' .
#d-i netcfg/link_wait_timeout string 10

# DHCP b' '서b' 'b' '비b' 'b' '가b' ' b' '느b' 'b' '려b' 'b' '서b' ' b' '응b' 'b' '답b' 'b' '을b' ' b' '기b' 'b' '다b' 'b' '리b' .
# b' 'b' '다b' 'b' '가b' ' b' '시b' 'b' '간b' 'b' '이b' ' b' '초b' 'b' '과b' 'b' '되b' 'b' '는b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' .
# b' 'b' '다b' 'b' '음b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '을b' ' b' '쓰b' 'b' '면b' ' b' '휩b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' .
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60
#d-i netcfg/dhcv6_timeout string 60
```

```

# b ''네|b''b ''트b''b ''워b''b ''크b'' b ''자b''b ''동b'' b ''설b''b ''정b''b ''0|b'' b ''기|b''b ''본b''b ''값
b ''b ''입b''b ''나|b''b ''다b''.
# b ''네|b''b ''트b''b ''워b''b ''크b'' b ''설b''b ''정b''b ''을b'' b ''수b''b ''동b''b ''으b''b ''로b'' b ''하
b ''b ''려b''b ''면b'', b ''아|b''b ''래b'' b ''줄b''b ''의b'' b ''주b''b ''석b''b ''을b'' b ''지b''b ''우
b ''b ''고b'' b ''그b'', b ''아|b''b ''래b'' b ''에b'' b ''있b''b ''는b''.
# b ''고b''b ''정b'' b ''네|b''b ''트b''b ''워b''b ''크b'' b ''설b''b ''정b''b ''의b'' b ''주b''b ''석b''b ''도
b ''b ''지b''b ''우b''b ''십b''b ''시b''b ''오b''.
#d-i netcfg/disable_autoconfig boolean true

# DHCP b ''서b''b ''버b''b ''가b'' b ''있b''b ''든b'' b ''없b''b ''든b'' b ''모b''b ''두b'' b ''미b''b ''리
b ''b ''설b''b ''정b'' b ''파b''b ''일b''b ''0|b'' b ''동b''b ''작b''b ''하b''b ''게b'' b ''만b''b ''드b''b ''려
b ''b ''면b'', b ''아|b''b ''래b''.
# b ''줄b''b ''의b'' b ''주b''b ''석b''b ''을b'' b ''지b''b ''우b''b ''고b'' b ''그b'' b ''아|b''b ''래b''b ''에
b ''b ''있b''b ''는b'', b ''고b''b ''정b'', b ''네|b''b ''트b''b ''워b''b ''크b'' b ''설b''b ''정b''b ''의
b ''b ''주b''b ''석b''b ''도b'', b ''자b''b ''우b''b ''십b''b ''시b''b ''오b''.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# b ''고b''b ''정b'' IP b ''네|b''b ''트b''b ''워b''b ''크b'' b ''설b''b ''정b''
#
# IPv4 b ''예b''b ''제b''
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true
#
# IPv6 b ''예b''b ''제b''
#d-i netcfg/get_ipaddress string fc00::2
#d-i netcfg/get_netmask string ffff:ffff:ffff:ffff::
#d-i netcfg/get_gateway string fc00::1
#d-i netcfg/get_nameservers string fc00::1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# DHCPb ''에|b''b ''서b'' b ''지b''b ''정b''b ''한b'' b ''호b''b ''스b''b ''트b'' b ''0|b''b ''름b''b ''과b'' b ''도
b ''b ''메b''b ''인b'', b ''0|b''b ''름b''b ''0|b'' b ''여b''b ''기b''b ''에b''b ''서b'' b ''설b''b ''정b''b ''한
b ''b ''것b''b ''보b'' b ''다b''.
# b ''우b''b ''선b''b ''합b''b ''나b''b ''다b''. b ''하b''b ''지b''b ''만b'', DHCPb ''에|b''b ''서b'' b ''호b''b ''스
b ''b ''트b'', b ''0|b''b ''름b''b ''과b'' b ''도b''b ''메b''b ''인b'', b ''0|b''b ''름b''b ''0|b'' b ''넘b''b ''어
b ''b ''오b''b ''는b''.
# b ''경b''b ''우b''b ''라b''b ''고b'', b ''해b''b ''도b'', b ''여b''b ''기b''b ''서b'' b ''값b''b ''을b'' b ''설
b ''b ''점b''b ''하b''b ''야b'', b ''질b''b ''문b''b ''을b'', b ''하b''b ''지b'', b ''않b''b ''게b'' b ''됨b''b ''니
b ''b ''다b''.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# DHCP b ''서b''b ''버b''b ''에b''b ''서b'' b ''님b''b ''긴b'' b ''호b''b ''스b''b ''트b'' b ''0|b''b ''름b''b ''이
b ''b ''나b'', IPb ''에b'' b ''대b''b ''한b'' b ''리b''b ''버b''b ''스b'', DNSb ''와b'' b ''무b''b ''관b''b ''하
b ''b ''게b''.
# b ''호b''b ''스b''b ''트b'' b ''0|b''b ''름b''b ''을b'', b ''강b''b ''제b''b ''로b'' b ''설b''b ''정b''b ''하
b ''b ''려b''b ''면b'', b ''다b''b ''음b'', b ''줄b''b ''의b'', b ''주b''b ''석b''b ''을b'', b ''지b''b ''우b''b ''고
b ''b ''수b''b ''정b'', b ''하b''b ''십b''b ''시b''b ''오b''.
#d-i netcfg/hostname string somehost

```

```
# b' '성b' 'b' '가|b' 'b' '신b' ' WEP b' '키|b' ' b' '대b' 'b' '화b' ' b' '상b' 'b' '자b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하
b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '습b' 'b' 'ㄴ|b' 'b' '다|b' '.
d-i netcfg/wireless_wep string
# b' '일b' 'b' '부b' ' DHCP b' '서b' 'b' '버b' 'b' '는b' ' b' '호b' 'b' '스b' 'b' '트b' 'b' 'o|b' 'b' '름b' 'b' '을b' ' b' '암
b' 'b' '호b' 'b' '처b' 'b' '럼b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '합b' 'b' 'ㄴ|b' 'b' '다|b' '.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# b' '펌b' 'b' '웨b' 'b' '어b' ' b' '찾b' 'b' '아b' 'b' '보b' 'b' '기b' 'b' '를b' ' b' '완b' 'b' '전b' 'b' '히b' ' b' '사
b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '으b' 'b' '려b' 'b' '면b' ' (b' '즉b' ' b' '설b' 'b' '치b' ' b' '이
b' 'b' '미b' 'b' '자b' 'b' '에b' ' b' '들b' 'b' '어b' ' b' '있b' 'b' '을b' ',
# b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' b' '펌b' 'b' '웨b' 'b' '어b' ' b' '파b' 'b' '일b' 'b' 'o|b' 'b' 'ㄴ|b' ' b' '파
b' 'b' '키b' 'b' '지b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '으b' 'b' '려b' 'b' '면b' ') :
#d-i hw-detect/firmware-lookup string never

# b' '네b' 'b' '트b' 'b' '워b' 'b' '크b' ' b' '등b' 'b' '의b' ' b' '하b' 'b' '드b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '에b' ' b' '자
b' 'b' '유b' 'b' '름b' 'b' '게b' ' b' '배b' 'b' '포b' 'b' '도b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '는b' ' b' '펌b' 'b' '웨b' 'b' '어
b' 'b' '가b' ' b' '필b' 'b' '요b' 'b' '한b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' , b' '물b' 'b' '어b' 'b' '보b' 'b' '지b' ',
# b' '않b' 'b' '고b' ' b' '그b' ' b' '펌b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '읽b' 'b' '어b' 'b' '들b' 'b' '이b' 'b' '도
b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '활b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' 'ㄴ|b' 'b' '다|b' ' . b' '아b' 'b' '니
b' 'b' '면b' ' falseb' '로b' ' b' '하b' 'b' '면b' ',
# b' '를b' 'b' '어b' 'b' '보b' 'b' '지b' 'b' '도b' ' b' '않b' 'b' '게b' ' b' '활b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니
b' 'b' '다|b' '.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true
```

`netcfg/get_netmask`를 미리 지정하지 않으면 `netcfg`는 자동으로 네트마스크를 지정합니다. 자동 설치에서는 이 변수를 `seen`으로 표시해야 합니다. 마찬가지로 `netcfg/get_gateway`를 지정하지 않으면 `netcfg`는 적당한 주소로 게이트웨이를 설정합니다. 특별한 경우로, `netcfg/get_gateway`를 “none”으로 설정하면 게이트웨이를 사용하지 않습니다.

B.4.4 네트워크 콘솔

```
# SSHb '을b' ' b' '통b' 'b' '해b' ' b' '원b' 'b' '결b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '를b' ' b' '하b' 'b' '면b' 'b' '서
b' 'b' 'network-console b' '컴b' 'b' '포b' 'b' '년b' 'b' '트b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' ' b' '경
b' 'b' '우b' ' b' '닫b' 'b' '음b' ',
# b' '설b' 'b' '정b' 'b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '합b' 'b' 'ㄴ|b' 'b' '다|b' ' . b' 'o|b' 'b' '후b' 'b' '의b' ' b' '모
b' 'b' '는b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '를b' ' b' '수b' 'b' '동b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '하b' 'b' '는b' ' b' '경b' 'b' '우
b' 'b' '에b' 'b' '만b' ' b' 'o|b' 'b' '薨b' 'b' '게b' ' b' '합b' 'b' 'ㄴ|b' 'b' '다|b' '.
#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/authorized_keys_url string http://10.0.0.1/openssh-key
#d-i network-console/password password r00tme
#d-i network-console/password-again password r00tme
```

network-console 관련된 더 많은 정보는 6.3.10절에 있습니다.

B.4.5 미리 사이트 설정

사용하는 설치 방법에 따라서, 미리 사이트를 이용해 설치 프로그램의 추가 컴포넌트, 베이스 시스템을 다운로드할 수 있습니다. 또 설치를 끝낸 시스템에서 `/etc/apt/sources.list` 파일을 설정하는데 미리 사이트를 이용할 수 있습니다.

`mirror/suite` 파라미터로 설치할 시스템의 세트를 결정합니다.

`mirror/udeb/suite` 파라미터는 설치 프로그램의 추가 컴포넌트의 세트를 설정합니다. 실제 구성 요소를 네트워크로 다운로드하는데 도움이 됩니다. 또한 설치에 사용할 설치 방법을 위한 `initrd`를 생성하려면 이 쌍이 일치해야 합니다. 일반적으로 설치 프로그램은 자동으로 올바른 값을 설정하므로 설정할 필요가 없습니다.

```
# b'미b'b'러b' b'프b'b'로b' b'토b' b'콜b':  
# ftpb'의b' b'경b' b'우b', mirror/country b'문b' b'자b' b'열b' b'은b' b'설b' b'정  
b' b'할b' b'필b' b'요b' b'가b' b'없b' b'습b' b'니b' b'다b'.  
# b'미b' b'러b' b'프b' b'로b' b'토b' b'콜b' b'에b' b'사b' b'용b' b'할b' b'기b' b'본  
b' b'값b': http  
#d-i mirror/protocol string ftp  
d-i mirror/country string manual  
d-i mirror/http/hostname string ftp.kr.debian.org  
d-i mirror/http/directory string /debian  
d-i mirror/http/proxy string  
  
# b'설b' b'치b' b'할b' b'세b' b'트b'  
#d-i mirror/suite string testing  
# b'설b' b'치b' b'프b' b'로b' b'그b' b'램b' b'을b' b'읽b' b'어b' b'들b' b'일b' b'세  
b' b'트b' (b'옵b' b'션b').  
#d-i mirror/udeb/suite string testing
```

B.4.6 계정 설정

루트 계정의 암호와 맨 처음 만들 일반 사용자의 이름 및 암호도 미리 설정할 수 있습니다. 암호의 경우 일반 텍스트 값을 그대로 쓸 수도 있고 `crypt(3)` 해시값을 쓸 수도 있습니다.

주의



미리 설정한 암호는 안전하지 않습니다. 미리 설정 파일을 읽을 수 있는 사람은 암호도 알 수 있기 때문입니다. 해시 형태로 암호를 저장하면 (다수의 암호를 입력하는데 좋은 DES나 MD5와 같은 취약한 알고리즘을 사용하지 않는 한) 보안상 안전하다고 여겨집니다. 추천하는 암호 해시 알고리즘은 SHA-256 및 SHA512입니다.

```
# b'루b' b'트b' b'계b' b'정b' b'을b' b'만b' b'들b' b'지b' b'않b' b'고b' b'님b' b'어  
b' b'값b' b'니b' b'다b'. (b'일b' b'반b' b'유b' b'저b' b'는b' sudob'를b' b'사b' b'용  
b' b'할b',  
# b'수b' b'있b' b'습b' b'니b' b'다b').  
#d-i passwd/root-login boolean false  
# b'아b' b'니b' b'면b' b'일b' b'반b' b'사b' b'용b' b'자b' b'를b' b'만b' b'들b' b'지  
b' b'않b' b'고b' b'님b' b'어b' b'갈b' b'수b' b'있b' b'습b' b'니b' b'다b'.  
#d-i passwd/make-user boolean false  
  
# b'루b' b'트b' b'암b' b'호b', b'암b' b'호b' b'원b' b'문b' b'텍b' b'스b' b'트b' b'를  
b' b'직b' b'접b' b'쓸b' b'수b' b'도b' b'있b' b'고b'  
#d-i passwd/root-password password r00tme  
#d-i passwd/root-password-again password r00tme  
# b'아b' b'니b' b'면b' crypt(3) b'해b' b'시b' b'로b' b'암b' b'호b' b'화b' b'된b' b'암  
b' b'호b' b'를b' b'쓸b' b'수b' b'도b' b'있b' b'습b' b'니b' b'다b'.  
#d-i passwd/root-password-crypted password [crypt(3) hash]
```

```
# b' '아b' 'b' '나b' 'b' '면b' ' b' '일b' 'b' '반b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '자b' ' b' '계b' 'b' '정b' 'b' '을b' ' b' '하
b' 'b' '나b' ' b' '만b' 'b' '듬b' 'b' '나b' 'b' '다b' '.
#d-i passwd/user-fullname string Debian User
#d-i passwd/username string debian
# b' '일b' 'b' '반b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '자b' ' b' '암b' 'b' '호b' ' b' '암b' 'b' '호b' ' b' '원b' 'b' '문b' ' b' '텍
b' 'b' '스b' 'b' '트b' 'b' '를b' ' b' '직b' 'b' '접b' ' b' '쓸b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '고b' '
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# b' '아b' 'b' '나b' 'b' '면b' ' crypt(3) b' '해b' 'b' '시b' 'b' '로b' ' b' '암b' 'b' '호b' 'b' '화b' 'b' '된b' ' b' '암
b' 'b' '호b' 'b' '를b' ' b' '쓸b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' '.
#d-i passwd/user-password-crypted password [crypt(3) hash]
# b' '기b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '이b' ' b' '아b' 'b' '닌b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '한b' ' UID b' '값b' 'b' '으b' 'b' '로
b' ' b' '첫b' 'b' '번b' 'b' '째b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '자b' 'b' '를b' ' b' '만b' 'b' '듬b' 'b' '나b' 'b' '다b' '.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# b' '사b' 'b' '용b' 'b' '자b' ' b' '계b' 'b' '정b' 'b' '은b' ' b' '표b' 'b' '준b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '정b' 'b' '해
b' 'b' '진b' ' b' '그b' 'b' '룹b' 'b' '에b' ' b' '들b' 'b' '어b' 'b' '갑b' 'b' '나b' 'b' '다b' '. b' '강b' 'b' '제b' 'b' '로
b'
# b' '그b' 'b' '룹b' 'b' '을b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '하b' 'b' '려b' 'b' '면b' ' b' '다b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같
b' 'b' '이b' ' b' '합b' 'b' '나b' 'b' '다b' '.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video
```

passwd/root-password-crypted 및 passwd/user-password-crypted 변수의 값으로 “!”를 써서 미리 설정할 수 있습니다. 이 경우 해당하는 계정을 사용할 수 없습니다. 루트 계정은 이렇게 하는 게 편리할 수도 있습니다. 물론 루트 계정을 이렇게 하면 시스템 관리를 할 수 있는 다른 방법이 있거나 루트 로그인을 할 수 있는 다른 방법이 있어야 합니다. (예를 들어 SSH 키 인증을 쓰거나 sudo를 사용하는 방법)

암호에 대한 SHA-512 기반 crypt(3) 해시를 만드려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다(whois 패키지에 들어 있습니다):

```
mkpasswd -m sha-512
```

B.4.7 시계 및 시간대 설정

```
# b' '하b' 'b' '드b' 'b' '웨b' 'b' '어b' ' b' '시b' 'b' '계b' 'b' '를b' ' UTCb '로b' ' b' '활b' 'b' '지b' ' b' '여b' 'b' '부
b' 'b' '를b' ' b' '결b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '나b' 'b' '다b' '
d-i clock-setup/utc boolean true

# $TZb '로b' ' b' '설b' 'b' '정b' ' b' '가b' 'b' '능b' 'b' '한b' ' b' '값b' 'b' '은b' ' b' '뭐b' 'b' '든b' 'b' '지b' ' b' '쓸
b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' '. b' '설b' 'b' '정b' ' b' '가b' 'b' '능b' 'b' '한b'
# b' '값b' 'b' '은b' ' /usr/share/zoneinfo/ b' '아b' 'b' '래b' 'b' '의b' ' b' '나b' 'b' '용b' 'b' '을b' ' b' '참
b' 'b' '고b' 'b' '하b' 'b' '심b' 'b' '시b' 'b' '오b' '.
d-i time/zone string US/Eastern

# b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '면b' 'b' '서b' ' b' '시b' 'b' '계b' 'b' '를b' ' b' '맞b' 'b' '출b' ' b' '때b' ' NTPb '를
b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '활b' 'b' '지b' ' b' '여b' 'b' '부b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '나b' 'b' '다
b' .
d-i clock-setup/ntp boolean true
# b' '사b' 'b' '용b' 'b' '활b' ' NTP b' '서b' 'b' '비b' '. b' '보b' 'b' '통b' ' b' '기b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '을
b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '는b' ' b' '게b' ' b' '좋b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' '.
#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com
```

B.4.8 파티션하기

하드 디스크 파티션에 preseed를 사용하는 것은 partman-auto에서 지원하는 기능에 한정되고 있습니다. 파티션은 디스크의 빈 영역과 전체 디스크 중 하나를 선택해야합니다. 디스크의 구성은 미리 정의된 요리법, 레시피 파일을 사용하여 사용자 정의 레시피 미리 설정 파일에 쓴 레시피에서 선택할 수 있습니다.

RAID, LVM 및 암호화를 사용하여 고급 파티션 설정의 Preseeding는 지원 되지만, 가능한 한 완전한 유연성이 non-preseeded 설치하는 동안 파티션을 하지 않을 경우입니다.

아래의 예제는 사용법에 대한 기본적인 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 `debian-installer` 패키지에 포함되어 있는 파일 `partman-auto-recipe.txt` 및 `partman-auto-raid-recipe.txt`를 참조하십시오. 두 파일은 `debian-installer` 소스 저장소에도 들어 있습니다. 지원되는 기능은 릴리스마다 달라질 수 있습니다.

주의



디스크의 ID는 디스크의 드라이버를 읽어들이는 순서에 따라 다릅니다. 시스템에 디스크 가 여러 개 있는 경우, 미리 설정을 이용하기 전에 올바른 디스크를 선택하도록 하십시오.

B.4.8.1 파티션 예제

```
# b' '시b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '에b' ' b' '빈b' ' b' '공b' 'b' '간b' 'b' '이b' ' b' '있b' 'b' '을b' ' b' '때b' ' b' '그
b' ' b' '있b' 'b' '값b' 'b' '만b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '하b' 'b' '게b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '할b' ' b' '수
b' ' b' '있b' 'b' '값b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
# b' '아b' 'b' '래b' 'b' '의b' ' partman-auto/method b' '설b' 'b' '정b' 'b' '이b' ' b' '있b' 'b' '을b' ' b' '때
b' 'b' '만b' ' b' '적b' 'b' '용b' 'b' '팁b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# b' '다b' 'b' '른b' ' b' '방b' 'b' '법b' 'b' '으b' 'b' '로b' ', b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '할b' ' b' '디b' 'b' '스
b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '직b' 'b' '접b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다
b' ' . b' '시b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '에b' ' b' '디b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '가b' ' 1b' '개b'
# b' '뿐b' 'b' '인b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' b' '설b' 'b' '차b' ' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램b' 'b' '에b' 'b' '서
b' 'b' '는b' ' b' '그b' ' b' '디b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다
b' ' . b' '하b' 'b' '지b' 'b' '만b' ' b' '여b' 'b' '러b' ' b' '개b' 'b' '인b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' b' '장b' 'b' '차b'
# b' '이b' 'b' '름b' 'b' '은b' ' b' '전b' 'b' '통b' 'b' '적b' 'b' '인b' , devfs b' '형b' 'b' '식b' 'b' '이b' ' b' '아
b' 'b' '닌b' ' b' '형b' 'b' '식b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' '. (b' '예
b' 'b' '를b' ' b' '들b' 'b' '어b' /dev/sda.
# /dev/discs/disc0/disc b' '형b' 'b' '식b' 'b' '이b' ' b' '아b' 'b' '님b' ' .)
# b' '예b' 'b' '를b' ' b' '들b' 'b' '어b' , b' '첫b' ' b' '번b' 'b' '째b' ' SCSI/SATA b' '하b' 'b' '드b' ' b' '디
b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '려b' 'b' '면b' :
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# b' '추b' 'b' '가b' 'b' '로b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '방b' 'b' '식b' 'b' '을
b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '해b' 'b' '야b' ' b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
# b' '현b' 'b' '재b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '방
b' 'b' '식b' 'b' '은b'
# - regular: b' '아b' 'b' '키b' 'b' '텍b' 'b' '쳐b' 'b' '에b' ' b' '따b' 'b' '라b' ' b' '일b' 'b' '반b' 'b' '적b' 'b' '인
b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '방b' 'b' '식b' 'b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b'
# - lvm: b' '파b' 'b' '티b' 'b' '션b' 'b' '에b' ' LVMb ' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b'
# - crypto: b' '암b' 'b' '호b' 'b' '화b' 'b' '한b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '에b' ' LVMb ' '을b' ' b' '사
b' 'b' '용b'
d-i partman-auto/method string lvm

# LVM b' '볼b' 'b' '률b' ' b' '그b' 'b' '률b' 'b' '에b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' ' b' '용b' 'b' '량b' 'b' '을b' ' b' '작
```

```

b''b''접b'' b''지b''b''정b''b''활b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''나|b''b''다b''. b''그b'' b''크
b''b''기|b''b''를b'' b''단b''b''하|b''b''와b'', b''함b''b''께b'' b''지b''b''정b''b''하b''b''거b''b''나|b'' (b''예b'': 20 GB), b''빈b'' b''공b''b''간
b''b''의b'' b''파b''b''센b''b''트b''b''값b''b''을b'' b''지b''b''정b''b''하b''b''거b''b''나|b'', b''또
b''b''는b'', max
# b''키b''b''워b''b''드b''b''로b'', b''빈b'' b''공b''b''간b'' b''전b''b''체b''b''를b'', b''지b''b''정
b''b''활b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''나|b''b''다b''.
d-i partman-auto-lvm/guided_size string max

# b''자b''b''동b''b''으b''b''로b'', b''파b''b''E|b''b''션b''b''활b'', b''디b''b''스b''b''크b'' b''중
b''b''에b'', b''과b''b''거b'', LVM b''설b''b''정b''b''이|b'', b''남b''b''아b'', b''있b''b''을b'', b''경
b''b''우b'', b''경b''b''고b'', b''메b''b''시b''b''지b''b''를b'', b''발b''b''계b'', b''됨b''b''나|b''b''다b''. b''이|b'', b''경b''b''고b''b''를b'', b''미b''b''리b'', b''설
b''b''정b''b''으b''b''로b'', b''무b''b''시b''b''활b'', b''수b'', b''있b''b''습b''b''나|b''b''다b''...
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
# b''기b''b''존b''b''에b'', b''소b''b''프b''b''트b''b''웨b''b''어b'', RAID b''어b''b''레b''b''이|b''b''가
b''b''설b''b''정b''b''되b'', b''경b''b''우b'', b''에b''b''도b'', b''마b''b''찬b''b''가b''b''지b''b''로
b''b''本国b''b''용b''b''됨b''b''나|b''b''다b'':
d-i partman-md/device_remove_md boolean true
# LVM b''파b''b''E|b''b''션b'', b''쓰b''b''기|b''b''를b'', b''활b''b''인b''b''하b''b''는b'', b''경b''b''우
b''b''도b'', b''마b''b''찬b''b''가b''b''지b''b''입b''b''나|b''b''다b'':
d-i partman-lvm/confirm boolean true
d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

# b''다b''b''음b''b''의b'', b''미b''b''리b'', b''정b''b''의b''b''된b'', b''파b''b''E|b''b''션b'', b''스
b''b''E|b''b''일b'', b''중b''b''에b'', b''하b''b''나|b''b''를b'', b''사b''b''용b''b''활b'', b''수
b'', b''있b''b''습b'', b''나|b''b''다b'':
# - atomic: b''모b''b''든b'', b''파b''b''일b''b''을b'', b''하b''b''나|b''b''의b'', b''파b''b''E|b''b''션
b''b''에b''
# - home: /home b''파b''b''E|b''b''션b'', b''별b''b''도b'', b''로b'', b''분b''b''리b''
# - multi: /home, /var, /tmp b''파b''b''E|b''b''션b'', b''별b''b''도b'', b''로b'', b''분b''b''리
b''
# - server: /var, /srv b''파b''b''E|b''b''션b'', b''분b''b''리b'', b''스b''b''압b''b''을
b''1Gb''로b'', b''제b''b''한b''
# - small_disk: b''작b''b''은b'', b''하b''b''드b'', b''드b'', b''라b'', b''이|b''b''브b'' (10GB b''미
b''b''만b'') b''전b'', b''용b'', b''방b'', b''식b''
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# b''아b''b''나|b''b''면b'', b''직b''b''접b'', b''파b''b''E|b''b''션b'', b''스b''b''E|b''b''일b''b''을
b''b''지b''b''정b''b''활b'', b''수b''b''도b'', b''있b''b''습b''b''나|b''b''다b''...
# d-i b''활b''b''경b''b''에b'', b''레b''b''시b''b''파b'', b''파b''b''일b''b''이|b'', b''들b''b''어b'', b''있
b''b''으b''b''면b'', b''그b'', b''파b''b''일b''b''을b'', b''지b''b''정b''b''하b''b''면b'', b''됨
b''b''나|b''b''다b'':
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# b''레b''b''시b''b''파b'', b''파b''b''일b''b''이|b'', b''따b''b''로b'', b''없b''b''는b'', b''경b''b''우
b'', b''전b''b''체b'', b''레b''b''시b''b''파b'', b''파b''b''일b'', b''나|b''b''용b''b''을b'', (b''논
b'', b''리b''b''적b''b''으b''b''로b''), b''한b''
# b''줄b''b''에b'', b''넣b''b''을b'', b''수b''b''도b'', b''있b''b''습b''b''나|b''b''다b''. b''다b''b''음
b'', b''예b''b''제b'', b''는b'', b''작b'', b''은b'', /boot b''파b''b''E|b''b''션b'', b''을b'', b''만b'', b''들
b'', b''고b'',
# b''적b''b''당b''b''한b'', b''스b'', b''압b'', b''파b''b''E|b''b''션b'', b''을b'', b''만b'', b''들b'', b''고
b'', b''나|b''b''마b'', b''지b'', b''공b'', b''간b'', b''을b'', b''루b'', b''트b'', b''파b'', b''E|b''b''션
b'', b''에b'', b''사b'', b''용b'', b''합b'', b''나|b'', b''다b'':
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
#      boot-root :: \
#          40 50 100 ext3 \
#          $primary{ } $bootable{ } \

```

```

#           method{ format } format{ }
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }      \
#           mountpoint{ /boot }                      \
#
#           .
#           500 10000 1000000000 ext3                  \
#               method{ format } format{ }
#               use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }      \
#               mountpoint{ / }
#
#           .
#           64 512 300% linux-swap                   \
#               method{ swap } format{ }
#
#           .

# b' 전b' 'b' '체|b' ' b' '레|b' 'b' '시|b' 'b' '파|b' ' b' '형b' 'b' '식b' 'b' '은b' ' ' debian-installer ' b' '패
#   b' 'b' '카|b' 'b' '자|b' 'b' '나|b' ' D-I b' '소b' 'b' '스b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '의b'
# partman-auto-recipe.txt b' '파b' 'b' '일b' 'b' '에b' ' b' '쓰b' 'b' '여b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다
#   b' '. b' '0|b' ' b' '파b' 'b' '일b' 'b' '에b' 'b' '는b' ' b' '파b' 'b' '일b' ' b' '시b' 'b' '스b' 'b' '템b'
# b' '레b' 'b' '0|b' 'b' '블b' , b' '볼b' 'b' '룹b' ' b' '그b' 'b' '룹b' ' b' '0|b' 'b' '룹b' , b' '볼b' 'b' '룹b' ' b' '그
#   b' 'b' 'b' '룹b' 'b' '에b' ' b' '볼b' 'b' '리b' ' b' '장b' 'b' '자|b' ' b' '포b' 'b' '함b' 'b' '하|b' 'b' '기|b' ' b' '따b' 'b' '위
# b' '설b' 'b' '정b' 'b' '하|b' 'b' '는b' ' b' '방b' 'b' '법b' 'b' '도b' ' b' '쓰b' 'b' '여b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니
#   b' 'b' '다b' '.

## EFIb '를b' ' b' '위b' 'b' '한b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '만b' 'b' '들b' 'b' '기|b'
# b' '시|b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '에b' ' EFI b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '0|b' ' b' '필b' 'b' '요b' 'b' '하|b' 'b' '면
#   b' 'b' '다|b' 'b' '음b' ' b' '과b' ' b' '같b' 'b' '은b' ' b' '사b' 'b' '항b' 'b' '을b' ' b' '위b' ' b' '레b' 'b' '시
# b' '레b' 'b' '시|b' 'b' '파b' ' b' '첫b' 'b' '변b' 'b' '째b' ' b' '항b' 'b' '목b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '추b' 'b' '가
#   b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' ':
#           538 538 1075 free                         \
#               $iflabel{ gpt }                         \
#               $reusemethod{ }                         \
#               method{ efi }                          \
#               format{ }                            \
#
#           .

# b' '위b' 'b' '는b' ' amd64 b' '0|b' 'b' '카|b' 'b' '텍b' 'b' '쳐b' 'b' '를b' ' b' '위b' 'b' '한b' ' b' '내b' 'b' '용
#   b' 'b' '음b' 'b' 'L|b' 'b' '다b' '. b' '다b' 'b' '른b' ' b' '0|b' 'b' '카|b' 'b' '텍b' 'b' '쳐b' 'b' '에b' 'b' '서b' ' b' '자
#   b' 'b' '세b' 'b' '향b'
# b' '사b' 'b' '항b' 'b' '은b' ' b' '다|b' 'b' '를b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다
#   b' '. D-I b' '소b' 'b' '스b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '의b' ' partman-auto '
# b' '파b' 'b' '카|b' 'b' '자|b' 'b' '에b' ' b' '따b' 'b' '라b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '는b' ' b' '예b' 'b' '제
#   b' 'b' '가|b' ' b' '있b' 'b' '을b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

# b' '다b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같b' 'b' '0|b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '하|b' 'b' '면b' ' partmanb '에b' 'b' '서
#   b' 'b' '화b' 'b' '인b' ' b' '질b' 'b' '문b' 'b' '을b' ' b' '하|b' 'b' '지|b' ' b' '않b' 'b' '고b' ' b' '자b' 'b' '동
#   b' 'b' '으b' 'b' '로b'
# b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '을b' ' b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '. b' '위b' 'b' '의b' ' b' '방b' 'b' '법b' ' b' '중
#   b' 'b' '에b' ' b' '한b' ' b' '가|b' 'b' '지|b' 'b' '로b' ' b' '파b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '방b' 'b' '법b' 'b' '을
#   b' 'b' '지|b' 'b' '정b' 'b' '해b' 'b' '0|b'
# b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

```

```
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

# UEFI b'부b'b'팅b' b'강b'b'제b' ('BIOS b'호b'b'환b'b'성b''b'o|b' b'없b'b'음
b'). b'기b'b'분b'b'값b': false.
#d-i partman-efi/non_efi_system boolean true
# GPT b'파b'b'E|b'b'션b' b'테b'b'o|b'b'블b'b'을b' b'사b'b'용b' - EFIb'에b'b'필
b'b'수b'
#d-i partman-partitioning/choose_label select gpt
#d-i partman-partitioning/default_label string gpt

# b'디b'b'스b'b'크b' b'암b'b'호b'b'화b'b'를b' b'사b'b'용b'b'할b' b'때b', b'그
b' b'전b'b'에b', b'파b'b'E|b'b'션b' b'내b'b'용b' b'청b'b'소b'b'를b' b'건
b' b'나|b', b'蘼b'b'나|b'b'다b'.
#d-i partman-auto-crypto/erase_disks boolean false
```

B.4.8.2 RAID를 사용해 파티션하기

소프트웨어 RAID 파티션을 설정하거나 preseed를 사용하여 수 있습니다. 지원은 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 비상용 어레이 및 예비 장치를 지정합니다.

주의



이런 방식의 자동 파티션은 잘못되기 쉽습니다. 또 이 기능은 `debian-installer` 개발자
가 별로 테스트하지 않는 기능입니다. 여러가지 방식을 올바르게(규칙에 맞으면서 충돌
하지 않게) 설정하는 책임은 사용자에게 있습니다. 문제가 발생하면 `/var/log/syslog`
파일을 확인하십시오.

```
# method b'값b'b'은b' "raid"b'로b' b'설b'b'정b'b'합b'b'나|b'b'다b'.
#d-i partman-auto/method string raid
# b'파b'b'E|b'b'션b'b'할b' b'디b'b'스b'b'크b'b'를b' b'지b'b'정b'b'합b'b'나|b'b'다
b', b'디b'b'스b'b'크b'b'는b' b'모b'b'두b' b'같b'b'은b' b'레b'b'o|b'아
b', b'웃b'b'이b'b'어b'b'야b', #b'하b'b'므로b', b'크b'b'기b'b'가b' b'같b'b'을b' b'경b'b'우b'b'에b'b'만
b' b'다b'b'음b' b'설b'b'정b'b'o|b' b'동b'b'작b'b'합b'b'나|b'b'다b'.
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# b'그b'b'리b'b'고b' b'사b'b'용b'b'할b' b'물b'b'리b' b'파b'b'E|b'b'션b'b'을
b' b'지b'b'정b'b'합b'b'나|b'b'다b'.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
#      multiraid :: \
#          1000 5000 4000 raid \
#              $primary{ } method{ raid } \
#              . \
#              64 512 300% raid \
#                  method{ raid } \
#                  . \
#              500 10000 1000000000 raid \
#                  method{ raid } \
#                  .
```

```

# b' '마|b' 'b' '지|b' 'b' '막b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '이|b' 'b' '전b' 'b' '에|b' ' b' '지|b' 'b' '정b' 'b' '한b' ' b' '파
b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '을b' ' b' '어b' 'b' '뚱b' 'b' '게|b' ' RAIDb' '에|b' 'b' '서b' ' b' '사|b' 'b' '용b' 'b' '할
b' 'b' '지|b'
# b' '지|b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' . b' '논b' 'b' '리b' ' b' '파|b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '에|b' ' b' '을
b' 'b' '바|b' 'b' '른b' ' b' '파|b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' ' b' '번b' 'b' '호b' 'b' '를b' ' b' '사|b' 'b' '용b' 'b' '하|b' 'b' '도
b' 'b' '록b' ' b' '하|b' 'b' '십b' 'b' '시|b' 'b' '오|b'
# RAID b' '레b' 'b' '밸b' ' 0, 1, 5, 6, 10b' '을b' ' b' '지|b' 'b' '원b' 'b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' . b' '장
b' 'b' '치|b' 'b' '는b' ' "#b' '문b' 'b' '자|b' 'b' '로b' ' b' '구b' 'b' '분b' 'b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' .
# b' '파|b' 'b' '라b' 'b' '미|b' 'b' '터b' 'b' '는b' ' b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' :
# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
#           <devices> <spareddevices>

#d-i partman-auto-raid/recipe string \
#    1 2 0 ext3 /
#        /dev/sda1#/dev/sdb1 \
#        .
#        1 2 0 swap -
#        /dev/sda5#/dev/sdb5 \
#        .
#        0 2 0 ext3 /home \
#        /dev/sda6#/dev/sdb6 \
#        .

# b' '더b' ' b' '자|b' 'b' '세|b' 'b' '한b' ' b' '정b' 'b' '보b' 'b' '는b' ' 'debian-installer' b' '파|b' 'b' '키
b' 'b' '지|b' 'b' '나|b' ' D-I b' '소b' 'b' '스b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '의b' '
# partman-auto-raid-recipe.txt b' '파|b' 'b' '일b' 'b' '에|b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

# b' '다|b' 'b' '음b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '을b' ' b' '하|b' 'b' '면b' ' partmanb' '에|b' 'b' '서b' ' b' '획b' 'b' '인
b' 'b' '질b' 'b' '문b' ' b' '없b' 'b' '이|b' ' b' '파|b' 'b' 'E|b' 'b' '션b' 'b' '을b' ' b' '자|b' 'b' '동b' 'b' '으b' 'b' '로
b' 'b' '친b' 'b' '행b' 'b' '합b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

```

B.4.8.3 파티션 마운트 방법 조정하기

파일 시스템은 장치 이름이 바뀌더라도 UUID(universally unique identifier)를 키로 해서 마운트합니다. UUID는 길어서 알아보기 어려우므로, 전통적인 장치 이름에 따라 마운트할 수도 있고, 레이블을 이용해 마운트할 수도 있습니다. 레이블에 따라 마운트할 경우, 레이블이 없는 파일 시스템은 UUID를 사용해 마운트합니다.

LVM 논리 볼륨처럼 고정된 이름의 장치는 UUID가 아니라 계속 전통적인 이름을 사용합니다.

주의

 전통적인 장치 이름은 부팅할 때 장치를 발견한 순서에 따라 달라질 수 있습니다. 그래서 잘못된 파일 시스템을 마운트하는 실수를 저지를 수 있습니다. 마찬가지로 레이블도 새로운 디스크나 USB 드라이브 따위를 연결했을 때 레이블이 충돌할 수 있고 그 경우 시스템이 어떻게 동작할지 확신할 수 없습니다.

```
# b' '기|b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '은b' ' UUIDb '로b' ' b' '마b' 'b' '운b' 'b' '트b' 'b' '하b' 'b' '는b' ' b' '것b' 'b' '이
      b' 'b' '자|b' 'b' '만b' ' b' '전b' 'b' '통b' 'b' '적b' 'b' '인b' ' b' '장b' 'b' '차|b' ' b' '0|b' 'b' '름b' 'b' '을
      b' 'b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '려b' 'b' '면b' '
# "traditional"b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '고b' ', b' '파b' 'b' '일b' ' b' '시
      b' 'b' '스b' 'b' '템b' ' b' '레b' 'b' '0|b' 'b' '블b' 'b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '려b' 'b' '면b' '
# "label"b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '힙b' 'b' '니b' 'b' '다b' '. b' '시b' 'b' '도b' 'b' '기b' ' b' '실b' 'b' '패
      b' 'b' '하b' 'b' '면b' ' UUIDb '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i partman/mount_style select uuid
```

B.4.9 기본 시스템 설치

이 상태에서는 미리 설정할 수 있는 부분이 별로 많지 않습니다. 유일하게 신경 쓸 부분은 커널 설치에 관한 질문입니다.

```
# APTb ''에b' 'b' '서b' ' b' '권b' 'b' '장b' ' b' '패b' 'b' '키|b' 'b' '지b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '차|b' 'b' '하b' 'b' '자
      b' 'b' '않b' 'b' '도b' 'b' '록b' ' b' '설b' 'b' '점b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' '. b' '0|b' ' b' '옵b' 'b' '션
      b' 'b' '을b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '면b' '
# b' '불b' 'b' '완b' 'b' '전b' 'b' '한b' ' b' '시b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '0|b' ' b' '될b' ' b' '수b' 'b' '도b' ' b' '있
      b' 'b' '으b' 'b' '므로b' ', b' '아b' 'b' '주b' ' b' '경b' 'b' '험b' ' b' '많b' 'b' '은b' ' b' '사b' 'b' '용
      b' 'b' '자b' 'b' '만b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '해b' 'b' '야b' ,
# b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# b' '설b' 'b' '차|b' 'b' '할b' ' b' '커b' 'b' '널b' ' b' '0|b' 'b' '미b' 'b' '지b' ' b' '패b' 'b' '키|b' 'b' '지b' '( b' '또
      b' 'b' '는b' ' b' '메b' 'b' '타b' ' b' '패b' 'b' '키|b' 'b' '지b' ), b' '커b' 'b' '널b' 'b' '을b' ' b' '설b' 'b' '차
      b' 'b' '하b' 'b' '자b' ' b' '않b' 'b' '으b' 'b' '면b' ' "none"b' '을b' '
# b' '사b' 'b' '용b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .
#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-686
```

B.4.10 APT 설정

/etc/apt/sources.list의 설정과 기본 설정 옵션은 설치 방법과 그 이전의 질문에 어떻게 답했느냐에 따라 완전히 자동화합니다. 추가적으로 다른 저장소를 지정할 수 있습니다.

```
# b' '설b' 'b' '차|b' ' b' '미b' 'b' '디b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '추b' 'b' '가b' 'b' '로b' ' b' '읽b' 'b' '어b' 'b' '들
      b' 'b' '0|b' 'b' '려b' 'b' '면b' ' b' '선b' 'b' '택b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' .
# (b' '기|b' 'b' '본b' 'b' '값b' ': false)
d-i apt-setup/cdrom/set-first boolean false
# b' '독b' 'b' '점b' ' b' '펌b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '차|b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습
      b' 'b' '니b' 'b' '다b' '
#d-i apt-setup/non-free-firmware boolean true
# b' '독b' 'b' '점b' '(non-free) b' '및b' ' contrib b' '소b' 'b' '프b' 'b' '트b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '설
      b' 'b' '차|b' 'b' '할b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' '.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
```

```
#d-i apt-setup/contrib boolean true
# b'설b' 'b' '치b' 'b' '한b' ' b' '시b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '의b' ' sources.listb' '에b' 'b' '서
b' 'DVD/BD b' '설b' 'b' '치b' ' b' '이b' 'b' '미b' 'b' '지b' 'b' '를b' ' b' '활b' 'b' '성b' 'b' '화b' 'b' '한b' ' b' '항
b' 'b' '목b' 'b' '으b' 'b' '로b'
# b'남b' 'b' '겨b' 'b' '두b' 'b' '고b' ' b' '싶b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '다b' 'b' '면b' ', b' '다b' 'b' '을b' ' b' '줄
b' 'b' '의b' ' b' '주b' 'b' '석b' 'b' '을b' ' b' '지b' 'b' '우b' 'b' '십b' 'b' '시b' 'b' '오b'. (netinst b' '또
b' 'b' '는b' ' CD b' '이b' 'b' '미b' 'b' '지b' 'b' '에b'
# b'대b' 'b' '한b' ' b' '항b' 'b' '목b' 'b' '은b' ' b' '이b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '과b' ' b' '무b' 'b' '관b' 'b' '하
b' 'b' '게b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
#d-i apt-setup/disable-cdrom-entries boolean true\n
# b'네b' 'b' '트b' 'b' '워b' 'b' '크b' ' b' '미b' 'b' '러b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않
b' 'b' '으b' 'b' '려b' 'b' '면b' ' b' '다b' 'b' '음b' 'b' '의b' ' b' '주b' 'b' '석b' 'b' '을b' ' b' '지b' 'b' '우b' 'b' '십
b' 'b' '시b' 'b' '오b'.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# b'어b' 'b' '면b' ' b' '업b' 'b' '데b' 'b' '이b' 'b' '트b' ' b' '서b' 'b' '비b' 'b' '스b' 'b' '를b' ' b' '사b' 'b' '용
b' 'b' '활b' ' b' '지b' ' b' '선b' 'b' '택b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b'. b' '사b' 'b' '용b' 'b' '활b' ' b' '미
b' 'b' '려b' 'b' '를b' ' b' '지b' 'b' '정b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
# b'아b' 'b' '래b' 'b' '의b' ' b' '값b' 'b' '은b' ' b' '보b' 'b' '통b' ' b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '는b' ' b' '기
b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '입b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security, updates
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.org

# b'추b' 'b' '기b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' ', local[0-9] b' '사b' 'b' '용b' 'b' '기b' 'b' '능b'
#d-i apt-setup/local0/repository string \
#     http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# deb-src b' '줄b' 'b' '을b' ' b' '만b' 'b' '듭b' 'b' '니b' 'b' '다b'
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# b' '가b' 'b' '까b' 'b' '운b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '의b' ' b' '공b' 'b' '기b' 'b' '키b' ' URL. b' '키b' 'b' '를
b' 'b' '제b' 'b' '공b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '으b' 'b' '면b' ' APTb' '기b' ' b' '인b' 'b' '증b' 'b' '되
b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '은b'
# b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '에b' ' b' '대b' 'b' '해b' 'b' '서b' ' b' '오b' 'b' '류b' ' b' '메b' 'b' '세b' 'b' '지
b' 'b' '를b' ' b' '출b' 'b' '려b' 'b' '하b' 'b' '고b' ' b' '관b' 'b' '련b' ' sources.list b' '줄b' 'b' '을b' ' b' '주
b' 'b' '석b',
# b' '처b' 'b' '리b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
#d-i apt-setup/local0/key string http://local.server/key
# b' '또b' 'b' '는b' ' base64 b' '인b' 'b' '코b' 'b' '딩b' 'b' '한b' ' ('base64 -w0 ' b' '명b' 'b' '령b' ' b' '사
b' 'b' '용b') b' '키b' ' b' '파b' 'b' '일b' 'b' '의b' ' b' '내b' 'b' '용b' 'b' '이b' ' ASCII b' '아b' 'b' '며b' ' b' '포b' 'b' '맷
b' 'b' '인b' 'b' '자b' ' b' '확b' 'b' '인b' 'b' '될b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
# ASCII b' '아b' 'b' '며b' ' b' '포b' 'b' '맷b' 'b' '인b' ' b' '경b' 'b' '우b' ' .asc' b' '확b' 'b' '장b' 'b' '자
b' 'b' '로b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '되b' 'b' '고b' ', b' '아b' 'b' '니b' 'b' '면b' ' .gpg' b' '확b' 'b' '장b' 'b' '자
b' 'b' '기b' ' b' '될b' 'b' '니b' 'b' '다b'.
# "keybox database" b' '포b' 'b' '맷b' 'b' '은b' ' b' '현b' 'b' '재b' ' b' '지b' 'b' '원b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않
b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b'. (apt-setup b' '소b' 'b' '스b' 'b' '에b' 'b' '서
b' ' generators/60_local b' '참b' 'b' '고b')

# b' '기b' 'b' '본b' 'b' '값b' 'b' '으b' 'b' '로b' ' b' '저b' 'b' '장b' 'b' '소b' 'b' '는b' ' b' '알b' 'b' '려b' 'b' '진
b' 'b' 'GPG b' '키b' 'b' '로b' ' b' '인b' 'b' '증b' 'b' '활b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '어b' 'b' '야b' ' b' '힙b' 'b' '니
b' 'b' '다b'. b' '아b' 'b' '래b' 'b' '와b' ' b' '같b' 'b' '이b'
# b' '설b' 'b' '정b' 'b' '하b' 'b' '면b' ' b' '인b' 'b' '증b' 'b' '을b' ' b' '검b' 'b' '사b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않
b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' ' b' '결b' 'b' '고b' ' b' '인b' 'b' '전b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '으
b' 'b' '그b' 'b' '로b' ', b' '추b' 'b' '천b' 'b' '하b' ' b' '지b' 'b' '않b' 'b' '는b'
```

```
# b' '방b' 'b' '법b' 'b' '입b' 'b' 'ㄴb' 'b' '다b' '.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

# i386b '에b' ' b' '대b' 'b' '한b' ' multiarch b' '설b' 'b' '정b' 'b' '을b' ' b' '추b' 'b' '가b' 'b' '하b' 'b' '려
b' 'b' '면b' ' b' '다b' 'b' '음b' 'b' '의b' ' b' '주b' 'b' '석b' 'b' '을b' ' b' '자b' 'b' '우b' 'b' '십b' 'b' '시b' 'b' '오
#d-i apt-setup/multiarch string i386
```

B.4.11 패키지 선택

태스크는 원하는 대로 설치할 수 있습니다. 현재 이 문서를 쓰는 시점에 사용할 수 있는 태스크는 다음과 같습니다:

- **standard** (표준 도구)
- **desktop** (그래픽 데스크톱)
- **gnome-desktop** (그놈 데스크톱)
- **xfce-desktop** (XFCE 데스크톱)
- **kde-desktop** (KDE 플라즈마 데스크톱)
- **cinnamon-desktop** (시나몬 데스크톱)
- **mate-desktop** (MATE 데스크톱)
- **lxde-desktop** (LXDE 데스크톱)
- **web-server** (웹 서버)
- **ssh-server** (SSH 서버)

태스크를 설치하지 않을 수도 있고, 다른 방법으로 패키지를 설치할 수 있습니다. **표준 시스템** 태스크는 항상 포함하시길 권장합니다.

`tasksel` 대화창을 아예 표시하지 않으려면, `pkgsel/run_tasksel` 값을 미리 설정하십시오. (이 경우 `tasksel`에서 아무 패키지도 설치하지 않습니다.)

태스크로 설치한 패키지 외에 패키지를 더 설치하려면, `pkgsel/include` 파라미터를 사용하면 됩니다. 이 파라미터의 값은 쉼표나 공백으로 구분할 수 있으므로, 커널 명령행에서도 쉽게 사용할 수 있습니다.

```
#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server, kde-desktop

# tasksel b' '대b' 'b' '화b' 'b' '창b' 'b' '이b' ' b' '아b' 'b' '예b' ' b' '표b' 'b' '시b' 'b' '도b' 'b' '자b' ' b' '않
b' 'b' '게b' ' b' '하b' 'b' '고b' ' b' '싶b' 'b' '으b' 'b' '면b' ' (b' '그b' 'b' '리b' 'b' '고b' ' b' '아b' 'b' '무
b' 'b' '째b' 'b' 'ㅋb' 'b' '자b' 'b' '도b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '자b' '
# b' '않b' 'b' '고b' ' b' '싶b' 'b' '으b' 'b' '면b' ') :
#d-i pkgsel/run_tasksel boolean false

# b' '추b' 'b' '가b' 'b' '로b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '할b' ' b' '째b' 'b' 'ㅋb' 'b' '자b' '
#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
```

```

# debootstrap b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '에b' ' b' '패b' 'b' '키|b' 'b' '지b' 'b' '를b' ' b' '업b' 'b' '그b' 'b' '레b' 'b' '이
    b' 'b' '드b' 'b' '할b' 'b' '지b' ' b' '여b' 'b' '부b' '
# b' '사|b' 'b' '용b' ' b' '기|b' 'b' '능b' 'b' '한b' ' b' '값b' 'b' '은
    b' ': none, safe-upgrade, full-upgrade
#d-i pkgsel/upgrade select none

# b' '원b' 'b' '한b' 'b' '다|b' 'b' '면b' ' b' '어b' 'b' '면b' ' b' '소b' 'b' '프b' 'b' '트b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를
    b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '했b' 'b' '는b' 'b' '지b' ' b' '설b' 'b' '치b' ' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램b' 'b' '에
    b' 'b' '서b' ' b' '보b' 'b' '고b' 'b' '서b' 'b' '를b' ' b' '보b' 'b' '널b' ' b' '수b' '
# b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '. b' '보b' 'b' '고b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '는b' ' b' '게b' ' b' '기
    b' 'b' '분b' 'b' '값b' 'b' '이|b' 'b' '지b' 'b' '만b' ', b' '보b' 'b' '고b' 'b' '서b' 'b' '를b' ' b' '보b' 'b' '내b' 'b' '면
    b' 'b' '데b' 'b' '비|b' 'b' '안b' ' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '젝b' 'b' '트b' 'b' '에b' 'b' '서b' '
# b' '어b' 'b' '면b' ' b' '소b' 'b' '프b' 'b' '트b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '더b' ' b' '많b' 'b' '이|b' ' b' '사
    b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '는b' 'b' '지b' ' b' '판b' 'b' '단b' 'b' '하b' 'b' '고b' ', b' '첫b' 'b' '번b' 'b' '째
    b' ' DVDb '에b' ' b' '포b' 'b' '함b' 'b' '해b' 'b' '야b' ' b' '할b' 'b' '지b' '
# b' '여b' 'b' '부b' 'b' '를b' ' b' '결b' 'b' '정b' 'b' '하b' 'b' '는b' 'b' '데b' ' b' '도b' 'b' '음b' 'b' '이|b' ' b' '될
    b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

```

B.4.12 설치 마치기

```

# b' '시|b' 'b' '리b' 'b' '얼b' ' b' '콘b' 'b' '솔b' 'b' '에b' 'b' '서b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '면b' ', b' '일
    b' 'b' '반b' ' b' '기b' 'b' '상b' ' b' '콘b' 'b' '솔b' 'b' '은b' '(VT1-VT6) /etc/inittab '에b' 'b' '서b' '
# b' '막b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '. b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '의b' ' b' '주b' 'b' '식b' 'b' '을b' ' b' '자b' 'b' '우
    b' 'b' '면b' ' b' '기b' 'b' '상b' ' b' '콘b' 'b' '솔b' 'b' '을b' ' b' '막b' 'b' '자b' ' b' '않b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다
    b' .

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# b' '설b' 'b' '치b' 'b' '기b' ' b' '끌b' 'b' '다|b' 'b' '는b' ' b' '마|b' 'b' '지b' 'b' '막b' ' b' '메b' 'b' '시
    b' 'b' '지b' 'b' '를b' ' b' '표b' 'b' '시|b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

d-i finish-install/reboot_in_progress note

# b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같b' 'b' '이|b' ' b' '하b' 'b' '면b' ' b' '다|b' 'b' '시|b' 'b' '작b' 'b' '할
    b' ' b' '때b' ' b' '다|b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '빼b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.
# b' '경b' 'b' '우b' 'b' '에b' ' b' '따b' 'b' '라b' 'b' '서b' 'b' '는b' ' b' '다|b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '를b' ' b' '빼
    b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '는b' ' b' '게b' ' b' '좋b' 'b' '을b' ' b' '수b' ' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같b' 'b' '이|b' ' b' '하b' 'b' '면b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '기b' ' b' '끌b' 'b' '睨
    b' 'b' '을b' ' b' '때b' ', b' '설b' 'b' '치b' 'b' '한b' ' b' '시|b' 'b' '스b' 'b' '템b' 'b' '으b' 'b' '로b' '
# b' '다|b' 'b' '시|b' ' b' '시|b' 'b' '작b' 'b' '하b' 'b' '지b' ' b' '않b' 'b' '고b' ' b' '셋b' 'b' '다|b' 'b' '운b' 'b' '합
    b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# b' '다|b' 'b' '음b' 'b' '과b' ' b' '같b' 'b' '이|b' ' b' '하b' 'b' '면b' ' b' '컴b' 'b' '퓨b' 'b' '터b' 'b' '의b' ' b' '전
    b' 'b' '원b' 'b' '도b' ' b' '꼽b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '.

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

```

B.4.13 기타 패키지 미리 설정

```

# b' '어b' 'b' '면b' ' b' '소b' 'b' '프b' 'b' '트b' 'b' '웨b' 'b' '어b' 'b' '를b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '느b' 'b' '니
    b' 'b' '에b' ' b' '따b' 'b' '라b' ', b' '혹b' 'b' '은b' ' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '는b' ' b' '중b' 'b' '에
    b' 'b' '무b' 'b' '언b' 'b' '기b' ' b' '질b' 'b' '못b' 'b' '되b' 'b' '는b' '
# b' '경b' 'b' '우b' ', b' '다|b' 'b' '른b' ' b' '질b' 'b' '문b' 'b' '을b' ' b' '물b' 'b' '어b' 'b' '볼b' ' b' '수b' 'b' '도
    b' 'b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니|b' 'b' '다|b' '. b' '룰b' 'b' '론b' ' b' '이|b' ' b' '질b' 'b' '문b' 'b' '도b' ' b' '미
    b' 'b' '리b' ' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '할b' ' b' '수b'

```

```
# b' '있b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' '. b' '설b' 'b' '치b' 'b' '하b' 'b' '는b' b' '동b' 'b' '안b' b' '물b' 'b' '어
b' 'b' '불b' b' '수b' b' '있b' 'b' '는b' b' '모b' 'b' '든b' b' '질b' 'b' '문b' 'b' '의b' b' '목b' 'b' '록
b' 'b' '를b' , b' '발b' 'b' '고b' , b' '짚b' 'b' '다b' 'b' '면b' ,
# b' '설b' 'b' '치b' 'b' '를b' b' '한b' b' '다b' 'b' '음b' 'b' '에b' b' '다b' 'b' '음b' b' '명b' 'b' '령b' 'b' '어
b' 'b' '를b' b' '실b' 'b' '행b' 'b' '하b' 'b' '십b' 'b' '시b' 'b' '오b' :
# debconf-get-selections --installer > file
# debconf-get-selections >> file
```

B.5 고급 옵션

B.5.1 설치할 때 임의의 명령어 실행하기

미리 설정 도구의 매우 강력하고도 유연한 옵션은, 설치 특정 시점에 명령어와 스크립트를 실행하는 기능입니다.

대상 시스템의 파일 시스템을 마운트했으면, /target 아래에 그 파일 시스템이 있습니다. 설치 CD/DVD를 사용하고 마운트하면, 그 내용은 /cdrom 아래에 있습니다.

```
# d-i b' '미b' 'b' '리b' b' '설b' 'b' '정b' 'b' '은b' b' '원b' 'b' '래b' 'b' '부b' 'b' '터b' b' '보b' 'b' '안b' 'b' '에
b' 'b' '안b' 'b' '전b' 'b' '하b' 'b' '지b' b' '않b' 'b' '습b' 'b' '니b' 'b' '다b' . b' '설b' 'b' '치b' 'b' '프
b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램b' b' '중b' 'b' '의b' ,
# b' '어b' 'b' '느b' b' '부b' 'b' '분b' 'b' '도b' b' '버b' 'b' '페b' b' '오b' 'b' '벼b' 'b' '플b' 'b' '로b' 'b' '우
b' 'b' '나b' 'b' '그b' 'b' '밖b' 'b' '의b' b' '방b' 'b' '법b' 'b' '으b' 'b' '로b' b' '미b' 'b' '리b' 'b' '설
b' 'b' '정b' b' '파b' 'b' '일b' 'b' '의b' b' '값b' 'b' '을b' ,
# b' '조b' 'b' '작b' 'b' '하b' 'b' '는b' b' '공b' 'b' '격b' 'b' '을b' b' '검b' 'b' '사b' 'b' '하b' 'b' '지b' b' '않
b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' 'b' '밀b' 'b' '을b' b' '마b' 'b' '함b' , b' '곳b' 'b' '에b' b' '있b' 'b' '는
b' 'b' '미b' 'b' '리b' b' '설b' 'b' '정b' b' '파b' 'b' '일b' 'b' '만b' ,
# b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '십b' 'b' '시b' 'b' '오b' ! b' '설b' 'b' '치b' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램
b' 'b' '안b' 'b' '에b' 'b' '서b' b' '어b' 'b' '띤b' b' '쉘b' , b' '명b' 'b' '령b' 'b' '어b' 'b' '라b' 'b' '도
b' 'b' '실b' 'b' '행b' 'b' '할b' , b' '수b' b' '있b' 'b' '는b' ,
# b' '방b' 'b' '법b' 'b' '이b' b' '만b' 'b' '들b' 'b' '어b' 'b' '져b' b' '있b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' . b' '위
b' 'b' '함b' 'b' '하b' 'b' '지b' 'b' '만b' b' '0|b' b' '방b' 'b' '법b' 'b' '은b' b' '매b' 'b' '우b' b' '유b' 'b' '용
b' 'b' '하b' 'b' '드b' 'b' '로b' ,
# b' '다b' 'b' '음b' 'b' '과b' b' '같b' 'b' '0|b' b' '설b' 'b' '치b' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램b' b' '내
b' 'b' '에b' 'b' '서b' b' '쉘b' b' '명b' 'b' '령b' 'b' '어b' 'b' '를b' b' '실b' 'b' '행b' 'b' '할b' b' '수
b' 'b' '있b' 'b' '습b' 'b' '나b' 'b' '다b' .

# b' '다b' 'b' '음b' b' '첫b' b' '번b' 'b' '째b' b' '명b' 'b' '령b' 'b' '어b' 'b' '는b' b' '미b' 'b' '리b' b' '설
b' 'b' '점b' b' '파b' 'b' '읍b' 'b' '을b' , b' '읽b' 'b' '어b' 'b' '들b' 'b' '인b' b' '직b' 'b' '후b' 'b' '에b' b' '가
b' 'b' '등b' 'b' '한b' b' '핥b' 'b' '리b' ,
# b' '설b' 'b' '행b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' .

#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb
# b' '다b' 'b' '음b' b' '명b' 'b' '령b' 'b' '은b' b' '파b' 'b' 'ㅌ|b' 'b' '션b' b' '프b' 'b' '로b' 'b' '그b' 'b' '램
b' 'b' '0|b' b' '시b' 'b' '작b' 'b' '하b' 'b' '기b' , b' '직b' 'b' '전b' 'b' '에b' b' '실b' 'b' '행b' 'b' '합b' 'b' '니
b' 'b' '다b' . b' '여b' 'b' '기b' 'b' '에b' 'b' '는b' ,
# b' '디b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '의b' b' '상b' 'b' '태b' 'b' '에b' b' '따b' 'b' '라b' b' '다b' 'b' '르b' 'b' '게
b' 'b' '동b' 'b' '적b' 'b' '으b' 'b' '로b' , b' '파b' 'b' 'ㅌ|b' 'b' '션b' 'b' '하b' 'b' '는b' b' '미b' 'b' '리b' b' '설
b' 'b' '정b' 'b' '을b' , b' '사b' 'b' '용b' 'b' '하b' 'b' '면b' ,
# b' '편b' 'b' '리b' 'b' '합b' 'b' '니b' 'b' '다b' . (preseed/early_command b' '명b' 'b' '령b' 'b' '0|b' b' '실
b' 'b' '행b' 'b' '하b' 'b' '는b' b' '시b' 'b' '점b' 'b' '에b' 'b' '서b' 'b' '는b' )
# b' '디b' 'b' '스b' 'b' '크b' 'b' '의b' b' '상b' 'b' '태b' 'b' '를b' b' '알b' b' '수b' b' '없b' 'b' '습b' 'b' '니
b' 'b' '다b' .
#d-i partman/early_command \
# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices disk | head -n1)"
# b' '다b' 'b' '음b' b' '명b' 'b' '령b' 'b' '은b' b' '설b' 'b' '치b' 'b' '를b' b' '끌b' 'b' '내b' 'b' '기b' b' '직
b' 'b' '점b' 'b' '에b' b' '실b' 'b' '행b' 'b' '학b' 'b' '나b' 'b' '다b' , b' '그b' 'b' '리b' 'b' '나
b' '/target b' '디b' 'b' '렉b' 'b' '터b' b' '리b' 'b' '는b' , b' '0|b' 'b' '직b'
```

```
# b''사b''b''용b''b''할b'' b''수b'' b''있b''b''는b'' b''시b''b''점b''b''입b''b''ㄴ|b''b''다
b''. /target b''디b''b''렉b''b''터b''b''리b''b''로b'' chrootb ''해b''b''서b'' b''직b''b''접
b'' b''사b''b''용b''b''할b''
# b''수b'' b''있b''b''고b'' b''패b''b''키b''b''지b''b''를b'' b''쉽b''b''게b'' b''설b''b''치b''b''하
b'' b''려b''b''면b'' apt-installb ''과b'' in-targetb ''명b''b''령b''b''을b'' b''사b''b''용b''b''할
b''
# b''수b'' b''있b''b''습b''b''ㄴ|b''b''다b''.
#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh
```

B.5.2 미리 설정을 이용해 기본값 바꾸기

미리 설정으로 질문에 대한 기본값을 바꾸면서, 그래도 그 질문을 받도록 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 해당 서식에 대한 값을 설정한 다음에 seen 플래그를 “false”로 놓으면 됩니다.

```
d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false
```

부팅 파라미터로 preseed/interactive=true라고 설정하면 모든 질문에 대해서 같은 효과를 거둘 수 있습니다. 이 기능은 미리 설정 파일을 테스트하거나 디버깅하는 데도 좋습니다.

주의할 점이, “d-i” 소유자는 설치 프로그램에서 사용하는 변수에만 사용해야 합니다. 대상 시스템에 설치 한 패키지에 관련된 변수에 대해서는 그 패키지의 이름을 사용해야 합니다. B.2.2절 부분의 각주를 보십시오.

부팅 파라미터를 이용해 미리 설정을 하는 경우, “?=” 연산자를 사용해서 해당 질문을 물어보도록 만들 수 있습니다. 예를 들어 어쩌구/저쩌구?=값와 같이(아니면 소유자:어쩌구/저쩌구?=값) 합니다.

디버깅 정보를 자세히 보려면 DEBCONF_DEBUG=5 부팅 파라미터를 사용하십시오. 그러면 debconf에서 각 변수의 현재 설정 및 각 패키지의 설치 스크립트의 진행 상태에 대해 더 자세히 표시합니다.

B.5.3 미리 설정 파일을 분리해서 사용하기

미리 설정 파일에서 또 다른 미리 설정 파일을 포함할 수도 있습니다. 파일에 들어 있는 설정은 앞에서 읽어들인 파일에 들어 있는 설정을 덮어 씁니다. 이 방법을 이용해서, 예를 들어 파일 하나에 일반적인 네트워크 설정을 집어 넣고 세세한 설정을 다른 파일에 집어 넣는 식으로 활용이 가능합니다.

```
# b''여b''b''러b'' b''개b'' b''파b''b''일b''b''을b'' b''공b''b''백b''b''으b''b''로b'' b''구b''b''분
b''b''해b''b''서b'' b''쓸b'' b''수b''b''도b'' b''있b''b''습b''b''ㄴ|b''b''다b''. b''그b''b''러
b''b''면b'' b''모b''b''튼b''
# b''파b''b''일b''b''을b'' b''읽b''b''어b''b''들b''b''입b''b''ㄴ|b''b''다b''. b''물b''b''론b'' b''포
b''b''함b''b''한b'' b''파b''b''일b''b''은b'' b''그b'' b''안b''b''에b'' preseed/includeb ''가b''
# b''들b''b''어b'' b''있b''b''을b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''ㄴ|b''b''다b''. b''주b''b''의b''b''할
b'' b''점b''b''으b''b''로b'', b''파b''b''일b'' b''이b''b''름b''b''이b'' b''상b''b''대b'' b''경
b''b''로b''b''인b'' b''경b''b''우b'' b''그b''
# b''파b''b''일b''b''이b'' b''포b''b''함b''b''되b''b''어b'' b''들b''b''어b''b''가b''b''는b'' b''파
b''b''일b''b''이b'', b''있b''b''는b'', b''갈b''b''은b'' b''디b''b''렉b''b''터b''b''리b''b''에b''b''서
b'' b''찾b''b''게b'', b''있b''b'', b''갈b''b''는b''.
#d-i preseed/include string x.cfg

# b''설b''b''치b'' b''프b''b''로b''b''그b''b''랩b''b''은b'' b''미b''b''리b'' b''설b''b''정b'' b''파
b''b''일b''b''을b'', b''사b''b''용b''b''하b''b''기b'' b''전b''b''에b'' b''그b'' b''파b''b''일b''b''의
b'' b''체b''b'', b''크b''b''섬b''b''을b''
# b''검b''b''사b''b''합b''b''ㄴ|b''b''다b''. b''현b''b''재b''b''는b'', md5sumb ''만b'' b''자b''b''원
b''b''하b''b''고b'', md5sumb ''을b'', b''포b''b''함b''b''하b''b''는b'' b''파b''b''일b''b''과b'' b''갈
b''b''은b''
# b''순b''b''서b''b''로b'' b''쓰b''b''십b''b''시b''b''오b''.
#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d
```

```
# b''좀b'' b''더b'' b''유b''b''연b''b''하b''b''게b'' b''하b''b''려b''b''면b'', b''다b''b''음b''b''과
b'' b''같b''b''이b'', b''하b''b''면b'' b''미b''b''리b'' b''설b''b''정b'' b''파b''b''일b''b''의
b'' b''이b''b''름b''b''을b''
# b''출b''b''력b''b''하b''b''는b'' b''쉘b'' b''명b''b''령b''b''어b''b''를b'' b''출b''b''력b''b''하
b''b''고b'', b''그b'' b''파b''b''일b''b''을b'' b''포b''b''함b''b''합b''b''니b''b''다b''.
#d-i preseed/include_command \
#       string if [ "hostname" = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# b''이b'' b''중b''b''에b''b''거b'' b''가b''b''장b'' b''유b''b''연b''b''한b'' b''것b''b''으b''b''로
b'', b''프b''b''로b''b''그b''b''랩b''b''을b'', b''다b''b''운b''b''로b''b''드b''b''하b''b''고b'' b''이
b''b''를b'' b''실b''b''행b''b''할b'', b''수b''
# b''있b''b''습b''b''니b''b''다b''. b''이b'' b''프b''b''로b''b''그b''b''랩b''b''은b'' debconf b''데
b''b''이b''b''터b''b''비b''b''이b''b''스b''b''를b'', b''조b''b''작b''b''하b''b''려b''b''면b''
# debconf-setb ''과b'' b''같b''b''은b'' b''명b''b''령b''b''을b'' b''사b''b''용b''b''할b'' b''수
b'', b''있b''b''습b''b''니b''b''다b''. b''여b''b''러b'' b''개b''b''의b'' b''스b''b''크b''b''립
b''b''트b''b''를b''
# b''공b''b''백b''b''으b''b''로b'' b''구b''b''분b''b''해b''b''서b'' b''쓸b'' b''수b''b''도b'' b''있
b'', b''회b''b''니b''b''다b'', b''파b''b''월b'', b''이b''b''름b''b''이b'' b''상b''b''대b''b''경b''b''로
b'', b''되b''b''이b'', b''있b'', b'', b''면b''
# b''프b''b''로b''b''그b''b''랩b''b''을b'' b''실b''b''행b''b''하b''b''는b'' b''미b''b''리b'' b''설
b''b''정b'' b''파b''b''월b''b''이b'', b''있b''b''는b'', b''다b''b''렉b''b''터b''b''리b''b''에b''b''서
b''b''파b''b''월b''b''을b'', b''찾b''b''술b''b''니b''b''다b''.
#d-i preseed/run string foo.sh
```

initrd 혹은 파일을 이용한 미리 설정 단계에서, 파일 안에 다시 preseed/url을 설정해서 네트워크 미리 설정을 겹쳐 넣을 수도 있습니다. 이렇게 하면 네트워크가 연결되었을 때 미리 설정을 읽어들이게 됩니다. 이와 같이 하는 경우에는 주의해야 합니다. 미리 설정을 실행하는 두 개의 별도의 단계가 있기 때문입니다. 예를 들어서 preseed/early 명령을 한 번 더 실행할 수 있고, 두 번째가 네트워크가 연결된 다음에 실행될 수 있습니다.

부록 C

데비안에서 파티션 나누기

C.1 데비안 파티션 및 크기 정하기

최소한의 구성으로 GNU/Linux는 자신을 위해 하나 이상의 파티션을 필요로합니다. 전체 운영 체제, 응용 프로그램, 개인 파일은 하나의 파티션에 저장됩니다. 많은 사람이 이와 swap 파티션도 필요하다고 생각하는 것 같습니다만, 이것은 엄밀하게 올바르지는 않습니다. “Swap”은 운영 체제가 가진 메모리의 임시 공간으로, 이것을 이용하면 시스템은 디스크 장치를 “가상 메모리”로 사용할 수 있게됩니다. swap을 별도의 파티션에 두면, Linux에서 이용이 훨씬 더 효율적입니다. Linux 일반적인 파일을 swap으로 사용할 수 있지만 이것은 권장하지 않습니다.

하지만 대부분의 사람이 최소한 필요한 것보다 많은 파티션을 GNU/Linux에 할당합니다. 파일 시스템을 몇 개의 작은 파티션에 나누는 이유는 2 가지가 있습니다. 첫 번째는 안전성입니다. 만약 우연히 무언가가 파일 시스템을 파괴해도 일반적으로 그 영향을 받는 것은 하나의 파티션만입니다. 따라서 시스템의 일부분만(잘 보관해두고 있던 백업에서) 복구하면됩니다. 이런 이유에서 “루트 파티션”은 따로 하는 것을 고려하십시오. 여기에는 시스템의 가장 기본적인 구성 부분이 들어 있고, 만약 다른 파티션에 손상이 생기더라도, Linux를 시작하여 시스템을 바로잡을 수 있습니다. 시스템을 처음부터 다시 설치해야하는 듯한 문제를 막을 수 있습니다.

두번째 이유는 보통 업무용 컴퓨터에서 더 중요하지만, 컴퓨터를 어떻게 사용하느냐에 따라 다릅니다. 예를 들어 대량을 스팸 메일을 받는 메일 서버에서는 금방 파티션 하나가 꽉 찹니다. 그 메일 서버에서 /var/mail을 별도의 파티션에 만들었다면, 스팸메일을 받더라도 시스템의 다른 부분은 계속 동작합니다.

파티션 여러 개의 사용할 경우 유일한 단점은, 파티션에 필요한 크기를 미리 알기 힘들다는 점입니다. 파티션을 너무 작게 만들면 시스템을 새로 설치하거나 그 파티션에 있는 파일을 자주 다른 파티션으로 옮겨야 합니다. 반면 파티션을 너무 크게 만들면 다른 곳에서 쓸 수 있는 용량을 낭비하는 셈이 됩니다. 디스크 가격이 저렴해 졌지만 낭비할 필요는 없습니다.

C.2 디렉터리 구조

디렉터리와 파일 이름에 대해 데비안 GNU/리눅스는 [Filesystem Hierarchy Standard](#)에 따릅니다. 이 표준을 준수함으로써 사용자들과 유저 프로그램은 파일과 디렉터리의 위치를 예상하기 쉽습니다. 루트 디렉터리는 슬래쉬 /로 표시됩니다. 데비안 시스템의 루트 단계에는 반드시 다음과 같은 디렉터리가 들어 있습니다:

디렉터리	내용
bin	핵심 명령어 바이너리
boot	부트로더에서 필요한 고정 파일
dev	장치 파일
etc	이 호스트의 시스템 설정
home	사용자 홈 디렉터리
lib	핵심 공유 라이브러리 및 커널 모듈
media	이동식 미디어의 마운트 위치가 들어 있습니다
mnt	파일 시스템을 임시로 마운트하는 마운트 위치
proc	시스템 정보를 저장하는 가상 디렉터리
root	루트 사용자의 홈 디렉터리
run	실행할 때 바뀌는 데이터
sbin	핵심 시스템 바이너리
sys	시스템 정보를 저장하는 가상 디렉터리
tmp	임시 파일
usr	이차 디렉터리 구조
var	자주 바뀌는 데이터
srv	시스템 서비스의 데이터
opt	별도의 응용 소프트웨어 패키지

아래의 목록은 디렉터리와 파티션에 대해 고려할 사항입니다. 실제 시스템 사용량은 시스템의 설정과 사용 용도에 따라 달라집니다. 아래 권장 사항은 파티션할 때 참고만 하십시오.

- /etc, /bin, /sbin, /lib, /dev 그리고 /usr는 반드시 루트 파티션(/)에 들어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 부팅에 문제가 발생합니다. 즉 최소한 700–850MB의 디스크 공간이 /usr 포함한 루트 파티션에 필요합니다. 워크스테이션이나 서버 설치의 경우 5–6GB가 필요합니다.
- /var: 뉴스 기사, 전자 메일, 웹 페이지, 데이터베이스, 패키지 시스템의 캐시 등 자주 변하는 정보가 주로 저장됩니다. 이 디렉터리의 크기는 시스템의 이용 방법에 크게 좌우되지만 대부분의 시스템에서는 패키지 관리 도구의 사용분이 가장 큰 영향을 가지게 될 것입니다. 데비안이 제공하는 모든 것을 한꺼번에 전체 설치하는 경우에도 /var에 2 또는 3GB 정도를 할당하시면 충분합니다. 한 번에 모두 설치하지 않고 부분 부분을 서서히(예를 들면, 우선 서비스와 유ти리티, 다음에 콘솔용의 것, 다음에 X 용의 것...과 같이) 설치하는 경우, 300–500MB의 여유 공간 있으면 좋습니다. 하드디스크의 빈 용량이 귀중하고, 대대적인 업데이트 예정이 없다면 30 또는 40MB 정도에서도 어떻게든 해 나갈 수 있습니다.
- /tmp: 프로그램이 만든 임시 데이터를 저장합니다. 40–100MB 정도면 충분합니다. 압축 유ти리티, CD/DVD 굽기 유ти리티, 멀티미디어 프로그램의 경우 이미지 파일을 /tmp에 임시로 저장하기도 합니다. 이러한 프로그램을 사용한다면 /tmp의 크기를 적절히 조절하십시오.
- /home: 모든 사용자는 이 디렉터리의 서브디렉터리에 개인 데이터를 저장합니다. 이 디렉터리의 크기는 이 시스템을 사용하는 사용자가 몇 명이고 디렉터리에 어떤 파일을 넣을 지에 따라 달라집니다. 예정된 사용량에 따라 다르지만, 각 사용자에게 100MB씩 할당하고, 필요에 따라 이 값을 조정하십시오. 홈 디렉터리에 다수의 멀티미디어 파일(사진, MP3, 동영상)을 저장할 예정이면 더 많은 용량을 잡아 주십시오.

C.3 권장하는 파티션 구조

신규 사용자와, 개인 데비안 사용자, 가정용 시스템, 기타 혼자서 사용하는 시스템의 경우, / 파티션 1개 (그리고 swap 추가)로 끝내는 것이 가장 쉽고 간단한 방식입니다. 파티션 종류는 ext4를 권장합니다.

여러명이 사용하는 시스템이거나 하드디스크의 용량이 큰 시스템에서는 /var, /tmp, /home 각각을 / 파티션과는 별도의 파티션에 두는 것이 좋습니다.

데비안 배포판에 포함되지 않은 프로그램을 많이 설치할 계획이라면 /usr/local 파티션이 필요할지도 모릅니다. 또한 메일 서버로 사용한다면, /var/mail를 다른 파티션으로 할 필요가 있을지도 모릅니다. 여럿의 사용자 계정이 있는 서버를 준비하는 경우, 독립적이고 용량이 큰 /home 파티션을 준비하는 편이 대체로 좋습니다. 이렇게 파티션의 구성은 컴퓨터 상황에 따라 경우에 따라 다양합니다.

매우 복잡한 시스템의 경우, [멀티디스크 HOWTO](#)를 참고하십시오. ISP나 서버 관리자가 관심있어 할 만한 심도 있는 내용을 다루고 있습니다.

스왑 파티션의 크기에 대해서는 여러가지 생각이 다릅니다. 한 가지 방법은 시스템 메모리만큼 스왑 공간을 잡는 것입니다. 또 대부분의 경우 512MB보다 작으면 안 됩니다. 물론 이런 규칙에도 예외는 있습니다.

예를 들어 좀 오래된 컴퓨터에 램이 512MB 있고 /dev/sda에 20GB짜리 SATA 드라이브가 있을 수도 있습니다. 그러면 8GB 파티션 /dev/sda1에 다른 운영체제가 설치되어 있고, 512MB 스왑 파티션을 /dev/sda3에 사용하고, 11.4GB 파티션 /dev/sda2를 리눅스에 사용할 수도 있습니다.

시스템 설치가 끝났을 때 얼마나 공간을 차지할 지 알고 싶으면, [D.2](#)절 부분을 참고하십시오.

C.4 리눅스의 장치 이름

리눅스에서 디스크와 파티션을 부르는 이름이 다른 운영 체제와 다르기도 합니다. 파티션을 만들고 파티션할 때 이 리눅스 이름을 알고 있어야 합니다. 기본적으로는 다음 규칙을 따릅니다:

C.5 데비안의 파티션 프로그램

여러가지 종류의 파티션 도구가 내장된 다양한 형식의 하드디스크나 시스템에서 작동하도록 데비안 개발자가 준비해 놓았습니다. 아래에 시스템에서 사용할 수 있는 프로그램의 목록을 나타냅니다.

partman 데비안 권장 파티션 도구입니다. 이 만능 프로그램은 파티션 크기를 변경하거나 파일 시스템을 만들거나 마운트 지점을 지정하거나 할 수 있습니다.

디스크 파티션하기 메뉴를 선택하면 위 프로그램 중 하나를 실행합니다. VT2에서 명령행을 이용해 다른 파티션 도구를 사용할 수도 있지만, 이 방법은 추천하지 않습니다.

부록 D

여러가지 내용

D.1 리눅스 장치

리눅스에서는 /dev 디렉터리 아래에 여러가지 특수 파일이 들어 있습니다. 이 파일을 장치 파일이라고 하고, 이 파일은 일반 파일과는 다르게 동작합니다. 장치 파일 중에 가장 많은 종류가 블럭 장치와 캐릭터 장치에 대한 장치 파일입니다. 이 파일은 실제(리눅스 커널에 들어 있는) 드라이버에 대한 인터페이스 역할을 합니다. (그리고 리눅스 커널에 들어 있는 드라이버는 하드웨어에 접근합니다.) 흔하지는 않지만 또 다른 종류의 장치 파일이 있는데, 파이프라고 합니다. 아래 표에 중요한 장치 파일 몇 개가 쓰여 있습니다.

sda	첫번째 하드디스크
sdb	두번째 하드디스크
sda1	첫번째 하드디스크의 첫번째 파티션
sdb7	두번째 하드디스크의 일곱번째 파티션

sr0	첫번째 CD-ROM
sr1	두번째 CD-ROM

ttyS0	시리얼 포트 0, 다른 이름으로 COM1
ttyS1	시리얼 포트 1, 다른 이름으로 COM2
psaux	PS/2 마우스 장치
gpmdata	가짜 장치, GPM (마우스) 데몬에서 나온 데이터의 리피터

cdrom	CD-ROM 드라이브에 대한 심볼릭 링크
mouse	마우스 장치 파일에 대한 심볼릭 링크

null	이 장치로 들어가는 데이터는 모두 사라집니다
zero	이 장치에서 끊임없이 0을 읽을 수 있습니다

D.2 태스크마다 필요한 디스크 공간

모든 표준 패키지가 들어 있고 기본 커널을 사용하는 amd64 아키텍처의 표준 설치 용량은 843MB의 디스크 공간을 차지합니다. “표준 시스템 유ти리티” 태스크를 선택하지 않으면 최소의 베이스 시스템 설치는 647MB를 차지합니다.

중요

 두 경우 모두, 설치가 끝나고 임시 파일을 지운 후에 실제 차지하는 디스크 용량입니다. 저널링 파일과 같이 파일 시스템에서 사용하는 오버헤드는 감안하지 않았습니다. 즉 이보다 더 큰 디스크 공간이 설치하는 도중에도 필요하고 시스템을 실제 사용할 때도 필요합니다.

다음 표는 `aptitude`에서 표시하는 값으로(`tasksel`에 들어 있는) 태스크에 필요한 용량입니다. 태스크 중에는 겹치는 부분이 있기 때문에 두 개의 태스크를 같이 설치하면 숫자를 합친 전체 크기보다는 작을 수도 있습니다.

기본값으로 설치 프로그램은 그놈 데스크톱 환경을 설치합니다. 하지만 특별한 설치 이미지를 사용하거나, 부팅한 다음에 원하는 데스크톱 환경을 지정하면 다른 데스크톱 환경을 선택할 수도 있습니다. ([6.3.6.2](#)절 참고.)

파티션의 크기를 결정할 때, 표준 설치의 크기에 다음 표에 있는 크기를 더해야 합니다. “설치 크기”에 들어 있는 크기의 대부분은 `/usr` 및 `/lib`에서 차지합니다. “다운로드 크기”는(일시적으로) `/var`에 필요합니다.

태스크	설치 크기(MB)	다운로드 크기(MB)	설치하는데 필요한 공간(MB)
데스크톱 환경			
• 그놈(기본값)	3323	861	4184
• KDE 플라스마	5429	1499	6928
• Xfce	2771	734	3505
• LXDE	2635	708	3343
• MATE	3197	832	4029
• 시나몬	3852	1027	4879
웹 서버	116	26	142
SSH 서버	2	1	3

영어가 아닌 언어로 설치한다면 `tasksel`에서 자동으로 지역화 태스크를(해당 언어에 대한 태스크가 있으면) 설치합니다. 언어마다 필요한 공간이 다릅니다. 다운로드하고 설치하는데 최대 350MB까지의 공간이 있어야 합니다.

D.3 유닉스/리눅스 시스템에서 데비안 GNU/리눅스 설치하기

이 부분은 설명서의 다른 부분에 설명되어있는 ncurses 기반 메뉴 방식 설치 프로그램을 사용하지 않고 기존의 Unix · Linux 시스템에서 데비안 GNU/리눅스를 설치하는 방법을 설명합니다. 이 “크로스 설치” HOWTO는 Red Hat, Mandriva, SUSE에서 데비안 GNU/리눅스로 이동하는 사용자의 요구로 작성되었습니다.

니다. 여기서는 *nix 명령의 입력에 대해 숙지하고 파일 시스템을 조작할 수 있는 것이 전제가 되고 있습니다. 여기서는 #가 데비안 chroot에 입력된 명령을 보여주고 \$는 사용자의 기존 시스템에서 입력되는 명령을 나타냅니다.

일단 새로운 데비안 시스템에 맞게 설정하기만 하면, 기존 사용자 데이터를(있다면) 옮겨 와서 계속 사용할 수 있습니다. 따라서 이것은 “다운 타임 없음”에서 데비안 GNU/리눅스 설치됩니다. 또한 이것은 여러가지 부팅 설치 미디어와 잘되지 않는 하드웨어에서 좋은 설치 방법입니다.

참고



대부분 수동으로 해야 하므로, 시스템의 대부분의 기본 설정을 직접 해야 할 수도 있습니다. 일반적인 설치를 할 경우보다 데비안 및 Linux에 대한 지식이 많이 필요합니다. 또 이렇게 설치해서 일반적인 설치와 똑같은 시스템이 될 것으로 기대할 수 없습니다. 또 시스템의 기본적인 단계에 지나지 않습니다. 추가로 설치 및 설정이 필요하게 될지도 모릅니다.

D.3.1 시작하기

기존 유닉스용 파티션 도구를 이용해 하드 드라이브를 필요한 대로 다시 파티션하십시오. 최소한 파일 시스템 한 개를 스왑으로 만드십시오. 콘솔만 설치하는 경우는 약 647MB의 공간이 필요하고 X를 설치한다면 약 2635MB가(그놈이나 KDE 플라즈마같은 데스크톱 환경을 설치한다면 이보다 더) 필요합니다.

그리고 파티션에 파일 시스템을 만드십시오. 예를 들어 /dev/sda6 파티션에 ext3 파일 시스템을 만드는 경우라면(여기 예제에서 루트 파티션입니다):

```
# mke2fs -j /dev/sda6
```

ext2 파일 시스템을 만드는 경우라면 -j 옵션을 빼십시오.

스왑을 다음과 같이 초기화하고 활성화하십시오(파티션 번호는 데비안 스왑 파티션에 파티션 번호로 바꾸십시오):

```
# mkswap /dev/sda5
# sync
# swapon /dev/sda5
```

파티션 /mnt/debinst (설치 지점. 새로운 시스템의 root (/) 파일 시스템에 있습니다)에 마운트하고 하십시오. 엄밀히 말하면 마운트 위치 이름은 아무거나 상관 없습니다. 이후의 설명에서 이것을 사용합니다.

```
# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/sda6 /mnt/debinst
```

참고



파일 시스템의 일부를(예를 들어 /usr) 별도의 파티션에 마운트하려면, 다음 단계로 넘어 가기 전에 그 디렉터리를 수동으로 만들어서 마운트해야 합니다.

D.3.2 debootstrap 설치

데비안 설치 프로그램에서 사용하는 유ти리티에서 데비안베이스 시스템을 설치하는 공식적인 방법으로 인정받고 있는 것은 **debootstrap**입니다. **wget**와 **ar**를 사용하지만 **/bin/sh**와 기본적인 Unix/Linux 도구¹에만 의존하고 있습니다. 기존 시스템에 아직 설치되어 있지 않으면 **wget**와 **ar**를 설치한 다음 **debootstrap** 다운로드 설치하십시오.

아니면, 수동으로 설치하려면 다음과 같이 합니다. deb 파일을 풀 작업 폴더를 다음과 같이 만드십시오:

```
# mkdir work
# cd work
```

debootstrap 바이너리는 데비안 아카이브(아키텍쳐에 맞는 파일을 선택)에 있습니다. **pool**에서 **debootstrap** deb 파일을 다운로드하고, 작업 폴더에 패키지를 복사하고, 파일을 추출합니다. 파일을 설치하려면 root 권한이 필요할 수도 있습니다.

```
# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv
```

D.3.3 debootstrap 실행

debootstrap를 실행하면 아카이브에서 필요한 파일을 직접 다운로드할 수 있습니다. 다음 명령 예제에서는 **ftp.kr.debian.org/debian**하고 있지만 네트워크에서 가까운 데비안 아카이브 미러 사이트를 입력할 수 있습니다. 미러 사이트는 [trixie 데비안 GNU/리눅스 설치 이미지를 **/cdrom**에 마운트했다면 http URL 대신에 file URL을 쓸 수 있습니다: **file:/cdrom/debian/**](http://www.debian.org/mirror>List에 목록이 있습니다.</p>
</div>
<div data-bbox=)

debootstrap 명령에서 ARCH를 다음 중의 하나로 바꾸십시오: **amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, riscv64, s390x**.

```
# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH trixie \
  /mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian
```

대상 아키텍쳐가 호스트와 다르면, **--foreign** 옵션을 붙여야 합니다.

D.3.4 베이스 시스템 설정

이제 디스크에 진정한 데비안 시스템(많이 작지만) 손에 넣었습니다. 거기에 **chroot**하십시오:

```
# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash
```

타겟 아키텍쳐가 호스트와 다르면, 먼저 **qemu-user-static**을 새 호스트에 복사해야 합니다:

```
# cp /usr/bin/qemu-ARCH-static /mnt/debinst/usr/bin
# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst qemu-ARCH-static /bin/bash
```

chroot 후, 데비안 기본 시스템과 호환되는 터미널 정의가 필요할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같이합니다.

```
# export TERM=xterm-color
```

¹에는 **sed**, **grep**, **tar**, **gzip** 같은 GNU 핵심 유ти리티가 들어 있습니다.

TERM 값에 따라 ncurses-term 패키지를 설치해야 할 수도 있습니다.

타겟 아키텍쳐가 호스트와 다르면, 멀티스테이지 부팅 단계를 마쳐야 합니다:

```
/debootstrap/debootstrap --second-stage
```

D.3.4.1 장치 파일 만들기

이렇게 하면 /dev/에는 아주 기초적인 장치 파일만 들어 있게 됩니다. 다음 단계로 진행하려면 장치 파일이 몇 개 더 필요합니다. 여러가지 방법이 있고, 이 중에 어떤 방법을 이용할지는 설치에 사용하는 호스트 시스템이 무엇이냐에 따라, 그리고 모듈식 커널을 이용할 것인가 아닌가, 그리고 새 시스템에 동적인(예를 들어 udev 사용) 장치 파일을 사용할 지 고정 장치 파일을 사용할 지에 따라 달라집니다.

사용할 수 있는 옵션 몇 가지를 설명하면:

- makedev 패키지를 설치하고, 다음 명령으로 기본적인 고정 장치 파일의 기본 모음을(chroot 상태에서) 만듭니다

```
# apt install makedev
# mount none /proc -t proc
# cd /dev
# MAKEDEV generic
```

- MAKEDEV를 이용해 수동으로 장치 파일을 직접 지정해서 만듭니다
- 호스트 시스템의 /dev를 대상 시스템의 /dev 디렉터리에 연결합니다. 어떤 패키지는 postinst 스크립트를 실행하면서 장치 파일을 만들 수도 있습니다. 그러므로 이 옵션은 주의해서 사용해야 합니다.

D.3.4.2 파티션 마운트하기

/etc/fstab를 만들어야 합니다.

```
# editor /etc/fstab
```

다음 예제를 필요에 맞게 편집할 수 있습니다.

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# file system      mount point        type      options          dump  pass
/dev/XXX           /                   ext3      defaults         0     1
/dev/XXX           /boot              ext3      ro,nosuid,nodev 0     2

/dev/XXX           none               swap     sw             0     0
proc               /proc              proc     defaults        0     0

/dev/cdrom         /media/cdrom      iso9660  noauto,ro,user,exec 0     0

/dev/XXX           /tmp                ext3      rw,nosuid,nodev 0     2
/dev/XXX           /var                ext3      rw,nosuid,nodev 0     2
/dev/XXX           /usr                ext3      rw,nodev        0     2
/dev/XXX           /home              ext3      rw,nosuid,nodev 0     2
```

/etc/fstab에서 지정한 파일 시스템을 모두 마운트 **mount-a**라고 합니다. 또한 파일 시스템을 하나하나 마운트하려면 다음과 같이 하십시오:

```
# mount /path # e.g.: mount /usr
```

현재 데비안 시스템에서 이동식 미디어의 마운트 지점을 /media하고 있지만, /에 심볼릭 링크를 호환 유지하고 있습니다. 다음 예제와 같이 필요한 경우 작성하십시오:

```
# cd /media
# mkdir cdrom0
# ln -s cdrom0 cdrom
# cd /
# ln -s media/cdrom
```

proc 파일 시스템은 어디서나 몇 번이라도 장착할 수 있지만, 관습으로 /proc에 마운트합니다. **mount -a**를 사용하지 않으면 다음과 같이 진행하기 전에 꼭 proc을 마운트하십시오.

```
# mount -t proc proc /proc
```

ls /proc 명령을 실행하면 여러 파일이 들어 있는 디렉터리 내용을 표시합니다. 이 명령이 실패하면 chroot 바깥에서 proc을 마운트할 수 있습니다:

```
# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc
```

D.3.4.3 시간대 설정하기

/etc/adjtime 파일의 3번째 줄을 “UTC”로 설정하면 하드웨어 시계 값을 UTC로 해석하고, “LOCAL”로 설정하면 로컬 시각으로 해석합니다. 다음 명령어로 설정할 수 있습니다.

```
# editor /etc/adjtime
```

예를 들어 다음과 같이 합니다:

```
0.0 0 0.0
0
UTC
```

다음 명령으로 표준 시간대를 설정합니다.

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

D.3.4.4 네트워크 설정하기

“64-bit RISC-V에서는 현재 실험 버전 네트워크 설정을 하려면, /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname과 /etc/hosts를 편집하십시오.

```
# editor /etc/network/interfaces
```

다음은 /usr/share/doc/ifupdown/examples 간단한 예입니다:

```
#####
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are
# available.
#####

# b'루b' b'프b' b'백b' b'인b' b'터b' b'페b' b'이b' b'스b' b'는b' b'이b' b'제b' b'는
# b' 실b' b'제b' b'필b' b'요b' b'가b' b'없b' b'지b' b'만b' , b'필b' b'요b' b'한
# b' 경b' b'우b' b'사b' b'용b' b'할b',
# b' 수b' b'있b' b'습b' b'나b' b'다b'.
#
# auto lo
# iface lo inet loopback

# DHCPb'를b' b'사b' b'용b' b'하|b' b'려b' b'면b':
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# b'고b' b'정b' IP b'설b' b'정b' b'예b' b'제b': (network, broadcast, gatewayb'는
# b' 안b' b'씨b' b'도b' b'됨b' b'나b' b'다b')
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1
```

/etc/resolv.conf에 이름 서버와 search 명령을 입력하십시오:

```
# editor /etc/resolv.conf
```

다음은 /etc/resolv.conf의 간단한 예입니다:

```
search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100
```

시스템의 호스트 이름(2글자에서 63 글자까지)를 입력하십시오:

```
# echo DebianHostName > /etc/hostname
```

또한 IPv6를 지원하는 기본적인 /etc/hosts는 다음과 같이합니다:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# IPv6b'가b' b'가b' b'능b' b'한b' b'호b' b'스b' b'트b' b'에b' b'서b' b'는b' b'다b' b'음
# b' 줄b' b'을b' b'쓰b' b'는b' b'게b' b'좋b' b'습b' b'나b' b'다b'
```

```
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

여러 네트워크 카드를 가지고 있다면 /etc/modules 파일에 원하는 순서로 드라이버 모듈 이름을 배치하십시오. 그래야 부팅할 때 각 카드가 의도한 해당 인터페이스 베이스 이름으로(eth0, eth1 등) 연결됩니다.

D.3.4.5 APT 설정하기

debootstrap은 아주 기본적인 /etc/apt/sources.list 파일을 만드므로 추가 패키지를 설치할 수 있습니다. 하지만 이 외에 소스를 추가해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어 보안 업데이트의 소스 패키지를 설정할 수 있습니다:

```
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian trixie main

deb http://security.debian.org/ trixie-security main
deb-src http://security.debian.org/ trixie-security main
```

sources.list 파일을 고친 다음에 꼭 **apt update**를 실행하십시오.

D.3.4.6 로캘 및 키보드 설정하기

영어가 아닌 언어를 사용할 때 로캘을 설정하려면 locales 지원 패키지를 설치하고 그 패키지를 설정하십시오. 지금은 UTF-8 로캘 사용을 권장합니다:

```
# apt install locales
# dpkg-reconfigure locales
```

키보드를 설정하려면(키보드 설정이 필요한 경우):

```
# apt install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

chroot 안에서는 키보드를 설정할 수 없으니 유의하십시오. 다시 시작한 다음에 설정합니다.

D.3.5 커널 설치

이 시스템을 시작할 수 있도록 한다면, Linux 커널과 부트 로더가 필요합니다. 다음과 같이하여 패키지로 만든 커널을 확인하십시오:

```
# apt search linux-image
```

다음 패키지 이름을 사용하려면 커널 패키지를 설치합니다.

```
# apt install linux-image-arch-etc
```

D.3.6 부트로더 설정하기

데비안 GNU/리눅스 시스템을 부팅 가능하게 만드려면, 설치한 커널과 루트 파티션을 읽어들이도록 부트로더를 설치하십시오. **debootstrap**은 부트 로더를 설치하지 않으니 주의하십시오. 설치하는데 데비안 chroot 내부 **apt**를 사용할 수 있습니다.

앞서 /dev/sda 장치 파일을 만들었다고 가정합니다. **grub2**를 설치하는 다른 방법도 있지만, 이 부록이 다를 범위를 벗어나는 내용입니다.

D.3.7 원격 접근: SSH 설치 및 접근 설정

콘솔을 통해 시스템에 로그인할 수 있으면, 이 부분을 넘어가도 됩니다. 네트워크를 통해 시스템에 접근해야 하는 경우, SSH를 설치하고 접근을 설정해야 합니다.

```
# apt install ssh
```

암호를 사용한 루트 로그인은 기본적으로 막혀 있습니다. 그러니 접근 설정은 암호를 설정하고 암호를 사용한 루트 로그인을 열어 주면 됩니다:

```
# passwd
# editor /etc/ssh/sshd_config
```

다음 옵션을 사용해야 합니다:

```
PermitRootLogin yes
```

루트 계정에 ssh 키를 설정해도 됩니다:

```
# mkdir /root/.ssh
# cat << EOF > /root/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa ....
EOF
```

마지막으로 루트가 아닌 사용자를 추가하고 암호를 설정해서 접근을 설정할 수 있습니다.

```
# adduser joe
# passwd joe
```

D.3.8 마지막 처리

앞에서 말한 것처럼, 설치한 시스템은 아주 기초적인 시스템입니다. 시스템을 좀 더 팬찮게 만드려면, 쉬운 방법으로 “standard” 우선 순위의 모든 패키지를 설치하면 됩니다:

```
# tasksel install standard
```

물론 **apt**를 이용해 패키지를 하나하나 선택해서 설치할 수도 있습니다.

설치한 다음에 /var/cache/apt/archives/ 밑에 다운로드한 패키지가 많이 들어 있게 됩니다. 다음 명령을 실행하면 디스크 공간을 좀 더 확보할 수 있습니다:

```
apt clean
```

부록 E

문서 관리 정보

E.1 문서 정보

이 설명서는 초기 데비안 설치 설명서를 바탕으로 한 boot-floppies의 Woody 설치 설명서를 바탕으로 사지(Sarge)의 debian-installer를 위해 작성되었습니다. 또한 2003년에 GPL로 발표된 Progeny 배포판 설명서에 기반하고 있습니다.

이 문서는 닥북(DocBook) XML 형식으로 작성되어 있습니다. `docbook-xml`과 `docbook-xsl` 패키지에 있는 정보를 이용해서 여러가지 프로그램이 문서의 여러가지 형식의 출력을 만들어 냅니다.

문서를 유지보수하기 좋도록 엔티티와 프로파일 속성과 같은 여러가지 XML 기능을 이용합니다. 엔티티와 속성은 프로그래밍 언어의 변수 및 조건문과 비슷한 역할을 합니다. 이 문서의 XML 소스에는 여러가지 아키텍처에 대한 정보가 모두 들어 있고, 각 아키텍처에 해당하는 텍스트를 분리하는 데 프로파일 속성을 사용합니다.

이 문서의 한국어 번역에 참여한 사람은 다음과 같습니다. (가나다순) 류창우, 박선재, 이경순, 이광우, 이유미, 장석문, 최병현. 도움을 주신 모든 분에게 감사드립니다.

E.2 이 문서에 참여하기

이 문서에 대해 문제점이나 의견이 있으면 `installation-guide` 패키지를 이용해 버그리포트를 보내주십시오. `reportbug` 패키지를 참고하시고, [데비안 버그 추적 시스템](#) 온라인 문서를 읽어보십시오. 해당 문제점이 벌써 보고된 상태인지 알아보려면 `installation-guide`에 [해결 안 된 버그 목록](#)을 보는 것도 좋습니다. 이미 보고된 버그인 경우, XXXX@bugs.debian.org 주소에 추가로 보강할 만한 정보나 도움이 될 만한 정보를 메일로 보낼 수 있습니다. 여기서 XXXX는 보고한 버그의 번호입니다.

더 좋은 방법으로, 이 문서의 닥북 소스 코드를 구해서 패치를 만드십시오. 닥북 소스 코드는 [salsa](#)의 [installation-guide 프로젝트](#)에 있습니다. 닥북에 익숙하지 않더라도 걱정하지 마십시오. 설명서 디렉터리에 간단한 쪽지가 있고 이 쪽지를 읽는 걸로 시작하십시오. 닥북은 HTML과 비슷하면서도 텍스트의 화면 표시보다 의미에 중점을 두는 형식입니다. 패치는 (아래에 있는) `debian-boot` 메일링 리스트로 보내주십시오. SVN으로 소스 코드를 받는 방법은, 소스 코드가 있는 맨 위 디렉터리에서 `README` 파일을 보십시오.

절대로 이 문서의 저자에게 직접 연락하지 마십시오. `debian-installer`에 대한 토론을 하는(이 설명서에 대한 토론 포함) 리스트가 있습니다. 이 메일링 리스트는 debian-boot@lists.debian.org입니다. 이 리스트에 가입하는 방법은 [데비안 메일링 리스트 가입](#) 페이지에 있고, [데비안 메일링 리스트 아카이브](#)를 온라인으로 볼 수 있습니다.

E.3 중요 기여자들

이 문서는 브루스 페렌스(Bruce Perens), 스벤 루돌프(Sven Rudolph), 이고르 그로브먼(Igor Grobman), 제임스 트리시(James Treacy), 그리고 아담 디 카를로(Adam Di Carlo)가 작성했습니다. 세巴斯찬 레이(Sebastian Ley)는 설치 하우트를 썼습니다.

미로슬라브 쿠르제(Miroslav Kureš)씨는 사지(Sarge)의 debian-installer에 많은 새로운 기능을 문서화했습니다.

매우 많은 데비안 사용자와 개발자가 이 문서에 기여하고 있습니다. 특히 다양한 문서를 편집 저술하고 있는 마이클 슈미츠(Michael Schmitz) (m68k 지원), 프랭크 노이만(Frank Neumann) ([Amiga install manual](#)의 원저자), 아르토 아스탈라(Artu Astala), 에릭 데루니(Eric Delaunay) / 벤 컬린스(Ben Collins) (SPARC 정보), 타피오 레토넨(Tapio Lehtonen), 스테판 보르츠메이어(Stéphane Bortzmeyer)에는 상당한 협력을 받았습니다. 또한 USB 메모리로 부팅하는 방법에 대한 유용한 정보를 주신 파스칼 르 베일(Pascal Le Bail)에 감사드립니다.

매우 큰 도움이 되었던 글과 정보는 다음 문서에 들어 있습니다: 짐 민타(Jim Mintha)의 네트워크 부팅에 관한 하우트(URL 없음), [Debian FAQ](#), [Linux/m68k FAQ](#), [Linux for SPARC Processors FAQ](#), [Linux/Alpha FAQ](#). 자유롭게 사용할 수 있고 풍부한 정보가 들어 있는 이 문서의 관리자들에게 깊은 감사를 표합니다.

이 설명서에서 chroot을 이용한 설치에 관한 부분은 ([D.3절](#)) 카르스텐 M. 셀프(Karsten M. Self)에 저작권이 있는 문서의 일부분에서 가져왔습니다.

E.4 상표권 안내

모든 상표는 그 상표권자의 소유입니다.

부록 F

GNU 일반 공중 사용 허가서

참고



This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Korean language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL — only the original [English text](#) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Korean speakers to better understand the GNU GPL.

이 문서는 GNU General Public License의 한국어 번역입니다. 이 번역문은 자유 소프트웨어 재단이 발행한 문서가 아니고, GNU GPL 소프트웨어의 배포조건에 대해 법적인 효력이 없습니다. GNU GPL의 [영어로 된 원문 텍스트](#)만이 효력을 가집니다. 이 번역문은 한국어 사용자가 GNU GPL을 더 쉽게 이해하기 위한 용도입니다.

2판, 1991년 6월

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

b ’’누b’’b ’’구b’’b ’’든b’’b ’’지b’’ b ’’본b’’ b ’’사b’’b ’’용b’’ b ’’해b’’b ’’가b’’b ’’서b’’b ’’를b’’ b ’’있b’’b ’’는
b ’’그b’’b ’’대b’’b ’’로b’’ b ’’복b’’b ’’제b’’b ’’하b’’b ’’고b’’ b ’’배b’’b ’’포b’’b ’’할b’’ b ’’수b’’
b ’’있b’’b ’’습b’’b ’’니b’’b ’’다b’’. b ’’그b’’b ’’러b’’b ’’나b’’ b ’’본b’’b ’’문b’’b ’’에b’’ b ’’대b’’b ’’한
b ’’ b ’’수b’’b ’’정b’’b ’’은b’’ b ’’해b’’b ’’용b’’b ’’되b’’b ’’지b’’ b ’’않b’’b ’’습b’’b ’’니b’’b ’’다b’’.

F.1 전문

소프트웨어에 적용되는 대부분의 사용 허가서(license)들은 소프트웨어에 대한 수정과 공유의 자유를 제한하려는 것을 그 목적으로 합니다. 그러나 GNU 일반 공중 사용 허가서(이하, “GPL”이라고 칭합니다.)는 자유 소프트웨어에 대한 수정과 공유의 자유를 모든 사용자들에게 보장하기 위해서 성립된 것입니다. 자유 소프트웨어 재단이 제공하는 대부분의 소프트웨어들은 GPL에 의해서 관리되고 있으며, 몇몇 소프트웨어에는 별도의 사용 허가서인 GNU 라이브러리 일반 공중 사용 허가서(GNU Library General Public License)

를 대신 적용하기도 합니다. 자유 소프트웨어란, 이를 사용하려고 하는 모든 사람에 대해서 동일한 자유와 권리가 함께 양도되는 소프트웨어를 말하며 프로그램 저작자의 의지에 따라 어떠한 종류의 프로그램에도 GPL을 적용할 수 있습니다. 따라서 여러분이 만든 프로그램에도 GPL을 적용할 수 있습니다.

자유 소프트웨어를 언급할 때 사용되는 “자유”라는 단어는 무료(無料)를 의미하는 금전적인 측면의 자유가 아니라 구속되지 않는다는 관점에서의 자유를 의미하며, GPL은 자유 소프트웨어를 이용한 복제와 개작, 배포와 수익 사업 등의 가능한 모든 형태의 자유를 실질적으로 보장하고 있습니다. 여기에는 원시 코드(source code)의 전부 또는 일부를 원용해서 개선된 프로그램을 만들거나 새로운 프로그램을 창작할 수 있는 자유가 포함되며, 자신에게 양도된 이러한 자유와 권리를 보다 명확하게 인식할 수 있도록 하기 위한 규정도 포함되어 있습니다.

GPL은 GPL 안에 소프트웨어를 양도받을 사용자의 권리를 제한하는 조항과 단서를 별항으로 추가시키지 못하게 함으로써 사용자들의 자유와 권리를 실제적으로 보장하고 있습니다. 자유 소프트웨어의 개작과 배포에 관계하고 있는 사람들은 이러한 무조건적인 권리 양도 규정을 준수해야만 합니다.

예를 들어 GPL 프로그램을 배포할 경우에는 프로그램의 유료 판매나 무료 배포에 관계없이 자신이 해당 프로그램에 대해서 가질 수 있었던 모든 권리를, 프로그램을 받게될 사람에게 그대로 양도해 주어야 합니다. 이 경우, 프로그램의 원시 코드를 함께 제공하거나 원시 코드를 구할 수 있는 방법을 확실히 알려주어야 하고 이러한 모든 사항들을 사용자들이 분명히 알 수 있도록 명시해야 합니다.

자유 소프트웨어 재단은 다음과 같은 두 가지 단계를 통해서 사용자들을 권리를 보호합니다. (1) 소프트웨어에 저작권을 설정합니다. (2) 저작권의 양도에 관한 설정법에 의해서 유효한 법률적 효력을 갖는 GPL을 통해 소프트웨어를 복제하거나 개작 및 배포할 수 있는 권리를 사용자들에게 부여합니다.

자유 소프트웨어를 사용하는 사람들은 반복적인 재배포 과정을 통해 소프트웨어 자체에 수정과 변형이 일어날 수도 있으며, 이는 최초의 저작자가 만든 소프트웨어가 갖고 있는 문제가 아닐 수 있다는 개연성을 인식하고 있어야 합니다. 우리는 개작과 재배포 과정에서 다른 사람에 의해 발생된 문제로 인해 프로그램 원저작자들의 신망이 훼손되는 것을 원하지 않습니다. GPL에 자유 소프트웨어에 대한 어떠한 형태의 보증도 규정하지 않는 이유는 이러한 점들이 고려되었기 때문이며, 이는 프로그램 원저작자와 자유 소프트웨어 재단의 자유로운 활동을 보장하는 현실적인 수단이기도 합니다.

특허 제도는 자유 소프트웨어의 발전을 위협하는 요소일 수밖에 없습니다. 자유 프로그램을 재배포하는 사람들이 개별적으로 특허를 취득하게 되면, 결과적으로 그 프로그램이 독점 소프트웨어가 될 가능성이 있습니다. 자유 소프트웨어 재단은 이러한 문제에 대처하기 위해서 어떠한 특허에 대해서도 그 사용 권리를 모든 사람들(이하, “공중(公衆)”이라고 칭합니다.)에게 자유롭게 허용하는 경우에 한해서만 자유 소프트웨어와 함께 사용할 수 있다는 것을 명확히 밝히고 있습니다.

복제(copying)와 개작(modification) 및 배포(distribution)에 관련된 구체적인 조건과 규정은 다음과 같습니다.

F.2 GNU 일반 공중 사용 허가서 (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)

복제와 개작 및 배포에 관한 조건과 규정

제 0 조. 본 허가서는 GNU 일반 공중 사용 허가서의 규정에 따라 배포될 수 있다는 사항이 저작권자에 의해서 명시된 모든 컴퓨터 프로그램 저작물에 대해서 동일하게 적용됩니다. 컴퓨터 프로그램 저작물(이하, “프로그램”이라고 칭합니다.)이란 특정한 결과를 얻기 위해서 컴퓨터 등의 정보 처리 능력을 가진 장치(이하, “컴퓨터”라고 칭합니다.) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 및 명령으로 표현된 창작물을 의미하고, “2차적 프로그램”이란 전술한 프로그램 자신 또는 저작권법의 규정에 따라 프로그램의 전부 또는 상당 부분을 원용하거나 다른 언어로의 번역을 포함할 수 있는 개작 과정을 통해서 창작된 새로운 프로그램과

이와 관련된 저작물을 의미합니다. (이후로 다른 언어로의 번역은 별다른 제한없이 개작의 범위에 포함되는 것으로 간주합니다.) “피양도자”란 GPL의 규정에 따라 프로그램을 양도받은 사람을 의미하고, “원(原)프로그램”이란 프로그램을 개작하거나 2차적 프로그램을 만들기 위해서 사용된 최초의 프로그램을 의미합니다.

본 허가서는 프로그램에 대한 복제와 개작 그리고 배포 행위에 대해서만 적용됩니다. 따라서 프로그램을 실행시키는 행위에 대한 제한은 없습니다. 프로그램의 결과물(output)에는, 그것이 프로그램을 실행시켜서 생성된 것인지 아닌지의 여부에 상관없이 결과물의 내용이 원프로그램으로부터 파생된 2차적 프로그램을 구성했을 때에 한해서 본 허가서의 규정들이 적용됩니다. 2차적 프로그램의 구성 여부는 2차적 프로그램 안에서의 원프로그램의 역할을 토대로 판단합니다.

제 1 조. 적절한 저작권 표시와 프로그램에 대한 보증이 제공되지 않는다는 사실을 각각의 복제물에 명시하는 한, 피양도자는 프로그램의 원시 코드를 자신이 양도받은 상태 그대로 어떠한 매체를 통해서도 복제하고 배포할 수 있습니다. 복제와 배포가 이루어 질 때는 본 허가서와 프로그램에 대한 보증이 제공되지 않는다는 사실에 대해서 언급되었던 모든 내용을 그대로 유지시켜야 하며, 영문판 GPL을 함께 제공해야 합니다.

배포자는 복제물을 물리적으로 인도하는데 소요된 비용을 청구할 수 있으며, 선택 사항으로 독자적인 유료 보증을 설정할 수 있습니다.

제 2 조. 피양도자는 자신이 양도받은 프로그램의 전부나 일부를 개작할 수 있으며, 이를 통해서 2차적 프로그램을 창작할 수 있습니다. 개작된 프로그램이나 창작된 2차적 프로그램은 다음의 사항들을 모두 만족시키는 조건에 한해서, 제1조의 규정에 따라 또다시 복제되고 배포될 수 있습니다.

- a. 파일을 개작할 때는 파일을 개작한 사실과 그 날짜를 파일 안에 명시해야 합니다.
- b. 배포하거나 공표하려는 저작물의 전부 또는 일부가 양도받은 프로그램으로부터 파생된 것이라면, 저작물 전체에 대한 사용 권리를 본 허가서의 규정에 따라 공중에게 무상으로 허용해야 합니다.
- c. 개작된 프로그램의 일반적인 실행 형태가 대화형 구조로 명령어를 읽어 들이는 방식을 취하고 있을 경우에는, 적절한 저작권 표시와 프로그램에 대한 보증이 제공되지 않는다는 사실, (별도의 보증을 설정한 경우라면 해당 내용) 그리고 양도받은 프로그램을 본 규정에 따라 재배포할 수 있다는 사실과 GPL 사본을 참고할 수 있는 방법이 함께 포함된 문구가 프로그램이 대화형 구조로 평이하게 실행된 직후에 화면 또는 지면으로 출력되도록 작성되어야 합니다. (예외 규정: 양도받은 프로그램이 대화형 구조를 갖추고 있다 하더라도 통상적인 실행 환경에서 전술한 사항들이 출력되지 않는 형태였을 경우에는 이를 개작한 프로그램 또한 관련 사항들을 출력시키지 않아도 무방합니다.)

위의 조항들은 개작된 프로그램 전체에 적용됩니다. 만약, 개작된 프로그램에 포함된 특정 부분이 원프로그램으로부터 파생된 것이 아닌 별도의 독립 저작물로 인정될 만한 상당한 이유가 있을 경우에는 해당 저작물의 개별적인 배포에는 본 허가서의 규정들이 적용되지 않습니다. 그러나 이러한 저작물이 2차적 프로그램의 일부로서 함께 배포된다면 개별적인 저작권과 배포 기준에 상관없이 저작물 모두에 본 허가서가 적용되어야 하며, 전체 저작물에 대한 사용 권리는 공중에게 무상으로 양도됩니다.

이러한 규정은 개별적인 저작물에 대한 저작자의 권리를 침해하거나 인정하지 않으려는 것이 아니라, 원프로그램으로부터 파생된 2차적 프로그램이나 수집 저작물의 배포를 일관적으로 규제할 수 있는 권리를 행사하기 위한 것입니다.

원프로그램이나 원프로그램으로부터 파생된 2차적 프로그램을 이들로부터 파생되지 않은 다른 저작물과 함께 단순히 저장하거나 배포할 목적으로 동일한 매체에 모아 놓은 집합물의 경우에는, 원프로그램으로부터 파생되지 않은 다른 저작물에는 본 허가서의 규정들이 적용되지 않습니다.

제 3 조. 피양도자는 다음 중 하나의 항목을 만족시키는 조건에 한해서 제1조와 제2조의 규정에 따라 프로그램(또는 제2조에서 언급된 2차적 프로그램)을 목적 코드(object code)나 실행물(executable form)의 형태로 복제하고 배포할 수 있습니다.

- a. 목적 코드나 실행물에 상응하는 컴퓨터가 인식할 수 있는 완전한 원시 코드를 함께 제공해야 합니다. 원시 코드는 제1조와 제2조의 규정에 따라 배포될 수 있어야 하며, 소프트웨어의 교환을 위해서 일반적으로 사용되는 매체를 통해 제공되어야 합니다.
- b. 배포에 필요한 최소한의 비용만을 받고 목적 코드나 실행물에 상응하는 완전한 원시 코드를 배포하겠다는, 최소한 3년간 유효한 약정서를 함께 제공해야 합니다. 이 약정서는 약정서를 갖고 있는 어떠한 사람에 대해서도 유효해야 합니다. 원시 코드는 컴퓨터가 인식할 수 있는 형태여야 하고 제1조와 제2조의 규정에 따라 배포될 수 있어야 하며, 소프트웨어의 교환을 위해서 일반적으로 사용되는 매체를 통해 제공되어야 합니다.
- c. 목적 코드나 실행물에 상응하는 원시 코드를 배포하겠다는 약정에 대해서 자신이 양도받은 정보를 함께 제공해야 합니다. (제3항은 위의 제2항에 따라 원시 코드를 배포하겠다는 약정을 프로그램의 목적 코드나 실행물과 함께 제공 받았고, 동시에 비상업적인 배포를 하고자 할 경우에 한해서만 허용됩니다.)

저작물에 대한 원시 코드란 해당 저작물을 개작하기에 적절한 형식을 의미합니다. 실행물에 대한 완전한 원시 코드란 실행물에 포함된 모든 모듈들의 원시 코드와 이와 관련된 인터페이스 정의 파일 모두, 그리고 실행물의 컴파일과 설치를 제어하는데 사용된 스크립트 전부를 의미합니다. 그러나 특별한 예외의 하나로서, 실행물이 실행될 운영체제의 주요 부분(컴파일러나 커널 등)과 함께 (원시 코드나 바이너리의 형태로) 일반적으로 배포되는 구성 요소들은 이러한 구성 요소 자체가 실행물에 수반되지 않는 한 원시 코드의 배포 대상에서 제외되어도 무방합니다.

목적 코드나 실행물을 지정한 장소로부터 복제해 갈 수 있게 하는 방식으로 배포할 경우, 동일한 장소로부터 원시 코드를 복제할 수 있는 동등한 접근 방법을 제공한다면 이는 원시 코드를 목적 코드와 함께 복제되도록 설정하지 않았다고 하더라도 원시 코드를 배포하는 것으로 간주됩니다.

제 4 조.본 허가서에 의해 명시적으로 이루어 지지 않는 한 프로그램에 대한 복제와 개작 및 하위 허가권 설정과 배포가 성립될 수 없습니다. 이와 관련된 어떠한 행위도 무효이며 본 허가서가 보장한 권리는 자동으로 소멸됩니다. 그러나 본 허가서의 규정에 따라 프로그램의 복제물이나 권리를 양도받았던 제3자는 본 허가서의 규정들을 준수하는 한, 배포자의 권리 소멸에 관계없이 사용상의 권리를 계속해서 유지할 수 있습니다.

제 5 조.본 허가서는 서명이나 날인이 수반되는 형식을 갖고 있지 않기 때문에 피양도자가 본 허가서의 내용을 반드시 받아들여야 할 필요는 없습니다. 그러나 프로그램이나 프로그램에 기반한 2차적 프로그램에 대한 개작 및 배포를 허용하는 것은 본 허가서에 의해서만 가능합니다. 만약 본 허가서에 동의하지 않을 경우에는 이러한 행위들이 법률적으로 금지됩니다. 따라서 프로그램(또는 프로그램에 기반한 2차적 프로그램)을 개작하거나 배포하는 행위는 이에 따른 본 허가서의 내용에 동의한다는 것을 의미하며, 복제와 개작 및 배포에 관한 본 허가서의 조건과 규정들을 모두 받아들이겠다는 의미로 간주됩니다.

제 6 조.피양도자에 의해서 프로그램(또는 프로그램에 기반한 2차적 프로그램)이 반복적으로 재배포될 경우, 각 단계에서의 피양도자는 본 허가서의 규정에 따른 프로그램의 복제와 개작 및 배포에 대한 권리를 최초의 양도자로부터 양도받은 것으로 자동적으로 간주됩니다. 프로그램(또는 프로그램에 기반한 2차적 프로그램)을 배포할 때는 피양도자의 권리의 행사를 제한할 수 있는 어떠한 사항도 추가할 수 없습니다. 그러나 피양도자에게, 재배포가 일어날 시점에서의 제3의 피양도자에게 본 허가서를 준수하도록 강제할 책임은 부과되지 않습니다.

제 7 조.법원의 판결이나 특허권 침해에 대한 주장 또는 특허 문제에 국한되지 않은 그밖의 이유들로 인해서 본 허가서의 규정에 배치되는 사항이 발생한다 하더라도 그러한 사항이 선행하거나 본 허가서의 조건과 규정들이 면제되는 것은 아닙니다. 따라서 법원의 명령이나 합의 등에 의해서 본 허가서에 위배되는 사항들이 발생한 상황이라도 양측 모두를 만족시킬 수 없다면 프로그램은 배포될 수 없습니다. 예를 들면, 특정한 특허 관련 허가가 프로그램의 복제물을 직접 또는 간접적인 방법으로 양도받은 임의의 제3자에게 해당 프로그램을

무상으로 재배포할 수 있게 허용하지 않는다면, 그러한 허가와 본 사용 허가를 동시에 만족시키면서 프로그램을 배포할 수 있는 방법은 없습니다.

본 조항은 특정한 상황에서 본 조항의 일부가 유효하지 않거나 적용될 수 없을 경우에도 본 조항의 나머지 부분들을 적용하기 위한 의도로 만들어 졌습니다. 따라서 그 이외의 상황에서는 본 조항을 전체적으로 적용하면 됩니다.

본 조항의 목적은 특허나 저작권 침해 등의 행위를 조장하거나 해당 권리를 인정하지 않으려는 것이 아니라, GPL을 통해서 구현되어 있는 자유 소프트웨어의 배포 체계를 통합적으로 보호하기 위한 것입니다. 많은 사람들이 배포 체계에 대한 신뢰있는 지원을 계속해 줌으로써 소프트웨어의 다양한 분야에 많은 공헌을 해주었습니다. 소프트웨어를 어떠한 배포 체계로 배포할 것인가를 결정하는 것은 전적으로 저작자와 기증자들의 의지에 달려있는 것이지, 일반 사용자들이 강요할 수 있는 문제는 아닙니다.

본 조항은 본 허가서의 다른 조항들에서 무엇이 중요하게 고려되어야 하는지를 명확하게 설명하기 위한 목적으로 만들어진 것입니다.

제 8 조.특허나 저작권이 설정된 인터페이스로 인해서 특정 국가에서 프로그램의 배포와 사용이 함께 또는 개별적으로 제한되어 있는 경우, 본 사용 허가서를 프로그램에 적용한 최초의 저작권자는 문제가 발생하지 않는 국가에 대해서 프로그램을 배포한다는 배포상의 지역적 제한 조건을 명시적으로 설정할 수 있으며, 이러한 사항은 본 허가서의 일부로 간주됩니다.

제 9 조.자유 소프트웨어 재단은 때때로 본 사용 허가서의 개정판이나 신판을 공표할 수 있습니다. 새롭게 공표될 판은 당면한 문제나 현안을 처리하기 위해서 세부적인 내용에 차이가 발생할 수 있지만, 그 근본 정신에는 변함이 없을 것입니다. 각각의 판들은 판번호를 사용해서 구별됩니다. 특정한 판번호와 그 이후 판을 따른다는 사항이 명시된 프로그램에는 해당 판이나 그 이후에 발행된 어떠한 판을 선택해서 적용해도 무방하고, 판번호를 명시하고 있지 않은 경우에는 자유 소프트웨어 재단이 공표한 어떠한 판번호의 판을 적용해도 무방합니다.

제 10 조.프로그램의 일부를 본 허가서와 배포 기준이 다른 자유 프로그램과 함께 결합하고자 할 경우에는 해당 프로그램의 저작자로부터 서면 승인을 받아야 합니다. 자유 소프트웨어 재단이 저작권을 갖고 있는 소프트웨어의 경우에는 자유 소프트웨어 재단의 승인을 얻어야 합니다. 우리는 이러한 요청을 수락하기 위해서 때때로 예외 기준을 만들기도 합니다. 자유 소프트웨어 재단은 일반적으로 자유 소프트웨어의 2차적 저작물들을 모두 자유로운 상태로 유지시키려는 목적과 소프트웨어의 공유와 재활용을 증진시키려는 두 가지 목적을 기준으로 승인 여부를 결정할 것입니다.

보증의 결여

제 11 조.본 허가서를 따르는 프로그램은 무상으로 양도되기 때문에 관련 법률이 허용하는 한도 내에서 어떠한 형태의 보증도 제공되지 않습니다. 프로그램의 저작권자와 배포자가 공동 또는 개별적으로 별도의 보증을 서면으로 제공할 때를 제외하면, 특정한 목적에 대한 프로그램의 적합성이나 상업성 여부에 대한 보증을 포함한 어떠한 형태의 보증도 명시적이나 묵시적으로 설정되지 않은 “있는 그대로의” 상태로 이 프로그램을 배포합니다. 프로그램과 프로그램의 실행에 따라 발생할 수 있는 모든 위험은 피양도자에게 인수되며 이에 따른 보수 및 복구를 위한 제반 경비 또한 피양도자가 모두 부담해야 합니다.

제 12 조.저작권자나 배포자가 프로그램의 손상 가능성에 사전에 알고 있었다 하더라도 발생된 손실이 관련 법규에 의해 보호되고 있거나 이에 대한 별도의 서면 보증이 설정된 경우가 아니라면, 저작권자나 프로그램을 원래의 상태 또는 개작한 상태로 제공한 배포자는 프로그램의 사용이나 비작동으로 인해 발생된 손실이나 프로그램 자체의 손실에 대해 책임지지 않습니다. 이러한 면책조건은 사용자나 제3자가 프로그램을 조작함으로써 발생된 손실이나 다른 소프트웨어와 프로그램을 함께 동작시키는 것으로 인해서 발생된 데이터의 상실 및 부정확한 산출 결과에만 국한되는 것이 아닙니다. 발생된 손실의 일반성이나 특수성 뿐 아니라 원인의 우발성 및 필연성도 전혀 고려되지 않습니다.

복제와 개작 및 배포에 관한 조건과 규정의 끝

F.3 새로운 프로그램에 GPL을 적용하는 방법

새로운 프로그램을 개발하고 그 프로그램이 많은 사람들에게 최대한 유용하게 사용되기를 원한다면, 본 허가서의 규정에 따라 누구나 자유롭게 개작하고 재배포할 수 있는 자유 소프트웨어로 만드는 것이 최선의 방법입니다.

프로그램을 자유 소프트웨어로 만들기 위해서는 다음과 같은 사항을 프로그램에 추가하면 됩니다. 프로그램에 대한 보증이 제공되지 않는다는 사실을 가장 효과적으로 전달할 수 있는 방법은 원시 코드 파일의 시작 부분에 이러한 사항을 추가하는 것입니다. 각각의 파일에는 최소한 “저작권”을 명시한 행과 본 사용 허가서의 전체 내용을 참고할 수 있는 위치 정보를 명시해야 합니다.

```
<i>b ''프b''b ''로b''b ''그b''b ''램b''b ''의b'' b ''이b''b ''를b''b ''과b'' b ''용b''b ''도b''b ''를b'' b ''한  
b ''b ''줄b'' b ''정b''b ''도b''b ''로b'' b ''설b''b ''명b''b ''합b''b ''니b''b ''다b''. </i>  
Copyright (C) <i>b ''연b''b ''도b'' b ''프b''b ''로b''b ''그b''b ''램b'' b ''저b''b ''작b''b ''자b''b ''의  
b ''b ''이b''b ''를b''</i>  
  
b ''이b'' b ''프b''b ''로b''b ''그b''b ''램b''b ''은b'' b ''자b''b ''유b'' b ''소b''b ''프b''b ''트b''b ''웨b''b ''어  
b ''b ''임b''b ''니b''b ''다b'', b ''소b''b ''프b''b ''트b''b ''웨b''b ''어b''b ''의b'' b ''피b''b ''양b''b ''도  
b ''소b''b ''프b''b ''트b''b ''웨b''b ''어b'' b ''재b''b ''단b''b ''이b'' b ''공b''b ''표b''b ''한b'' GNU b ''일  
b ''b ''밖b'', b ''공b''b ''중b'' b ''사b''b ''용b'' b ''허b''b ''가b''b ''서b'' 2b ''판b'' b ''또b''b ''는  
b ''b ''그b'',  
b ''이b''b ''후b'' b ''판b''b ''을b'' b ''임b''b ''의b''b ''로b'' b ''선b''b ''택b''b ''해b''b ''서b'', b ''그  
b ''b ''규b''b ''정b''b ''에b'' b ''따b''b ''라b'' b ''프b''b ''로b''b ''그b''b ''램b''b ''을b'' b ''개b''b ''작  
b ''b ''하b''b ''거b''b ''나b'',  
b ''재b''b ''배b''b ''포b''b ''활b'' b ''수b'' b ''있b''b ''습b''b ''니b''b ''다b''.  
  
b ''이b'' b ''프b''b ''로b''b ''그b''b ''램b''b ''은b'' b ''유b''b ''용b''b ''하b''b ''게b'' b ''사b''b ''용b''b ''될  
b ''b ''수b'', b ''있b''b ''으b''b ''리b''b ''라b''b ''는b'' b ''희b''b ''망b''b ''에b''b ''서b'' b ''배b''b ''포  
b ''있b''b ''지b''b ''만b'', b ''특b''b ''정b''b ''한b'' b ''목b''b ''적b''b ''에b'' b ''맞b''b ''는b'' b ''적  
b ''b ''합b''b ''성b'', b ''여b''b ''부b''b ''나b'' b ''판b''b ''매b''b ''용b''b ''으b''b ''로b'' b ''사b''b ''용  
b ''b ''할b'', b ''수b'',  
b ''있b''b ''으b''b ''리b''b ''라b''b ''는b'' b ''목b''b ''시b''b ''적b''b ''인b'' b ''보b''b ''증b''b ''을b'' b ''포  
b ''b ''합b''b ''한b'', b ''어b''b ''떠b''b ''한b'' b ''형b''b ''태b''b ''의b'' b ''보b''b ''증b''b ''도b'' b ''제  
b ''b ''콩b'', b ''하b''b ''지b'',  
b ''않b''b ''습b''b ''니b''b ''다b''. b ''보b''b ''다b'' b ''자b''b ''세b''b ''한b'' b ''사b''b ''항b''b ''에  
b ''b ''대b''b ''해b''b ''서b''b ''는b'' GNU b ''일b''b ''반b'' b ''공b''b ''중b'' b ''사b''b ''용b'' b ''하  
b ''b ''가b''b ''서b''b ''를b'',  
b ''참b''b ''고b''b ''하b''b ''시b''b ''기b'' b ''바b''b ''립b''b ''니b''b ''다b''.  
  
GNU b ''일b''b ''반b'' b ''공b''b ''중b'' b ''사b''b ''용b'' b ''하b''b ''기b''b ''서b''b ''는b'' b ''이b'' b ''프  
b ''b ''로b''b ''그b''b ''램b''b ''과b'' b ''함b''b ''께b'', b ''제b''b ''공b''b ''됨b''b ''니b''b ''다b''. b ''만  
b ''b ''약b'',  
b ''이b'' b ''문b''b ''서b''b ''기b'' b ''누b''b ''락b''b ''되b''b ''어b'' b ''있b''b ''다b''b ''면b'' b ''자b''b ''유  
b ''b ''소b''b ''프b''b ''트b''b ''웨b''b ''어b'' b ''재b''b ''단b''b ''으b''b ''로b'' b ''문b''b ''의b''b ''하  
b ''b ''시b''b ''기b'',  
b ''바b''b ''립b''b ''니b''b ''다b''. (b ''자b''b ''유b'' b ''소b''b ''프b''b ''트b''b ''웨b''b ''어b'' b ''재  
b ''b ''단b'': Free Software Foundation, Inc.,  
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA)
```

또한, 사용자들이 프로그램을 배포한 사람에게 전자 메일과 서면으로 연락할 수 있는 정보를 추가해야 합니다.

프로그램이 명령어 입력 방식에 의한 대화형 구조를 택하고 있다면, 프로그램이 대화형 방식으로 실행되

었을 때 다음과 같은 주의 사항이 출력되어야 합니다.

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) <i>b''연b''b''도b'' b''프b''b''로b''b''그b''b''램  
b'' b''저b''b''작b''b''자b''b''의b'' b''이|b''b''름b''</i>  
Gnomovision b''프b''b''로b''b''그b''b''램b''b''에b''b''는b'' b''제b''b''풀b''b''에b'' b''대b''b''한  
b'' b''어b''b''떠b''b''한b'' b''형b''b''태b''b''의b'' b''보b''b''증b''b''도b''  
b''제b''b''공b''b''되b''b''지b'' b''않b''b''습b''b''니|b''b''다b''. b''보b''b''다b'' b''자b''b''세b''b''한  
b'' b''사b''b''향b''b''은b'' <b>show w</b> b''명b''b''령b''b''어b''b''를b''  
b''실b''b''행b''b''해b''b''서b'' b''참b''b''고b''b''활b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''니|b''b''다  
b'', b''이|b'', b''프b''b''로b''b''그b''b''램b''b''은b'' b''자b''b''유b'' b''소b''b''프b''b''트  
b'', b''웨b''b''어b''b''입b''b''니|b'', b''다b''.  
b''이|b'' b''프b''b''로b''b''그b''b''램b''b''은b'' b''배b''b''포b'' b''규b''b''정b''b''을b'' b''만b''b''족  
b'', b''시b''b''키b''b''는b'' b''조b''b''건b''b''하|b''b''에b'' b''서b'' b''자b''b''유b''b''롭b''b''게  
b''재b''b''배b''b''포b''b''될b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''니|b''b''다b''. b''배b''b''포b''b''에  
b'', b''대b''b''한b'' b''규b''b''정b''b''들b''b''은b'' <b>show c</b> b''명b''b''령b''b''어b''b''를  
b''통b''b''해b''b''서b'' b''참b''b''고b''b''활b'' b''수b'' b''있b''b''습b''b''니|b''b''다b''.  
b''본b''b''사b''b''는b'' b''제b''b''임b''b''스b'' b''해b''b''커b''b''가b'' b''만b''b''든b'' (b''컴  
b''b''파b''b''일b''b''리b''b''에b''b''서b'' b''패b''b''스b''b''를b'' b''생b''b''성b''b''하b''b''는  
b'')  
<b>Gnomovision</b> b''프b''b''로b''b''그b''b''램b''b''에b'' b''관b''b''련b''b''된b'' b''모b''b''든  
b'' b''저b''b''작b''b''권b''b''을b'' b''포b''b''기b''b''합b''b''니|b''b''다b''.  
1989b''년b'' 4b''월b'' 1b''일b'' b''부b''b''사b''b''장b'': Ty Coon <i>Ty Coonb ''의b'' b''서  
b''b''명b''</i>
```

GNU 일반 공중 사용 허가서는 자유 소프트웨어를 독점 소프트웨어와 함께 결합시키는 것을 허용하지 않습니다. 만약, 작성된 프로그램이 서브루틴 라이브러리일 경우에는 독점 소프트웨어가 해당 라이브러리를 링크할 수 있도록 허용하는 것이 보다 효과적으로 활용될 수 있는 방법이라고 생각할 수도 있을 것입니다. 이러한 경우에는 본 허가서 GNU Lesser General Public License를 사용함으로써 소기의 목적을 충족시킬 수 있습니다.